Endereço (0x00)	Instrução	Código binário	Código hexadecimal
0x0	DATA R0 0x00	0010 0000	0x20
0x1		0000 0000	0x00
0x2	OUT ADDR R0	0111 1100	0x7c
0x3	DATA R0 0xd0	0010 0000	0x20
0x4		1101 0000	0xd0
0x5	IN ADDR R1	0111 0001	0x71
0x6	ADD R0, R1	1000 0001	0x81
0x7	IN ADDR R3	0111 0011	0x73
0x8	IN ADDR R2	0111 00010	0x72
0x9	ADD R0, R2	1000 0010	0x82
0xA	DATA R0 0x2b	0010 0000	0x20
0xB		0010 1011	0x2b
0xC	CMP R0, R3	1111 0011	0xf3
0xD	JE 0x1b	0101 0010	0x52
0xE		0001 1011	0x1b
0xF	DATA R0 0x2d	0010 0000	0x20
0x10		0010 1101	0x2d
0x11	CMP R0, R3	1111 0011	0xf3
0x12	JE 0x1e	0101 0010	0x52
0x13		0001 1110	0x1e
0x14	DATA R0 0x2a	0010 0000	0x20
0x15		0010 1010	0x2a
0x16	CMP R0, R3	1111 0011	0xf3
0x17	JE 0x2e	0101 0010	0x52
0x18		0010 1110	0x2e
0x19	JMP 0x68	0100 0000	0x40
0x1A		0110 1000	0x68
0x1B	ADD R1, R2	1000 0110	0x86
0x1C	JMP 0x46	0100 0000	0x40
0x1D		0010 0110	0x46
0x1E	DATA R0 0x01	0010 0000	0x20
0x1F		0000 0001	0x01
0x20	CMP R2,R1	1111 1001	0xf9
0x21	JA 0x28	0101 0100	0x54
0x22		0010 1000	0x28
0x23	NOT R2, R2	1011 1010	0xba
0x24	ADD R0, R2	1000 0010	0x82
0x25	ADD R1, R2	1000 0110	0x86
0x26	JMP 0x46	0100 0000	0x40
0x27		0010 0110	0x46
0x28	OUT ADDR R0	0111 1100	0x7c

0x29	OUT DATA R3	0111 1011	0x7b
0x2A	NOT R1 R1	1011 0101	0xb5
0x2B	ADD R0, R1	1000 0001	0x81
0x2C	JMP 0x25	0100 0000	0x40
0x2D		0010 0101	0x25
0x2E	DATA R3 0x00	0010 0011	0x23
0x2F		0000 0000	0x00
0x30	CMP R1, R3	1111 0111	0xf7
0x31	JE 0x43	0101 0010	0x52
0x32		0100 0011	0x43
0x33	DATA R0 0xf0	0010 0000	0x20
0x34		1111 0000	0xf0
0x35	LD R0, R3	0000 0011	0x03
0x36	ADD R2, R3	1000 1011	0x8b
0x37	ST R0, R3	0001 0011	0x13
0x38	DATA R0 0xf1	0010 0000	0x20
0x39		1111 0001	0xf1
0x3A	LD R0, R3	0000 0011	0x03
0x3B	DATA R0 0x01	0010 0000	0x20
0x3C		0000 0001	0x01
0x3D	ADD R0, R3	1000 0011	0x83
0x3E	DATA R0 0xf1	0010 0000	0x20
0x3F		1111 0001	0xf1
0x40	ST R0, R3	0001 0011	0x13
0x41	JMP 0x30	0100 0000	0x40
0x42		0011 0000	0x30
0x43	DATA R0 0xf0	0010 0000	0x20
0x44		1111 0000	0xf0
0x45	LD R0, R2	0000 0010	0x02
0x46	DATA R3 0x00	0010 0011	0x23
0x47		0000 0000	0x00
0x48	DATA R0 0x0a	0010 0000	0x20
0x49		0000 1010	0x0a
0x4A	CMP R0, R2	1111 0010	0xf2
0x4B	JA 0x55	0101 0100	0x54
0x4C		0101 0101	0x55
0x4D	DATA R0 0xf6	0010 0000	0x20
0x4E		1111 0110	0xf6
0x4F	ADD R0, R2	1000 0010	0x82
0x50	DATA R0 0x01	0010 0000	0x20
0x51		0000 0001	0x01
0x52	ADD R0, R3	1000 0011	0x83

0x53	JMP 0x48	0100 0000	0x40
0x54		0100 1000	0x48
0x55	DATA R0 0x00	0010 0000	0x20
0x56		0000 0000	0x00
0x57	CMP R0, R3	1111 0011	0xf3
0x58	JE 0x61	0101 0010	0x52
0x59		0110 0001	0x61
0x5A	DATA R0 0x30	0010 0000	0x20
0x5B		0011 0000	0x30
0x5C	ADD R0, R3	1000 0011	0x83
0x5D	DATA R0 0x01	0010 0000	0x20
0x5E		0000 0001	0x01
0x5F	OUT ADDR R0	0111 1100	0x7c
0x60	OUT DATA R3	0111 1011	0x7b
0x61	DATA R0 0x30	0010 0000	0x20
0x62		0011 0000	0x30
0x63	ADD R0, R2	1000 0010	0x82
0x64	DATA R0 0x01	0010 0000	0x20
0x65		0000 0001	0x01
0x66	OUT ADDR R0	0111 1100	0x7c
0x67	OUT DATA R2	0111 1010	0x7a
0x68	CLF	0110 0000	0x60
0x69	JMP 0x68	0100 0000	0x40
0x6a		0100 1000	0x68