
## 9. Cấu Hình FTP Trên Windows Server 2012

FTP (viết tắt của *File Transfer Protocol* - là "Giao thức truyền tập tin"). Thường được dùng để trao đổi tập tin qua mạng dùng giao thức TCP/IP. Hoạt động của FTP cần có hai máy tính, một máy chủ và một máy khách. Máy chủ FTP chạy phần mềm cung cấp dịch vụ FTP, lắng nghe yêu cầu về dịch vụ của các máy tính khác trên mạng.


## Chuẩn Bị:

- Máy Windows server 2012 (có thể cài trực tiếp trên máy DC, nếu muốn truy cập bằng tên miền thì cần phải có DNS server), đa cài dịch vụ IIS.
- Máy Windows 8 dùng để test

Thực Hiện: trước tiên tạo 1 thư mục FTP và tạo 1 file .txt trong thư mục FPT để test. Vào Server Manager => Add roles and features => click đến Server Roles chọn vào Web Server (IIS) và chon Add features.





Click Next đến Roles Service kéo xuống dưới và chọn vào FTP Server ( tại đây chọn cả hai là FTP Service và FTP Extensibility)





- Click Next và chọn Install cài đặt, quá trình cài đặt hoàn tất click vào close
- o Tiếp đến là tạo user và cấp quyền cho user.

Để tạo user thực hiện như sau:











o Click Next và chọn Finish.

Tiếp đến là phân quyền cho User trong thư mục FTP, để phân quyền thực hiện như sau:

Click phải vào thư mục FTP vừa tạo và chọn properties






Khi click vào add tab mới sẽ mở ra tại đây gõ vào ftp ( là user vừa tạo) rồi click vào check name và click vào Ok


Object Types
Object Types
100
Locations
Check Names

Sau đó cấp quyền cho user ftp ( tại thư mục này administrator full control nên không cần chỉnh sửa user administrator)




- Click vào Apply và Ok.
- Tiếp theo bắt đầu cấu hình FTP:


## Tại Server Manager => IIS => Click phải chọn IIS Manager






Tại đây nhập vào tên (FTP site name) và chọn đường dẫn về thư mục FPT lúc nãy.






Tại **Authentication** chọn **Bassic**, tại **Authorization** chọn vào **Specified users** và nhập vào tên tài khoảng administrator, tại **Permission** chọn cả 2 **Read** và **Write**.



Khi đã cấu hình xong quay lại với màn hình **IIS manager** chọn FPT bêb trái và vào **Authorization Rules** bên phải sau đó Click phải vào khoảng trắng chọn **add allow rules**.




Tại đây chọn vào **Specified users** và nhập vào tên user là **ftp** lúc nãy vừa tạo vào chọn vào **Read** 



Đến đây là hoàn tất quá trình cài đặt, ta có thể mở máy Windows 8 lên để test hoặc có thể test trực tiếp trên máy server.


LOGIN BẰNG TÀI KHOẢNG ADMINISTRATOR






Như vậy đã thành công bây giờ thử login bằng tài khoảng ftp

LOGIN BẰNG TÀI KHOẢNG ftp







LƯU Ý: trong quá trình đăng nhập bằng tài khoảng ftp nếu không login được ta có thể viết đầy đủ username gồm user và domain để đăng nhập (ví dụ ftp@mangmaytinh.com) Như vậy ta đã cài đặt và cấu hình xong FTP trên Windows Server 2012, để có thể truy cập bằng tên miền ta chỉ cần tạo một Alias là có thể truy cập được.

## CÁCH TRUY CẬP BẰNG TÊN MIỀN:


Vào DNS Manager tại forward lookup zone click phải chọn New Alias




Tại **New Resource Record** nhập vào **ftp** sau đó click vào **Browse**... và chọn đến máy server rồi Click vào Ok.



Bây giờ test truy cập bằng tên và xem kết quả.





Như vậy ta đã truy cập tên miền thành công.