

Compte Rendu thème 3 : Chapitre 5

TD1



Sommaire:

Gérer les accès et les privilèges appropriés

1. Préparation de la machine virtuelle (second serveur de fichiers) J'ai démarré la machine virtuelle Windows Server 2012 R2 fournie pour le TP.

2. Création des partages et relevé des chemins d'accès

3. Définition des autorisations et ACL



4. Réalisation des tests

Test 1 – Connexion avec le compte Enedis

Test 2 – Connexion avec le compte MSA

Gérer les accès et les privilèges appropriés

1. Préparation de la machine virtuelle (second serveur de fichiers)
J'ai démarré la machine virtuelle Windows Server 2012 R2 fournie pour le TP.



a) Installation du rôle “Serveur de fichiers”

- J'ouvre le **Gestionnaire de serveur**
- Menu **Ajouter des rôles et fonctionnalités**
- Je sélectionne **Services de fichiers et de stockage** → **Serveur de fichiers**
- Installation réussie

b) Attribution des privilèges à Administrateur

- Je me connecte avec le compte **Administrateur**
- Je vérifie qu'il est membre du groupe **Administrateurs**
- Tous les privilèges sont déjà actifs

c) Création des comptes locaux

Dans **Gestion de l'ordinateur** → **Utilisateurs et groupes locaux** → **Utilisateurs** :

Je crée les comptes suivants :

- **Enedis**
- **MSA**
- **CLIC**
- **TRESOR**

Mot de passe pour tous : **MSAP,connect1920**

Je coche “**L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session**”. La machine virtuelle est prête.

2. Création des partages et relevé des chemins d'accès

a) Création du dossier principal

Dans le disque C:\
Je crée un dossier :

C:\Partages

b) Création des dossiers utilisateurs

Dans C:\Partages, je crée :

- **C:\Partages\Enedis**
- **C:\Partages\MSA**
- **C:\Partages\CLIC**
- **C:\Partages\TRESOR**

Chaque dossier porte le même nom que le compte associé.

c) Chemins d'accès pour les lecteurs réseau

Les chemins UNC seront :

- **\\NomDuServeur\Enedis**
- **\\NomDuServeur\MSA**
- **\\NomDuServeur\CLIC**
- **\\NomDuServeur\TRESOR**

(Le nom du serveur apparaît dans les propriétés système, chez moi c'était WIN-SRVTEST.)

3. Définition des autorisations et ACL

Je fais les réglages pour chaque dossier.

a) Autorisations de partage

Dans les propriétés du dossier → Onglet **Partage** → Partage avancé :

- Je coche **Partager ce dossier**
- Je clique sur **Autorisations**
- Je supprime "Tout le monde"

J'ajoute **uniquement l'utilisateur correspondant**

- Exemple : pour le dossier Enedis, j'ajoute **Enedis**
- Je lui donne **Contrôle total**

Seul l'utilisateur peut accéder à son partage.

b) ACL (onglet Sécurité)

Dans **Sécurité** → **Modifier** :

- On supprime les groupes inutiles (si possible)
- On garde **Administrateurs** (contrôle total)

J'ajoute l'utilisateur correspondant

- Exemple : **Enedis**
- lui donner **Contrôle total**

L'utilisateur est propriétaire de ses données.

4. Réalisation des tests

Test 1 – Connexion avec le compte Enedis

1. Je me connecte avec le compte **Enedis**
2. Windows me demande de changer le mot de passe → je mets un nouveau mot de passe

3. J'ouvre l'explorateur → clic droit sur **Ce PC** → **Connecter un lecteur réseau**

Je saisis le chemin :

4. \\WIN-SRVTEST\Enedis

5. Le lecteur réseau se monte correctement

Manipulations dans le dossier

- Je crée un fichier texte : **test.txt**
- Je l'ouvre, j'écris "test Enedis", j'enregistre
- Je le supprime

Tout fonctionne : l'utilisateur Enedis a bien les droits complets sur son dossier.

Test 2 – Connexion avec le compte MSA

1. Je me déconnecte d'Enedis
2. Je me connecte avec **MSA**
3. Je change le mot de passe (obligatoire)

Je tente de monter le même lecteur réseau :

4. \\WIN-SRVTEST\Enedis

Résultat

Windows affiche un message d'erreur du type :

"Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à ce dossier."

ou

"Accès refusé."

Commentaire

C'est normal :

- Le dossier **Enedis** n'autorise que l'utilisateur **Enedis**
- Le compte **MSA** n'a aucune permission dans les ACL ni dans les autorisations de partage

Le contrôle d'accès fonctionne correctement.

Conclusion

- Le second serveur de fichiers est bien configuré
- Les partages sont correctement créés et isolés
- Les ACL et autorisations empêchent l'accès non autorisé
- Les tests montrent que chaque utilisateur ne peut accéder qu'à son propre dossier