
Q1:

```
.386
.model flat,stdcall
.stack 4096
ExitProcess proto, dwExitCode:dword
.data

var1 dword 15
var2 dword 15
sum dword ?

.code
main PROC
mov eax, var1
mov ebx,var2
add eax,ebx
mov sum,eax


INVOKE ExitProcess,0
main endp
END main
```



Task 2:


```
.386
.model flat,stdcall
.stack 4096
ExitProcess proto, dwExitCode:dword
.data

var1 dword 15
```

```
var2 dword 15
sum dword ?

.code
main PROC
mov eax, var1
mov ebx,var2
sub eax,ebx
mov sum,eax


INVOKE ExitProcess,
main endp
END main
```



Task 3:


```
.386
.model flat,stdcall
.stack 4096
ExitProcess proto, dwExitCode:dword
.data

var1 dword 15
var2 dword 14
sum dword ?

.code
main PROC
mov eax, var1
mov ebx,var2
```

```
mul ebx
mov sum,eax


INVOKE ExitProcess,0
main endp
END main
```




Task 4:

```
.386
.model flat,stdcall
.stack 4096
ExitProcess proto, dwExitCode:dword
.data

var1 dword 15
var2 dword 14
sum dword ?

.code
main PROC
mov eax, var1
mov ebx,var2
mov edx, 0
div ebx
mov sum,eax


INVOKE ExitProcess,0
main endp
END main
```



Task 5:

```
.386
.model flat,stdcall
.stack 4096
ExitProcess proto, dwExitCode:dword
.data

msg byte "Muneeb Lone",0
sizeM dd ?
typeM dd ?
lengthM dd ?

.code
main PROC

mov eax, sizeof msg
mov sizeM, eax
mov eax, type msg
mov typeM, eax
mov eax, lengthof msg
mov lengthM, eax

INVOKE ExitProcess,0
main endp
END main
```



Task 6:
We can see in the above 5 tasks that the variables are stored in little endian (least sig stored first)

Task 7:


```
.386
.model flat,stdcall
.stack 4096
ExitProcess proto, dwExitCode:dword
.data


var1 dd 012345678h

.code
main PROC

mov ax, word ptr [var1+2]
mov bl, byte ptr [var1]
div bl

INVOKE ExitProcess,0
main endp
END main
```





Task 8:


```
.386
.model flat,stdcall
.stack 4096
ExitProcess proto, dwExitCode:dword
.data

var1 dd 012345678h

.code
main PROC

mov bl, byte ptr [var1 + 3]
mov al, byte ptr [var1]
mul bl


INVOKE ExitProcess,0
main endp
END main
```


Watch 1
Search (Ctrl+E)
Search Depth: 3
Name
Value
ax
0x0870
bl
0x12 '\x12'
eax
0x01180870
Add item to watch