

Voyages Partie 1

Etape 1 : Choix du matériel

Tout d'abord j'ai repéré les nécessités des 3 salariés de l'entreprise:

- M.Skywalker (commercial): il se deplace souvent avec un ordinateur chez les clients. Il doit stocker beaucoup de photos sur son disque dur.
- M.Solo (secrétaire): Il travaille dans les locaux de l'entreprise. Il travaille dans la gestion de clients, facturation, comptabilité, et bureautique.
- Mme.Organa (directrice): Elle travaille dans le siège mais elle veut se déplacer avec son ordinateur. Elle aide M.Skywalker dans son activité commerciale.

Etape 2 : Contraintes et choix sur le matériel

Avec les différentes contraintes imposées par la société j'ai décidé de choisir le matériel suivant:

- **Pour le pc fixe:** [HP ProDesk 400 G7 SFF](#). 16 Go RAM - Intel Core i5 3.1 GHz - 256 Go SSD - 419€ - Fournisseur: Black Market.
- **Pour l'écran du pc fixe:** [Ecran AOC](#). 23,8" - 79€ - Fournisseur: Bruneau
- **Pour les deux pc portables:** [Lenovo 7467](#). 16 Go RAM - AMD Ryzen 5 7520U 4.3 Ghz - 512 Go SSD - 466€ - Fournisseur: Amazon.

$419+79+466+466=1430\text{€ TTC}$.

Vue que le budget n'est pas atteint après l'achat du matériel nécessaire, on peut l'utiliser pour acheter des disques durs internes ou externes lorsque les ordinateurs manquent de capacité de stockage ou en cas de panne d'un des ordinateurs.

Etape 3 : Configuration reseau


Sachant que les postes devront être sur le réseau 192.168.0.0 / 24 et que la box fournie par le FAI a comme adresse 192.168.0.1. J'ai décidé la configuration réseau suivante pour le poste de M.Solo, mais c'est la même chose pour les autres postes (on change seulement le dernier octet de l'adresse IP):

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement Solo

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :	192 . 168 . 0 . 3
Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :	.

Pour tester la connectivité entre les postes il faut envoyer des requêtes ping entre les postes. J'ai créé des règles de pare-feu entrantes sur chaque poste. Si le ping se fait entre les ordinateurs cela veut dire qu'ils sont connectés entre-eux.



Test ping envoyé du poste de M.Skywalker au poste de M.Solo:


```
C:\Users\mohamed>ping 192.168.0.3

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.0.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.3 : octets=32 temps=3 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.0.3:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 0ms
```

Etape 4 : Création des utilisateurs

Pour créer les utilisateurs j'ai utilisé l'outil "**Gestion de l'ordinateur**":



Etape 5 : Création des dossiers avec les permissions NTFS appropriées

- Tout d'abord j'ai créé les dossiers nécessaires sur le poste de M.Solo: Clients, facturation, Personnel et Trésorerie.
- Ensuite j'ai partagé chaque dossier en réseau. Par exemple pour accéder au dossier "Clients", je dois saisir le chemin réseau "\\PC2-SRV\Users\mohamed\Documents\Clients".
- Enfin je dois configurer les permissions selon les critères données dans le TP:
 - Clients : Accessible en lecture par M. Solo et Mme Organa et en modification/écriture par M.
 - Skywalker : Facturation Accessible en modification/écriture par M. Solo et en lecture pour les autres
 - Personnel : Accessible seulement par M. Solo qui a tous les droits
 - Trésorerie : Accessible en modification/écriture par Mme Organa et M. Solo