

EU-014-R01.1
EU-014-R01.1

Fach



EU-014-R01.2
EU-014-R01.2

Fach, Ziel zum Umlagern



DEMO-000315
Mikrofon JBL 10

Einzelstück



DEMO-000323
Mehrfachsteckdose 10 m

Mengenartikel



DEMO-000331
Müllsäcke

Verbrauchsmaterial



DEMO-000349
Moving Head Eurolite Mini 13

Defekter Gegenstand



DEMO-000356
Kamera Epson S12

Ausgemustert



DEMO-000398
Bierbank

Abgeteilter Teil



DEMO-000364
Laptop BenQ 20

Mit Hinweis und Fotos



DEMO-000026
Technikkoffer 1

Box mit Inhalt



DEMO-000281
Küchenbox 3

Box in einer Box



DEMO-000539
Etikett auf Vorrat

Reservierte Nummer



DEMO-999995
Unbekannt

Unbekannte Nummer



DEMO-000075
Deko-Kiste 1

Box, bestätigte Buchung: für die Ausgabe



DEMO-000620
Pavillon 3 × 3 m Rexel S2

Position der Buchung zum Abhaken



DEMO-000638
Becher

Mengenartikel der Buchung



DEMO-000083
Küchenbox 1

Box, ausgegeben: für die Rückgabe



DEMO-000703
Stroboskop Cameo X7

Ausgegeben, zum Zurücknehmen



DEMO-000786
Heißklebepistole Makita X14

Überfällig



DEMO-000810
Kabeltrommel Makita Pro 8

Eigenbedarf, ausgegeben



DEMO-000034
Partybox 1

Box, ungeprüft zurück



DEMO-002220
Tischtennisplatte Kettler S18

Zurück, noch nicht eingeräumt



DEMO-003525
Kamera Epson Mini 10

Vermisst nach einer Rückgabe



DEMO-000919
LED-Scheinwerfer Stairville Pro 5

Vorgemerkt, fremd bei der Ausgabe

Testetiketten · Prüfliste

Demo-Fachschaft · Codes für http://localhost · Demo-Daten vom 12.11.2026

NR.	CODE	WAS ES IST	BEIM SCAN SOLL PASSIEREN
1	EU-014-R01.1	Fach EU-014-R01.1	Öffnet das Fach mit seinen Gegenständen; im Scan-Tab „Hierher umlagern“.
2	EU-014-R01.2	Fach, Ziel zum Umlagern EU-014-R01.2	Als zweiter Scan beim Umlagern: der Gegenstand liegt danach hier.
3	DEMO-000315	Einzelstück Mikrofon JBL 10	Karte mit Umlagern, Zustand, Etikett.
4	DEMO-000323	Mengenartikel Mehrfachsteckdose 10 m	Karte mit Menge; Umlagern einer Teilmenge teilt ab.
5	DEMO-000331	Verbrauchsmaterial Müllsäcke	Karte mit Knopf „Verbraucht“.
6	DEMO-000349	Defekter Gegenstand Moving Head Eurolite Mini 13	Zustand rot; nicht verleihbar.
7	DEMO-000356	Ausgemustert Kamera Epson S12	Karte „ausgemustert“, keine Aktionen.
8	DEMO-000398	Abgeteilter Teil Bierbank	Karte mit „Zurückbuchen“ zum Ursprung.
9	DEMO-000364	Mit Hinweis und Fotos Laptop BenQ 20	Karte mit Foto; Etikett trägt „Achtung, zerbrechlich“.
10	DEMO-000026	Box mit Inhalt Technikkoffer 1	Öffnet die Box; ohne Anmeldung die Inhaltsliste zum Abhaken.
11	DEMO-000281	Box in einer Box Küchenbox 3	Liegt in DEMO-000083; der Inhalt reist mit.
12	DEMO-000539	Reservierte Nummer Etikett auf Vorrat	Bietet „Gegenstand anlegen“ mit dieser Nummer an.
13	DEMO-999995	Unbekannte Nummer Unbekannt	Meldung „Zu … gibt es nichts.“
14	DEMO-000075	Box, bestätigte Buchung: für die Ausgabe Deko-Kiste 1	In B-2026-0057 (heute abholen); Pack-PIN 200531, kontrolliert von Kim Packer.
15	DEMO-000620	Position der Buchung zum Abhaken Pavillon 3 × 3 m Rexel S2	Hakt in der Ausgabe von B-2026-0057 ab.
16	DEMO-000638	Mengenartikel der Buchung Becher	In B-2026-0057: nach dem Scan die Anzahl bestätigen; bei der Ausgabe wird abgeteilt.
17	DEMO-000083	Box, ausgegeben: für die Rückgabe Küchenbox 1	In B-2026-0058; im Scan-Tab „Rückgabe dieser Buchung“, gesperrt fürs Umlagern.
18	DEMO-000703	Ausgegeben, zum Zurücknehmen Stroboskop Cameo X7	Hakt in der Rückgabe von B-2026-0058 ab.
19	DEMO-000786	Überfällig Heißklebepistole Makita X14	In B-2026-0059, seit drei Tagen überfällig; rot in Kalender und Dashboard.
20	DEMO-000810	Eigenbedarf, ausgegeben Kabeltrommel Makita Pro 8	In B-2026-0060 (ohne Vertrag und Unterschrift).
21	DEMO-000034	Box, ungeprüft zurück Partybox 1	Aus B-2026-0011; Prüfung offen, Inhalt einzeln abhaken.
22	DEMO-002220	Zurück, noch nicht eingeräumt Tischtennisplatte Kettler S18	Im Scan-Tab „Einräumen“; danach das Regal des Stammplatzes scannen.

NR.	CODE	WAS ES IST	BEIM SCAN SOLL PASSIEREN
23	DEMO-003525	Vermisst nach einer Rückgabe Kamera Epson Mini 10	Seit B-2026-0004; gesperrt für Buchungen, auf der Buchung „Wieder da“.
24	DEMO-000919	Vorgemerkt, fremd bei der Ausgabe LED-Scheinwerfer Stairville Pro 5	Vormerkung durch B-2026-0062 (Seite, Reiter „Verleih“). Bei der Ausgabe von B-2026-0057: Warnung und „Zur Buchung hinzufügen“.