

# ÍNDICE

Get-Location	1
Set-Location	
Get-Item	
Get-ChildItem	1
New-Item	2
Copy-Item	2
Rename-Item	2
Move-Item	
Remove-Item	2



## **GET-LOCATION**

Obtiene información sobre la ubicación de trabajo actual o una pila de ubicaciones.

Get-Location

#### **SET-LOCATION**

Establece la ubicación de trabajo actual en una ubicación específica.

Set-Location -Path "c:\tmp" -PassThru

#### **GET-ITEM**

El cmdlet Get-Item obtiene el elemento en la ubicación especificada.

- Get-Item .
- Get-Item c:\Tmp

### **GET-CHILDITEM**

El cmdlet Get-ChildItem obtiene los elementos de una o más ubicaciones especificadas. Si el elemento es un contenedor, obtiene los elementos del contenedor, denominados elementos secundarios. Puede utilizar el parámetro Recurse para obtener elementos de todos los contenedores secundarios.

- Get-ChildItem -Path C:\Test
- Get-ChildItem -Path C:\Test -Name
- Get-ChildItem -Path C:\Test\\*.txt -Recurse -Force
- Get-ChildItem -Path C:\Test\ -Include \*.txt
- Get-ChildItem -Path C:\Test\Logs\\* -Exclude A\*



#### **New-Item**

Crear objetos (directorios y ficheros)

- New-Item -Path 'C:\temp\New Folder' -ItemType Directory
- New-Item -Path 'C:\temp\New Folder\file.txt' -ItemType File

### **COPY-ITEM**

Copia un elemento de una ubicación a otra.

- Copy-Item "C:\Wabash\Logfiles\mar1604.log.txt" -Destination
  "C:\Presentation"
- Copy-Item -Path "C:\Logfiles\\*" -Destination "C:\Drawings" -Recurse
- Copy-Item -Path "C:\Logfiles" -Destination "C:\Drawings\Logs" -Recurse
- Copy-Item "c:\tmp\Get-Widget.ps1" -Destination "c:\ztmp\Get-Widget.ps1.txt"

#### RENAME-ITEM

Renombrar objetos (directorios y ficheros)

Rename-Item -Path "C:\Tmp\ssv\_file.txt" -NewName "ssf\_file.txt"

## Move-Item

Mover objeto/s de una localización a otra.

- Move-Item -Path C:\test.txt -Destination E:\Temp\tst.txt
- Move-Item -Path C:\Temp -Destination C:\Logs

## REMOVE-ITEM

## Eliminar objetos

- Remove-Item -Path C:\temp\DeleteMe
- Remove-Item -Path C:\temp\DeleteMe -Recurse