

1、登录界面

安全风险监测预警系统

用户名:


密码:

验证码:

The screenshot shows a blue-themed login form. At the top left is a placeholder '用户名' (Username) with the value 'hpsmyhbz'. Below it is a password field with a red eye icon and a placeholder '密码' (Password). To the right of the password field is a '验证码' (Captcha) section containing the number '6226' and a refresh button. At the bottom is a large blue '登录系统' (Log In System) button.

2、数据看板

要有企业名称，许可证编号，温度，湿度，液位，在厂人数，在厂车辆，库房数量，今日预警总数，当天进入人数，当天出去人数，当天进入车辆，当天出去车辆，设备总数，在线设备，在线率，**设备在线情况做个示意图，报警做个示意图。**



3、企业信息

3.1、企业信息

企业流向系统代码	
----------	--

信用代码	
企业名称	
主要负责人	
许可证编号	
许可证开始日期	
许可证截止日期	
许可证发证机关	
注册地址:	
仓储地址:	
库房面积 (m ²)	
库区面积 (m ²)	
核定药量 (kg)	
许可证上传	附件 jpg
地理信息	经度, 纬度

许可证编号	企业名称	主要负责人	许可证附件	发证日期	许可证有效期	许可证发证机关	操作
(新) PF2024J00210	库车百利日杂有限责任公司	张存富		2024-11-21	2024-01-05至2027-01-05	阿克苏地区应急管理局	查看详情 修改 删除 导出

3.2、人员信息

企业 code	
人员姓名	
身份证号	
头像照片	需要上传 JPG
是否有证书	
是否短信推送	
有无证书	
证书到期日期	
人员类型	
证书附件上传	JPG
数据同步时间	
操作	修改, 新增, 删除, 导入, 查询

新增

X

企业code 春蓄-153092566222



关联企业信息表中的企业code

照片

+

图片类型仅支持.jpeg | .jpg | .gif | .png | .svg | .ico | .doc | .psd | .bmp | .tiff | .webp | .tif | .jpeg

上传照片

* 姓名

* 联系方式

* 身份证号

用户ID

请输入用户ID

* 是否有证书

有



证件图片

+

图片类型仅支持.jpeg | .jpg | .gif | .png | .svg | .ico | .doc | .psd | .bmp | .tiff | .webp | .tif | .jpeg

上传证件图片

* 证书到期日期

选择证书到期日期

证书的到期日期时间

* 人员类型

安全管理人员



* 数据同步时间

2026-01-12 09:42:01

与服务总线约定的同步时间字段 - 例如：2020-01-01 00:00:00

企业信息										
企业人员										
人员列表										
操作	姓名	联系方式	身份证号	头像	是否有证书	是否短信通知	人员类型	有效时间	访问事由	同步状态
修改	周文琪	18788002894	512322196210093780		否	否	其他	-		已同步 0:56:19

3.2、车辆信息

企业 code

车牌号	
司机姓名	
司机手机号	
车辆类型	
有效开始时间	
有效结束时间	
行驶证上传	JPG
数据同步时间	
操作	修改, 新增, 删除, 导入, 查询

企业人员/车辆信息 / 企业车牌名单

基础 人员进出记录 × 温湿度数据 × 门禁人员名单 × 企业人员 ×

新增

车牌号 车主姓名

+ 增加

编号	车牌号	车主姓名	车

企业code 关联企业信息表中的企业code

车辆照片 +
图片类型仅支持.jpeg|.jpg|.gif|.png|.svg|.ico|.doc|.psd|.bmp|.tiff|.webp|.tif|.jpeg
上传照片

行驶证正面 +
图片类型仅支持.jpeg|.jpg|.gif|.png|.svg|.ico|.doc|.psd|.bmp|.tiff|.webp|.tif|.jpeg
上传行驶证正面照片

行驶证反面 +
图片类型仅支持.jpeg|.jpg|.gif|.png|.svg|.ico|.doc|.psd|.bmp|.tiff|.webp|.tif|.jpeg
上传行驶证反面照片

车牌号

车主姓名

车主电话

车辆类型

车牌颜色

有效开始日期 选择日期

企业人员/车辆信息 / 企业车牌名单

搜索 恢复 全屏 退出 1

基础 人员进出记录 体温数据 门禁人员名单 企业人员健康 基础 企业健康 企业车牌名单

车牌号 请输入车牌号 车主姓名 请输入车主姓名 车主电话 请输入车主电话 企业编码 请输入企业编码 搜索 重置

+ 增加

操作

编号	车牌号	车主姓名	车主电话	车辆类型	车牌颜色	有效开始日期	有效结束日期	停车位	创建时间	更新时间	企业编码	操作
暂无数据												

共 0 条 100/页 < 1 >

3.3、仓库信息

仓库编号	
仓库名称	
仓库面积 (m ²)	
危险等级	
核定药量 (kg)	
核定人数 (人)	
仓库数量	
操作	修改, 新增, 删除, 导入, 查询

企业仓库信息 / 库房信息

基础 人员进出记录 ✎ 通行证数据 ✎ 门禁人员名单 ✎ 企业人员信息 ✎ 基础 ✎ 企业信息 ✎ 企业车牌名单 ✎ 仓库信息 ✎ 库房信息 ✎ 设备基础信息 ✎

企业code 153092566222 搜索 重置

+ 增加

ID	企业code	仓库的编码号	库房名称	库房的编号	面积	危险等级	核定药量	核定人员	数据同步时间	省code	经度	维度	工位类型	创建人	修改人	创建时间	修改时间	删除标志	创建时间	更新时间	操作
暂无数据																					

共 0 条 10条/页 1 < >

新增

X

企业code 春蕾-153092566222

关联企业信息表中的企业code

仓库的编号 关联仓库信息表的仓库编号

库房名称

库房的编号

面积

危险等级 1.1级库房 1.3级库房 无药库房

核定药量

核定人员

数据同步时间

省code 150000

位置ID 请输入位置ID

经度 请输入经度

维度 请输入维度

工位类型 仓库 (栋) 其他 库房 (间) 区域 (ABC区)

创建人 春蕾

修改人 春蕾

删除状态 未删除 已删除

3.3、库房信息

仓库编号	
库房名称	
库房编号	

库房面积 (m ²)	
危险等级	
核定药量 (t)	
核定人数 (人)	
操作	修改, 新增, 删除, 查询

企业仓库信息 / 库房信息

基础 人员进出记录 ✎ 追溯型数据 ✎ 门禁人员名单 ✎ 企业人员信息 ✎ 基础 ✎ 企业信息 ✎ 企业车牌档案 ✎ 全库信息 ✎ 物的仓库 ✎ 设备基础信息 ✎

企业code: 153092566222 搜索 重置

+ 增加

ID	企业code	仓库的编号	库房名称	库房的编号	面积	危险等级	核定药量	核定人员	数据同步时间	省code	经度	维度	工位类型	创建人	修改人	创建时间	修改时间	删除标志	创建时间	更新时间	操作
暂无数据																					

共 0 条 10条/页 < 1 >

新增

X

企业code

春蕾-153092566222



关联企业信息表中的企业code

仓库的编号

关联仓库信息表的仓库编号

库房名称



库房的编号



面积

- 1 +

危险等级

1.1级库房 1.3级库房 无药库房

核定药量

- 1 +

核定人员

- 1 +

数据同步时间

2026-01-12 09:59:42

首code

150000

位置ID

请输入位置ID

经度

请输入经度

维度

请输入维度

工位类型

仓库 (栋) 其他 库房 (间) 区域 (ABC区)

创建人

春蕾

修改人

春蕾

删除状态

未删除 已删除

3.4、服务器信息

服务器名称	
服务器 IP	
在线状态	
创建日期	

操作

修改, 新增, 删除, 查询

The screenshot shows a web-based management interface for servers. On the left is a sidebar with categories like '首页', '企业管理', '车辆人员', '设备管理', '温度信息', '设备信息', '服务器信息', and '报警信息'. The main area has tabs for '首页', '企业许可证', '人员信息', '仓库信息', '库房信息', '车辆人员信息', '人员出入记录', '车辆出入记录', '温度信息', and '设备信息'. A search bar at the top includes fields for '服务器名称' (请输入服务器名称), 'ip地址' (请输入服务器ip地址), '在线状态' (请选择), and buttons for '+新增' (新增), '修改' (修改), '删除' (删除), and '导出' (导出). Below the search bar is a table with columns: '服务器名称', '服务器ip地址', '在线状态', '创建时间', and '操作'. One entry is shown: 'AI智能算法服务器' with IP '192.168.150.1', status '在线', created '2025-08-07', and operations '修改' and '删除'. At the bottom are pagination controls: '共1条' (1 item), '10条/页' (10 items per page), and page numbers 1, 2, 3.

4、人员车辆出入记录

4.1、人员进出记录

人员姓名	
身份证号码	
人员类型	
出入状态	
进出时间	
人员照片	人脸机采集 JPG
操作	修改, 新增, 删除, 查询

The screenshot shows a personnel access record management interface. The left sidebar includes '首页', '企业管理', '车辆人员', '车辆人员信息', '人员出入记录', '车辆出入记录', '设备管理', and '报警信息'. The main header says '首页 / 车辆人员 / 人员出入记录'. The search bar contains fields for '人员姓名' (请输入人员姓名), '人员类型' (请选择人员类型), '出入状态' (请选择出入状态), and buttons for '+新增' (新增), '修改' (修改), and '导出' (导出). Below the search bar is a table with columns: '人员姓名', '身份证号', '人员类型', '出入状态', '进出时间', '人员照片', and '操作'. A note '暂无数据' (No data) is displayed. At the bottom are pagination controls: '共0条' (0 items), '10条/页' (10 items per page), and page numbers 1, 2, 3.

The screenshot shows a vehicle access record management interface. The left sidebar includes '首页', '企业许可证', '人员信息', '仓库信息', '库房信息', '车辆人员信息', '人员出入记录', '车辆出入记录', '温度信息', and '设备信息'. The main header says '首页 / 车辆人员 / 人员出入记录'. The search bar contains fields for '姓名' (请输入姓名), '进场时间' (请选择进场时间), '企业编码' (请输入企业编码), and buttons for '搜索' (Search) and '重置' (Reset). Below the search bar is a table with columns: '编号', '人员编号', '姓名', '进场时间', '出场时间', '停留时长(分钟)', '入口设备ID', '出口设备ID', '创建时间', '更新时间', '企业编码', and '操作'. A note '暂无数据' (No data) is displayed. At the bottom are pagination controls: '共0条' (0 items), '10条/页' (10 items per page), and page numbers 1, 2, 3.

4.2、车辆进出记录

车牌号	
司机姓名	
车辆类型	

出入状态	
进出时间	
车辆照片	道闸摄像头采集 JPG
操作	修改, 新增, 删除, 查询

新增 ×

人员编号	
姓名	
进场时间	<input type="button" value="选择日期"/>
出场时间	<input type="button" value="选择日期"/>
停留时长 (分)	- +
入口设备ID	<input type="button" value="请选择入口设备ID"/>
出口设备ID	<input type="button" value="请选择出口设备ID"/>
企业编码	

新增

人员编号	<input type="text"/>
姓名	<input type="text"/>
进场时间	<input type="button" value="选择日期"/>
出场时间	<input type="button" value="选择日期"/>
停留时长 (分)	<input type="text"/> - <input type="text"/> +
入口设备ID	<input type="text" value="请选择入口设备ID"/>
出口设备ID	<input type="text" value="请选择出口设备ID"/>
企业编码	<input type="text"/>
确定	

5、设备管理

5.1、设备信息

编码	<input type="text"/>
设备名称	<input type="text"/>
设备类型	<input type="text"/>
仓库编号	设备跟仓库要有关联
库房编号	库房跟仓库原数据已关联
IP 地址	<input type="text"/>
账号	隐藏
密码	隐藏
操作	修改, 新增, 删除

仓库风险预警系统

首页 / 设备管理 / 设备信息

设备编码	请输入设备编码	设备名称	请输入设备名称	设备类型	请选择设备类型	搜索	重置
<input type="checkbox"/>	192.168.0.188	444	视频设备	1#	77	修改	删除
<input type="checkbox"/>	111	11	视频设备	1#	77	修改	删除
<input type="checkbox"/>	5555	5555	视频设备	1#	77	修改	删除
<input type="checkbox"/>	466C250702069102	定位数据采集网关	定位传感器			修改	删除
<input type="checkbox"/>	466C250702069120	定位数据采集网关	定位传感器			修改	删除
<input type="checkbox"/>	111	1111	视频设备	1#	77	修改	删除

共 6 条 10条/页 < > 前往 1 页

以下温度湿度液位为自动采集，跟外部设备实时同步数据。

需要增加个设置，高报，低报，阈值。采集上来的数据如果异常就会在报警信息里出现。

新增

X

设备 ID:

温度: - +

湿度: - +

气压 (可选): - +

是否告警: 请选择是否告警

告警类型:

测量时间: low/humidity_low/high 选择日期

企业编码:

确定

5.1、温度信息

企业管理 车辆出入记录 人员出入记录 消防水池液位 温度数据

车辆人员信息 车辆出入记录 人员出入记录 传感数据列表 消防水池液位 温度数据 温度信息 设备管理 报警信息 预警推送记录 人员定位

参数名	查询					
设备	仓库	库房	温度实时值	单位	数据同步时间	
鞭炮库房温度	烟花爆竹仓库		19.4	°C	2025-11-06 22:21:55	
礼花库房温度	烟花爆竹仓库		19.9	°C	2025-11-06 22:21:55	
库房外温度	烟花爆竹仓库		16.5	°C	2025-11-06 22:21:55	
鞭炮库房温度	烟花爆竹仓库		19.5	°C	2025-11-06 21:21:55	看板
礼花库房温度	烟花爆竹仓库		19.9	°C	2025-11-06 21:21:55	
库房外温度	烟花爆竹仓库		16.3	°C	2025-11-06 21:21:55	
鞭炮库房温度	烟花爆竹仓库		19.8	°C	2025-11-06 20:21:55	
礼花库房温度	烟花爆竹仓库		20.1	°C	2025-11-06 20:21:55	
库房外温度	烟花爆竹仓库		16.8	°C	2025-11-06 20:21:55	
鞭炮库房温度	烟花爆竹仓库		20	°C	2025-11-06 19:21:55	

5.2、湿度信息

	参数名	查询	设备	仓库	库房	湿度实时值	单位	数据同步时间
<input type="checkbox"/>	鞭炮库房湿度		烟花爆竹仓库			66	%RH	2025-11-06 22:21:55
<input type="checkbox"/>	礼花库房湿度		烟花爆竹仓库			80	%RH	2025-11-06 22:21:55
<input type="checkbox"/>	库外湿度		烟花爆竹仓库			80	%RH	2025-11-06 22:21:55
<input type="checkbox"/>	鞭炮库房湿度		烟花爆竹仓库			66	%RH	2025-11-06 21:21:55
<input type="checkbox"/>	礼花库房湿度		烟花爆竹仓库			79	%RH	2025-11-06 21:21:55
<input type="checkbox"/>	库外湿度		烟花爆竹仓库			79	%RH	2025-11-06 21:21:55
<input type="checkbox"/>	鞭炮库房湿度		烟花爆竹仓库			65	%RH	2025-11-06 20:21:55
<input type="checkbox"/>	礼花库房湿度		烟花爆竹仓库			78	%RH	2025-11-06 20:21:55
<input type="checkbox"/>	库外湿度		烟花爆竹仓库			78	%RH	2025-11-06 20:21:55
<input type="checkbox"/>	鞭炮库房湿度		烟花爆竹仓库			64	%RH	2025-11-06 19:21:55

共 15792 条 10条/页 < 1 2 3 4 5 6 ... 1580 > 前往 1 页

5.3、液位信息

管理系统		参数名	查询	车辆出入记录 x	人员出入记录 x	消防水池液位 x	new  hpsmyhbz
<input type="checkbox"/> 企业管理							
<input type="checkbox"/> 车辆人员信息							
<input type="checkbox"/> 车辆出入记录							
<input type="checkbox"/> 人员出入记录							
<input checked="" type="checkbox"/> 传感数据列表							
<input type="checkbox"/> 消防水池液位							
<input type="checkbox"/> 温度数据							
<input type="checkbox"/> 湿度信息							
<input type="checkbox"/> 设备管理							
<input type="checkbox"/> 报警信息							
<input type="checkbox"/> 预警推送记录							
<input type="checkbox"/> 人员定位							
参数名		设备名称	设备编码	液位实时值	单位	数据同步时间	看板
<input type="checkbox"/>		大姚液位计	Dyxhupeng-07	2.21		2025-11-06 22:21:55	
<input type="checkbox"/>		大姚液位计	Dyxhupeng-07	2.21		2025-11-06 21:21:55	
<input type="checkbox"/>		大姚液位计	Dyxhupeng-07	2.21		2025-11-06 20:21:55	
<input type="checkbox"/>		大姚液位计	Dyxhupeng-07	2.21		2025-11-06 19:21:55	
<input type="checkbox"/>		大姚液位计	Dyxhupeng-07	2.21		2025-11-06 18:21:55	
<input type="checkbox"/>		大姚液位计	Dyxhupeng-07	2.21		2025-11-06 17:21:55	
<input type="checkbox"/>		大姚液位计	Dyxhupeng-07	2.22		2025-11-06 16:21:55	
<input type="checkbox"/>		大姚液位计	Dyxhupeng-07	2.22		2025-11-06 15:21:55	
<input type="checkbox"/>		大姚液位计	Dyxhupeng-07	2.21		2025-11-06 14:21:55	
<input type="checkbox"/>		大姚液位计	Dyxhupeng-07	2.22		2025-11-06 13:21:55	

共 117 条 10条/页 < 1 2 3 4 5 6 ... 12 > 前往 1 页

6、报警信息

6.1、报警信息

报警类型介绍

- 非法入侵报警---门禁，道闸没有录入信息的都属于非法入侵，进入的摄像头拍照就算。
- 超员报警----人员定位会推送，大华摄像头也能识别。属于仓库
- 通道堵塞报警--大华摄像头通过 AI 盒子推送。
- 超高超重报警---大华摄像头通过 AI 盒子推送。
- 摄像头遮挡偏移报警---大华摄像头通过 AI 盒子推送。
- 温湿度液位超高超低报警---通过设置超高超低阈值跟采集的数据进行比对报警。
- 许可证报警---人员资质到期预警报警。在人员许可证有效期截止日上设置下。

仓库编号	
库房编号	
设备编号	
报警类型	
报警状态	可以手动消除

报警图片	
报警时刻	
消除时刻	
处理状态	手动消除就处于处理状态。
处理时间	
操作	消除

6.2、预警推送记录

人员处有个是否短信推送，要做个关联。

7、人员定位

链接到现成人员定位系统。192.168.1.20