## Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne narzędzia znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj modernizację stacji roboczej oraz podłączenie urządzeń sieciowych. Wykonaj konfigurację urządzeń sieciowych oraz konfigurację systemów zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera.

Do konfiguracji serwera oraz stacji roboczej z zainstalowanym systemem Windows wykorzystaj konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx** 

Do konfiguracji serwera oraz stacji roboczej z zainstalowanym systemem Linux wykorzystaj konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto z prawem podniesienia uprawnień do root z hasłem ZAQ!2wsx )

- 1. Wykonaj okablowanie sieciowe:
  - wykonaj kabel połaczeniowy prosty według sekwencji T568B, zastosuj odpowiedni typ okablowania
  - przeprowadź test poprawności wykonanego okablowania.

UWAGA: Po wykonaniu okablowania zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu okablowania. W obecności egzaminatora ponownie sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonania kabla połączeniowego.

- 2. Na stacji roboczej w systemie Linux przeprowadź identyfikację parametrów procesora:
  - za pomocą dostępnych narzędzi systemowych sprawdź parametry procesora, ujęte w Tabeli 1.
    Podzespół stacji roboczej. Parametry wpisz do tabeli w arkuszu egzaminacyjnym. W przypadku braku możliwości identyfikacji parametru podzespołu przez program, zapisz: brak danych
  - wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzone testy, a następnie zapisz je jako pliki graficzne w katalogu o nazwie PROCESOR na nośniku USB opisanym EGZAMIN-x, gdzie x oznacza numer stanowiska zdającego.
- 3. Skonfiguruj ruter zgodnie z następującymi zaleceniami:
  - włączona obsługa VLAN 802.1g
  - utworzona sieć VLAN o ID = 1
  - adres IP dla interfejsu powiązanego z siecią VLAN o ID = 1: 10.27.10.1 /24
  - utworzona sieć VLAN o ID = 2
  - adres IP dla interfejsu powiązanego z siecią VLAN o ID = 2: 10.27.20.1/24
  - utworzona sieć VLAN o ID = 3
  - adres IP dla interfejsu powiązanego z siecią VLAN o ID = 3: 10.27.30.1/24
  - port LAN, podłączony do przełącznika, przypisany z tagowaniem do sieci VLAN o ID = 2 oraz ID = 3 (port obsługuje ramki z wpisanym znacznikiem sieci VLAN 2 lub 3)
  - włączony ruting między sieciami VLAN, jeżeli domyślnie nie jest włączony
  - serwer DHCP włączony dla sieci VLAN o ID = 2
  - konfiguracja serwera DHCP:
    - ustawiona pula adresowa: 10.27.20.10 ÷ 10.27.20.15
    - brama domyślna: 10.27.20.1
    - adres serwera DNS: 10.27.30.3
  - wyłączony dostęp do sieci bezprzewodowej.

Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze *RUTER* na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, ustaw je zgodnie z wymogami tego urządzenia.


UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień rutera.

- 4. Skonfiguruj przełącznik zgodnie z następującymi zaleceniami:
  - adres IP: 10.27.10.2 z maską 255.255.255.0
  - brama domyślna: adres IP rutera dla interfejsu powiązanego z siecią VLAN o ID = 1, jeśli jest wymagana
  - włączona obsługa VLAN 802.1q
  - utworzona sieć VLAN o ID = 2 i przypisanych portach:
    - port 1 przypisany z tagowaniem (obsługuje ramki z wpisanym znacznikiem sieci VLAN)
    - port 2 przypisany bez tagowania (tryb dostępu)
  - utworzona sieć VLAN o ID = 3 i przypisanych portach:
    - port 1 przypisany z tagowaniem (obsługuje ramki z wpisanym znacznikiem sieci VLAN),
    - port 3 przypisany bez tagowania (tryb dostępu)

Przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze *PRZEŁĄCZNIK* na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*. Jeżeli przełącznik wymaga zmiany hasła, ustaw je zgodnie z wymogami tego urządzenia

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień przełącznika.

5. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem.



## Schemat połączenia urządzeń

- 6. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem Windows:
  - skonfiguruj interfejs sieciowy serwera podłączony do przełącznika:
    - nazwa połączenia: VLAN3
    - adres IP: 10.27.30.3/24
    - brama domyślna: adres IP rutera dla interfejsu powiązanego z VLAN o ID = 3
    - serwer DNS: localhost
  - wyłącz drugi interfejs sieciowy serwera
  - promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local hasło dla konta Administrator trybu przywracania usług katalogowych: ZAQ!2wsx
  - w domenie egzamin.local utwórz jednostkę organizacyjną Pracownicy
  - przy użyciu zasady grupy zablokuj wszystkim użytkownikom jednostki organizacyjnej **Pracownicy** dostęp do Panelu sterowania i ekranu Ustawienia komputera. Nazwa nowej zasady: blokada pracownicy
  - zainstaluj program 7-Zip. Wykonaj zrzut po zakończeniu instalacji programu i zapisz go pod nazwą instalacja prog
  - za pomocą programu 7-Zip wykonaj na nośniku USB opisanym EGZAMIN-x archiwum o nazwie kopia\_egzamin.zip, zabezpieczone hasłem Egz@min0waN1e zawierające plik instalacja.png
- 7. Skonfiguruj stację roboczą z zainstalowanym systemem Linux:
  - skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej:
    - nazwa połączenia: VLAN2
    - adres IP: przydzielany automatycznie
  - za pomocą polecenia systemowego wykonaj test pobrania adresu stacji roboczej z serwera DHCP.

UWAGA: Zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do sprawdzenia poprawności nadania adresu IP dla stacji roboczej.

- za pomocą polecenia systemowego do pliku tekstowego o nazwie Letter\_n przekieruj wynik działania polecenia wyświetlającego nazwy wszystkich plików i katalogów znajdujących się w katalogu /sbin rozpoczynających się na literę "n". Plik Letter\_n zapisz w katalogu domowym użytkownika administrator. Zapisz wykorzystane polecenie w pełnym brzmieniu w Tabeli 2. Polecenia Linux w arkuszu egzaminacyjnym
- w katalogu domowym użytkownika administrator utwórz za pomocą polecenia systemowego

## Plik pobrany ze strony <a href="https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info">https://www.Testy.EgzaminZawodowy.info</a>

archiwum o nazwie *n\_sbin.tar* zawierające plik tekstowy *Letter\_n*. Zapisz użyte polecenie w tabeli 2 arkusza egzaminacyjnego

- ustaw strefę czasową na Oslo, Norwegia, format czasu 12-godzinny.
- 8. Wykonaj test komunikacji serwera z ruterem oraz stacją roboczą.

UWAGA: Po wykonaniu testu komunikacji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do ponownego przeprowadzenia testu komunikacji serwera z ruterem oraz stacją roboczą. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

9. W Tabeli 3. Wskazania eksploatacyjne zapisz wskazania eksploatacyjne dla użytkownika systemu komputerowego podłączonego do sieci Internet.

UWAGA: Po zakończeniu prac nie wylogowuj się i nie wyłączaj komputerów oraz urządzeń sieciowych znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

UWAGA: Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

## Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:

- montaż okablowania oraz podłączenie urządzeń,
- diagnostyka,
- skonfigurowane urządzenia sieciowe,
- skonfigurowany serwer,
- skonfigurowana stacja robocza,
- wskazania eksploatacyjne

oraz

przebieg montażu okablowania.

Tabela 1. Podzespół stacji roboczej

Badany element	Parametr	Wartość parametru
Procesor	Nazwa modelu	
	Producent	
	Rodzina	
	Napięcie	
	Liczba rdzeni	
	Liczba wątków	

Tabela 2. Polecenia Linux

Czynność	Użyte polecenie systemowe w pełnej formie
Przekierowanie do pliku tekstowego	
Letter n wyniku działania polecenia	
wyświetlającego nazwy wszystkich	
plików i katalogów rozpoczynających	
się na literę "n" z katalogu /sbin	$\wedge \langle q_0 \rangle$
Utworzenie w katalogu domowym	
użytkownika <b>administrator</b> archiwum o	
nazwie <i>n sbin.tar</i> zawierające plik	
tekstowy <i>Letter n</i>	

Tabela 3. Wskazania eksploatacyjne				