

# Tutorial pour l'installation du logiciel OpenVPN (GUI) sur Windows

---

Attention si vous aviez déjà installer l'OpenVPN Viseo 1.2.x il faut :

1. D'installer l'OpenVPN
2. Redémarrer la machine
3. Supprimer le répertoire « C:\Program Files (x86)\OpenVPN »

## 1 Télécharger les fichiers nécessaires



Vous devez dans un premier télécharger le logiciel OpenVPN puis les fichiers de configurations

[1 - Télécharger le logiciel OpenVPN](#)

[2 - Télécharger les fichiers de configurations](#)

## 2 Lancer l'installation du logiciel OpenVPN GUI



- Double cliquez sur le programme d'installatopn OpenVPN
- Windows peut demander l'autorisation d'exécuter le fichier, cliquez sur "Oui"
- Cliquez sur *Next* puis *I Agree* puis sur *Next*

## 3 Lancement de l'installation



- Pour lancer l'installation, cliquez sur *Install*

## 4 Installation en cours




- L'installation est en cours, ceci peut prendre de 10 à 20 secondes
- Windows peut demander une confirmation pour l'installation du pilote TAP-WIN32, vous devez **obligatoirement accepter** l'installation du pilote OpenVPN.

## 5 Installation terminée



Cochez la case *Start OpenVPN GUI* puis cliquez sur *Finish*

## 6 Installation des fichiers de configurations




Vous devez à présent compresser l'archive précédemment téléchargée dans le répertoire *C:\Program Files\OpenVPN\config*, vous pouvez utiliser le logiciel de votre choix ou l'utilitaire par défaut de Windows.

Liste des fichiers :

- pfsNs3048448-vrack10226-ca.crt
- pfsNs3048448-vrack10226-tls.key
- VISEO-OpenVPN-Full.ovpn
- VISEO-OpenVPN-Light.ovpn

## 7 Configuration d'OpenVPN GUI




- Cliquez droit sur l'icône OpenVPN GUI présente sur votre bureau
- Cliquez en bas du menu déroulant sur *Propriétés*
- Cliquez sur l'onglet *Compatibilité*
- Cochez la case *Exécuter ce programme en tant qu'Administrateur* puis cliquez sur le bouton *Appliquer*
- **Important :** vous devez effectuer cette démarche pour chaque raccourci d'OpenVPN GUI (notamment dans le menu Démarrer)

## 8 Connexion au VPN



- Cliquez droit sur l'icône OpenVPN GUI près de l'heure (vérifiez les icônes cachées)
- Choisissez le serveur de votre choix
- Cliquez sur *Connecter* pour lancer la connexion

## 9 Identification au serveur VPN



Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe VPNFacile

Il s'agit des identifiants que vous avez utilisés lors de votre inscription sur notre site.

## 10 Connexion terminée



Le VPN est connecté, l'icône du logiciel OpenVPN GUI devient verte.