

Auteur : Marwan Malki Version : 1.0 Date : 29/09/2025

PROXMOX

Backup Server

Sommaire

[Page de garde](#)

[1. Introduction](#)

[2. Sauvegarde automatisée](#)

[2.1 Accéder au planificateur de backup](#)

[2.2 Configuration de la tâche de sauvegarde](#)

[2.3 Options disponibles](#)

[2.4 Exécution automatique](#)

[3. Restauration automatisée](#)

[3.1 Limitations dans Proxmox](#)

[3.2 Exemple de script Bash pour restauration](#)

[4. Conclusion](#)

[5. Annexes](#)

1. Introduction

Proxmox VE permet de gérer des machines virtuelles et des conteneurs. Pour sécuriser les données, il est essentiel de mettre en place des sauvegardes régulières. Cette documentation explique comment automatiser ces sauvegardes et fournit un exemple pour automatiser la restauration en toute sécurité.

2. Sauvegarde automatisée

2.1 Accéder au planificateur de backup

1. Connecte-toi à ton interface Proxmox VE.
2. Va dans **Datacenter > Backup**.
3. Clique sur **Add** pour créer une nouvelle tâche de sauvegarde.

2.2 Configuration de la tâche de sauvegarde

Lors de la création de la tâche, configure les options suivantes :

- **Node** : Choisir le nœud Proxmox concerné.
- **Storage** : Sélectionner le stockage où seront enregistrées les sauvegardes (ex : local, NFS, external-usb...).
- **Schedule** : Définir la fréquence (ex : tous les jours à 3h du matin).
- **Selection Mode** : Sauvegarder toutes les VMs ou sélectionner manuellement.
- **Compression** : LZO ou ZSTD (recommandé pour de bonnes performances).
- **Mode** : Snapshot (si le disque est compatible), Suspend, Stop.

2.3 Options disponibles

Option	Description
Node	Nœud Proxmox où la VM est hébergée
Storage	Destination des backups
Schedule	Planification de la sauvegarde
Selection Mode	Toutes les VMs ou sélection manuelle

Option	Description
Compression	LZO / ZSTD
Mode	Snapshot, Suspend ou Stop

2.4 Exécution automatique

Une fois la tâche créée et sauvegardée, Proxmox exécutera la sauvegarde automatiquement selon le calendrier défini.

3. Restauration automatisée

3.1 Limitations dans Proxmox

Il n'existe pas de restauration automatique programmée dans Proxmox VE pour des raisons de sécurité. Restaurer une VM écrase la VM existante.

3.2 Exemple de script Bash pour restauration

```
#!/bin/bash
# Script pour restaurer une VM depuis un backup Proxmox

# Variables
VMID=100
BACKUP_STORAGE="local"
BACKUP_FILE="/path/to/backup/vzdump-qemu-$VMID-2025_09_29-03_00_00.vma.zst"

# Commande de restauration
qmrestore $BACKUP_FILE $VMID --storage $BACKUP_STORAGE
echo "Restauration terminée pour la VM $VMID"
```

Ce script peut être exécuté manuellement ou via cron pour automatiser la restauration d'une VM spécifique.

4. Conclusion

La sauvegarde automatisée sur Proxmox VE permet de sécuriser les données et d'assurer la continuité des services. Bien que la restauration automatique ne soit pas native pour des raisons de sécurité, l'utilisation de scripts permet d'automatiser partiellement ce processus en toute sécurité.

5. Annexes

- Documentation officielle Proxmox : <https://pve.proxmox.com/pve-docs/>
- Compression ZSTD vs LZO : guide de performance