آموزش اتصال به Vps از طریق پروتکل آی پی پلاس برای Windows


آموزش اتصال با پروتکل آی پی پلاس برای Windows

۱- ابتدا وارد ربات شوید و از قسمت لیست سفارشات –> وارد جزئیات سفارش مد نظر خود شوید.

۲- پس از وارد شدن به جزئیات سفارش، کد کانفیگ آی پی را کپی کرده.







نکته:




چنانچه نمیتونید کد را کپی کنید، بر روی دکمه مشاهده کانفیگ کلیک کنید تا کد برای شما ارسال شود.

آموزش اتصال با پروتکل آی پی پلاس برای Windows (روش اول)

ابتدا نرم افزار را از لینک روبرو دانلود کرده و از حالت zip خارج کنید. لینک دانلود مستقیم

داخل فولدر بر روی v2rayN (آیکن آبی) کلیک کرده و نرم افزار را نصب بفرمایید.



نکته: اگر در مرحله نصب به شما اخطار داد که باید نرم افزار Net.6 Desktop Run time را نصب کنید، آنرا تایید کنید، چنانچه موفق به دانلود نرم افزار نشدید. آنرا از طریق لینک زیر دانلود و نصب کنید. و سپس v2ray را مجدد راه اندازی کنید.

دانلود نرم افزار

پس از اجرا، نرم افزار به سمت راست صفحه منتقل میشود. بر روی آیکن نرم افزار کلیک بفرمایید تا پنجره نر افزار اجرا شود.




برای تغییر زبان ابتدا بر روی سه خط سمت راست نرم افزار و گزینه


از گزینه اخر en را انتخاب کنید. (مشابه تصویر روبرو)

آموزش اتصال با پروتکل آی پی پلاس برای Windows (روش اول)

کد آی پی را کپی کنید و با ctrl+v داخل نرم افزار وارد کنید.

سپس بر روی آی پی دابل کلیک کنید. و از قسمت پایین گزینه allowInsecure را برابر با true قرار دهید.







آموزش اتصال با پروتکل آی پی پلاس برای Windows (روش اول)

سپس بر روی آیکن نرم افزار کنار ساعت راست کلیک کنید و گزینه **Set System proxy** را انتخاب کنید.

در قسمت **Routing** بر روی گزینه **Global** کلیک کنید و آنرا به حالت انتخاب شده بزارید.

سپس بر روی آی پی دابل کلیک کنید. و از قسمت پایین گزینه **allowInsecure** را برابر با **true** قرار دهید.





آموزش اتصال با پروتکل آی پی پلاس برای Windows (روش اول)

در مرحله اخر از قسمت بالا بر روی گزینه Setting کلیک کنید و reboot as administrator را انتخاب کنید و بعد از باز شد مجدد بر روی آی پی خود کلیک کنید و دکمه اینتر از روی کیبورد فشار دهید یا بر روی آی پی مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه Set as Active server را انتخاب کنید.

