


# **Matematematisk Modellering**

Anders Västberg 08-7904455, vastberg@kth.se





#### Innehåll

- Matematisk modellering
- Simulering
- Analytiska modeller
- Numeriska modeller
- Talrepresentation i en dator
- Exempel på matematisk modellering




## Varför matematisk modellering

Man kan analysera ett system genom att bygga det och direkt undersöka systemet, men:

- Det är för dyrt att bygga ett riktigt system och mäta på det
- Det är för riskfyllt att bygga ett riktigt system och undersöka detta
- Systemet är otillgängligt (solsystemet) eller existerar (ännu) inte (ny bil eller nytt flygplan).



# Matematisk modellering






# **Simulering**

- Det går inte att göra ett experiment på systemet, men en matematisk modell existerar
- Det går då att använda modellen för att undersöka systemet
  - Analytiska modeller
  - Numeriska modeller
- Datorer kan simulera komplexa system som är svåra och /eller dyra att realisera i verkligheten
- Simuleringarna används för att förstå hur systemet fungerar
- Värdet av resultaten beror på hur bra modellen är
- Modellen måste verifieras




# Giltighetsområde och valideringsprocess

- En modell har ett begränsat giltighetsområde
  - Inom det område som modellen har validerats






# Verifiering av matematiska modeller






# Analytiska modeller





#### Numeriska modeller





# Några exempel

- Trafikflöde
- Fallande mynt från Eiffeltornet
- Kurvanpassning till data



### Talrepresentation i en dator

- Vanliga talsystemet har basen 10
- Datorer använder binära tal:
  - Tal med basen 2
- Heltal kan identiskt representeras i båda baserna.
- Exempel talet  $14 = (14)_{10} = (1110)_2$ :  $14 = 1 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$   $1110 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$
- Reella tal kan inte alltid representeras exakt med binära tal
- Exempel talet  $0.2 = (0.2)_{10} = (0.00110011 \dots)_2$   $2 \cdot 10^{-1}$   $0 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} + 0 \cdot 2^{-5} + 0 \cdot 2^{-6} + 1 \cdot 2^{-7} + \cdots$



#### Heltalsrepresentation i en dator

- Heltal representeras av ett antal bitar
- Antalet bitar sätter gränsen för största och minsta heltalet
- 16 bit =  $2^{16-1} 1 = \pm 32767$
- 32 bit =  $2^{32-1} 1 = \pm 2147483647$
- 64 bit =  $2^{64-1} 1 = \pm 9223372036854775807$
- Det finns flera nackdelar med denna representation.
  - En är att addition och subtraktion kräver att man håller reda på tecken för båda talen.
  - En annan nackdel är att vi har två nollor +0 och −0.
    - Det innebär att tester som involverar 0 tar något längre tid att utföra.




## Tvåkomplements representation

- Normalt används tvåkomplement för att representera heltal, vilket ger följande minsta och största tal
- Representationen förenklar beräkningar i datorer
- 16 bit =  $[-2^{16-1}, 2^{16-1} 1] = [-32768, 32767]$
- 32 bit = $[-2^{32-1}, 2^{32-1} 1] = [-2147483648, 2147483647]$
- 64 bit = $[-2^{64-1}, 2^{64-1} 1]$ = [-9223372036854775808, 9223372036854775807]



## Tvåkomplements representation



Om  $a_{n-1}$  är noll är talet positivt, om den är ett är talet negativt. Exempel för fyra bitar:

$$0111 = -0 \cdot 2^{3} + 1 \cdot 2^{2} + 1 \cdot 2^{0} + 1 \cdot 2^{0} = +7$$

$$1001 = -1 \cdot 2^{3} + 0 \cdot 2^{2} + 0 \cdot 2^{0} + 1 \cdot 2^{0} = -7$$

$$0000 = -0 \cdot 2^{3} + 0 \cdot 2^{2} + 0 \cdot 2^{0} + 0 \cdot 2^{0} = 0$$

$$1000 = -1 \cdot 2^{3} + 0 \cdot 2^{2} + 0 \cdot 2^{0} + 0 \cdot 2^{0} = -8$$

För att konvertera ett positivt tal till motsvarande negativt, ta fram komplementet till bit-mönstret och lägg till 1




## Flyttalsrepresentation i en dator

Double precision numbers – 64 bit representation av flyttal.

- 1 bit för ± tecken
- 11 bit f

  ör exponent
- 52 bit för mantissan signifikant precision

$$(-1)^t \left( 1 \cdot 2^0 + \sum_{i=1}^{52} b_{52-i} 2^i \right) \cdot 10^{e-1023}$$





### Flyttalsrepresentation i en dator

- Kan representera tal mellan  $10^{-308}$  och  $10^{308}$  med 53  $\log_{10} 2 \approx 15.995$  eller nästan 16 siffors noggrannhet
- Standarden är definierad av IEEE 754 som också definierar bland annat:
- Single (32 bit flyttal)
- Och motsvarande talrepresentation f\u00f6r finansiell sektor:
  - Decimal64
  - Decimal32
  - Dessa talrepresentationer emulerar decimalavrundning exakt (basen 10).



#### Felkällor

- Fel i indata
- Avrundningsfel
- Trunkeringsfel
- Absolut fel i  $\bar{a}$ :  $|\Delta a| = |\bar{a} a|$
- Relativt fel i  $|\bar{a}|$ :  $\left|\frac{\Delta a}{a}\right|$ ,  $(a \neq 0)$ 
  - Exempelvis relativt och absolut fel att använda 1,414 istället för  $\sqrt{2}$
  - $|\Delta a| = |1,1414 \sqrt{2}| = 0,0002135 \dots$
  - $\left| \frac{\Delta a}{a} \right| = \frac{0.0002135...}{\sqrt{2}} \approx 0.015\%$
  - Tänk på skillnaden mellan avrundning och avhuggning



#### **Felkällor**

- Om  $\Delta a \leq 0.5 \cdot 10^{-t}$  sägs närmevärdet för  $\bar{a}$  ha t korrekta decimaler
- I ett närmevärde med t korrekta decimaler är alla siffror i positioner med enhet  $\geq 10^{-t}$  vara signifikanta siffror, utom inledande nollor
- Exempel

Närmevärde	Korrekta decimaler	Signifikanta siffor
$0.001234 \pm 0.5 \cdot 10^{-5}$	5	3
$4,567 \pm 0,5 \cdot 10^{-3}$	3	4
$330000 \pm 5000$	-	2