LAPORAN PRAKTIKUM

JARINGAN KOMPUTER 1

KONFIGURASI DEFAULT ROUTING

Oleh:

Muhamad Septian

2213015

PROGRAM STUDI INFORMATIKA


UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

PALEMBANG


2024

Materi : Konfigurasi Default Routing


Pertemuan : 3




1. Konfigurasi router



Isi ip port untuk server0 di router pada port fastethernet0/0 dengan ip 192.168.1.1 dan subnet mask /25 yaitu 255.255.255.128 sebagai default gateway untuk server0




Isi ip port untuk server1 di router pada port fastethernet1/0 dengan ip 192.168.2.1 dan subnet mask /26 yaitu 255.255.255.128 sebagai default gateway untuk server1.




Isi ip port untuk server2 di router pada port fastethernet6/0 dengan ip 192.168.3.1 dan subnet mask /26 yaitu 255.255.255.128 sebagai default gateway untuk server2.

2. Konfigurasi Server0




Isi ip untuk server0 yaitu 192.168.1.2 dan subnet mask /25 yaitu 255.255.255.128 serta ip default gateway sesuai dengan port yang telah di isi di port router.




Kemudian isi pada DHCP seperti di atas dengan start ip dimulai dengan 192.168.1.3 untuk ip pc yang dikarenakan ip 192.168.1.1 telah terpakai sebagai default gateway pada port router dan 192.168.1.2 pada ip server nya. Dan max 4 pc sesuai dengan banyaknya pc yang ada, bisa ditambah jika ingin menambahkan pc lagi. Kemudian save dan on kan.

3. Konfigurasi Server1




Isi ip untuk server1 yaitu 192.168.2.2 dan subnet mask /26 yaitu 255.255.255.192 serta ip default gateway sesuai dengan port yang telah di isi di port router.




Kemudian isi pada DHCP seperti di atas dengan start ip dimulai dengan 192.168.2.3 untuk ip pc yang dikarenakan ip 192.168.2.1 telah terpakai sebagai default gateway pada port router dan 192.168.2.2 pada ip server nya. Dan max 2 pc sesuai dengan banyaknya pc yang ada, bisa ditambah jika ingin menambahkan pc lagi. Kemudian save dan on kan.

4. Konfigurasi Server2




Isi ip untuk server2 yaitu 192.168.3.2 dan subnet mask /26 yaitu 255.255.255.192 serta ip default gateway sesuai dengan port yang telah di isi di port router.




Kemudian isi pada DHCP seperti di atas dengan start ip dimulai dengan 192.168.3.3 untuk ip pc yang dikarenakan ip 192.168.3.1 telah terpakai sebagai default gateway pada port router dan 192.168.3.2 pada ip server nya. Dan max 2 pc sesuai dengan banyaknya pc yang ada, bisa ditambah jika ingin menambahkan pc lagi. Kemudian save dan on kan.

5. Tes koneksi dari PC ke PC4, dan tes koneksi dari PC0 ke PC7



Setelah semua yang diatas dilakukan, isi kan ip semua pc dengan memilih DHCP, dan ip, subnet mask, default gateway, akan otomatis terisi sesuai dengan isi DHCP yang telah di isi pada server. Setelah semua pc telah diisi ip nya dengan memilih DHCP. Lakukan tes koneksi sebagai berikut:



Dari semua tes koneksi diatas, dapat dikatakan tes koneksi success semua