CATATAN ALTER

ALTER

Menambahkan Kolom

Struktur Query

```
ALTER TABLE nama_table ADD nama_kolom_baru varchar(10) AFTER nama_kolom_lama;
```

Contoh

```
ALTER TABLE mobil ADD batas_peminjaman VARCHAR(10) AFTER peminjam;
```

Analisis

- ALTER TABLE mobil: Perintah untuk mengubah struktur tabel mobil.
- ADD batas_peminjaman varchar(10): Menambahkan kolom baru dengan nama batas_peminjaman yang memiliki tipe data varchar(10).
- AFTER peminjam: Menentukan bahwa kolom baru akan ditambahkan setelah kolom peminjam dalam struktur tabel.

Kesimpulan

ALTER TABLE mobil ADD batas_peminjaman VARCHAR(10) AFTER peminjam; digunakan untuk menambahkan kolom baru bernama batas_peminjaman dengan tipe data VARCHAR(10) ke tabel mobil, diletakkan setelah kolom peminjam.

```
MariaDB [rental_FADHIL]> desc mobil;
 Field
                | Type
                                Null | Key | Default | Extra
  id_mobil
                  int(2)
                                 NΟ
                                         \mathsf{PRI}
                  varchar(10)
                                 NΟ
                                         UNI
  no plat
                                               NULL
  no_mesin
                  varchar(10)
                                 NO
                                         UNI
                  varchar(10)
 warna
                                 NO
                                               NULL
                  varchar(25)
  pemilik
                                 NO
                                               NULL
                                 YES
                  varchar(25)
                                               NULL
  peminjam
  harga_rental | int(10)
                                 YES
                                               NULL
 rows in set (0.007 sec)
```

+	+ Type +	+ Null Key	+ Default	++ Extra				
id_mobil no_plat no_mesin warna pemilik peminjam batas_peminjaman harga_rental	int(2) varchar(10) varchar(10) varchar(25) varchar(25) varchar(10) int(10)	NO	NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL					
8 rows in set (0.003 sec)								
MariaDB [rental_FADHIL]>								
ESC /	_	HOME	1	ENI	D PGUP			
±₃ CTF	RL ALT	←	1	→	PGDN			

Query Tambahan

UPDATE mobil SET batas_peminjaman='2024-04-24' WHERE peminjaman IS NOT

Analisis

- UPDATE mobil: adalah perintah untuk memperbarui data dalam tabel mobil.
- SET batas_peminjaman='2024-04-24': menetapkan nilai '2024-04-24' ke kolom batas_peminjaman untuk baris yang sesuai dengan kondisi yang diberikan.
- WHERE peminjaman IS NOT NULL: adalah klausa WHERE yang menentukan kondisi untuk baris yang akan diperbarui. Dalam hal ini, hanya baris di mana nilai kolom peminjaman tidak NULL yang akan diperbarui.

Kesimpulan

UPDATE mobil SET batas_peminjaman='2024-04-24' WHERE peminjaman IS NOT NULL; digunakan untuk memperbarui nilai kolom batas_peminjaman menjadi 2024-04-24 untuk semua baris di tabel mobil di mana nilai kolom peminjaman tidak NULL.

```
MariaDB [rental_FADHIL]> UPDATE mobil SET batas_peminjaman = "2024-04-24" where peminjam IS NOT NULL;
Query OK, 2 rows affected (0.007 sec)
Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0
MariaDB [rental_FADHIL]> select * From mobil;
  id_mobil | no_plat
                                              | pemilik | peminjam | batas_peminjaman | harga_rental
                          | no_mesin | warna
              DD 2650 XY
DD 2440 AX
                            ACX3568
                                        Hitam
                                                  Ibrahim
                                                              Afdal
                                                                          2024-04-24
          2
                            BCS1120
                                        Merah
                                                   Ibrahim
                                                              NULL
                                                                          NULL
                                                                                                     100000
              B 1611 QC
                                        Silver
                            LS01112
                                                  Baim
                                                                          2024-04-24
                                                                                                      50000
                                                              Anty
             DD 2901 JK
DD 2210 LS
                            UQL1029
                                                              NULĪ
                                                                                                     150000
                                        Hitam
                                                  Ibe
                                                                          NULL
                                                                          NULL
                            CJH1011
                                        Hitam
                                                  Ibe
                                                              NULL
                                                                                                     100000
5 rows in set (0.001 sec)
MariaDB [rental_FADHIL]>
     ESC
                                                     HOME
                                                                                        END
                                                                                                        PGUP
                     CTRL
                                      ALT
                                                                                                        PGDN
```

Mengubah Nama kolom

Struktur Query

ALTER TABLE nama_tabel RENAME COLUMN nama_kolom TO nama_kolom_Baru

Contoh

ALTER TABLE mobil RENAME COLUMN batas_peminjaman TO Deadline;

Analisis

- ALTER TABLE mobil: adalah perintah untuk mengubah struktur tabel yang ada di mobil.
- RENAME COLUMN batas_peminjaman TO Deadline: adalah bagian dari perintah ALTER TABLE yang menentukan perubahan yang diinginkan. Contoh menggunakan klausa RENAME COLUMN untuk mengubah nama kolom batas_peminjaman menjadi Deadline.

Kesimpulan

ALTER TABLE mobil RENAME COLUMN batas_peminjaman TO Deadline; digunakan untuk mengubah nama kolom dari batas_peminjaman menjadi Deadline dalam tabel mobil.

```
MariaDB [rental_FADHIL]> ALTER TABLE mobil RENAME COLUMN batas_peminjaman TO Deadline;
Query OK, O rows affected (0.021 sec)
Records: O Duplicates: O Warnings: O
MariaDB [rental_FADHIL]> select * From mobil;
  id_mobil | no_plat
                                                                                Deadline
                             | no_mesin | warna
                                                    | pemilik
                                                                 | peminjam |
                                                                                              | harga_rental
               DD 2650 XY
                               ACX3568
                                            Hitam
                                                      Ibrahim
                                                                    Afdal
                                                                                 2024-04-24
                                                                                                        50000
               DD 2440 AX
                                           Merah
Silver
                              BCS1120
                                                       Ibrahim
                                                                    NULL
                                                                                 NULL
                                                                                                       100000
                              LSQ1112
UQL1029
                                                                   Anty
NULL
               B 1611 QC
                                                      Baim
                                                                                 2024-04-24
                                                                                                        50000
               DD 2901 JK
DD 2210 LS
                                                       Ibe
                                                                                 NULL
                                                                                                       150000
                                            Hitam
                               CJH1011
                                            Hitam
                                                      Ibe
                                                                    NULL
                                                                                 NULL
                                                                                                       100000
5 rows in set (0.006 sec)
```

Mengubah Tipe data kolom

Struktur query

```
ALTER TABLE (nama_tabel) MODIFY h(nama_kolom) (nama_tipedata);
```

Contoh

```
Alter Table mobil MODIFY deadline DATE;
```

Analisis

- ALTER TABLE mobil: adalah perintah untuk mengubah struktur tabel yang ada, dalam hal ini, tabel mobil.
- MODIFY deadline DATE: adalah bagian dari perintah ALTER TABLE yang menentukan perubahan yang diinginkan. Contoh menggunakan klausa MODIFY untuk mengubah tipe data kolom deadline menjadi DATE.

Kesimpulan

ALTER TABLE mobil MODIFY deadline DATE; digunakan untuk mengubah tipe data kolom deadline dalam tabel mobil menjadi tipe data DATE berguna untuk memastikan bahwa kolom deadline dapat menyimpan tanggal dengan format yang benar

```
MariaDB [rental_FADHIL]>
MariaDB [rental_FADHIL]> ALTER TABLE mobil modify Deadline DATE;
Query OK, 5 rows affected (0.021 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
MariaDB [rental_FADHIL]> desc mobil;
                                    | Null | Key | Default | Extra |
  Field
                  | Type
                   | int(2)
| varchar
   id_mobil
                                                          NULL
  no_plat
                      varchar(10)
                                                  UNI
                                                          NULL
                    varchar(10)
varchar(10)
varchar(25)
varchar(25)
                                                          NULL
  no_mesin
                                         N0
                                                          NULL
  warna
  pemilik
                                         NO
                                                          NULL
  peminjam
Deadline
                                         YES
                                                          NULL
                                         YES
                                                          NULL
                     date
  harga_rental | int(10)
                                                          NULL
8 rows in set (0.008 sec)
MariaDB [rental_FADHIL]>
      ESC
                                                                 HOME
                                                                                                           END
                                                                                                                              PGUP
                                               ALT
                         CTRL
                                                                                                                              PGDN
```

Menambah Constraints

Struktur Query

```
ALTER TABLE (nama_tabel)
-> ALTER (nama_kolom) SET DEFAULT (nilai_default );
```

Contoh

```
ALTER TABLE mobil
ALTER deadline SET DEFAULT Ready;
```

Analisis

- ALTER TABLE mobil: adalah perintah untuk mengubah struktur tabel yang ada, dalam hal ini, tabel mobil.
- ALTER deadline SET DEFAULT 'Ready': adalah bagian dari perintah ALTER TABLE yang menentukan perubahan yang diinginkan. Contoh menggunakan klausa ALTER untuk mengubah kolom deadline, dan SET DEFAULT 'Ready' digunakan untuk menetapkan nilai default 'Ready' untuk kolom tersebut.

Kesimpulan

ALTER TABLE mobil ALTER deadline SET DEFAULT 'Ready'; digunakan untuk menetapkan nilai default 'Ready' pada kolom deadline dalam tabel mobil.

Hasil

-> ALTER Dea Query OK, O rows Records: O Dupl	<pre>MariaDB [rental_FADHIL]> ALTER TABLE mobil -> ALTER Deadline SET DEFAULT 'Ready'; Query OK, 0 rows affected (0.020 sec) Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0 MariaDB [rental_FADHIL]> select * From mobil;</pre>								
id_mobil no_ 1 DD 2 DD 3 B 1 4 DD 5 DD	2650 XY ACX 2440 AX BCS 1611 QC LS 2901 JK UQL 2210 LS CJH	mesin warna 	-+	peminjam Afdal NULL Anty NULL NULL	Deadline 2024-04-24 NULL 2024-04-24 NULL NULL	harga_rental 50000 100000 50000 150000 100000	* - 		
MariaDB [rental_FADHIL]> desc mobil; Field									
ESC	/	_	ном	E	1	END	PGUP		
⊭→	CTRL	ALT	←		Į.	\rightarrow	PGDN		

Menghapus Constraints

Struktur Query

```
ALTER TABLE (nama_tabel)
-> ALTER (nama_kolom) DROP DEFAULT;
```

Contoh

```
ALTER TABLE mobil
ALTER deadline DROP DEFAULT ;
```

Analisis

- ALTER TABLE mobil: adalah perintah untuk mengubah struktur tabel yang ada, dalam hal ini, tabel mobil.
- ALTER deadline DROP DEFAULT: adalah bagian dari perintah ALTER TABLE yang menentukan perubahan yang diinginkan. Contoh menggunakan klausa ALTER untuk

mengubah kolom deadline, dan DROP DEFAULT digunakan untuk menandai bahwa nilai default dari kolom tersebut akan dihapus.

Kesimpulan

ALTER TABLE mobil ALTER deadline DROP DEFAULT; digunakan untuk menghapus nilai default dari kolom deadline dalam tabel mobil.

Hasil

```
MariaDB [rental_FADHIL]> ALTER TABLE mobil
-> ALTER Deadline Drop DEFAULT ;

Query OK, O rows affected (0.024 sec)

Records: O Duplicates: O Warnings: O
MariaDB [rental_FADHIL]> Desc mobil;
                                       | Null | Key | Default | Extra
  Field
                   | Type
  id_mobil
                                                   PRI
                                                           NULL
                 | int(2)
                      varchar(10)
varchar(10)
varchar(10)
  no_plat
no_mesin
                                          NO
                                                           NULL
                                         NO
                                                           NULL
  warna
pemilik
                                          NΟ
                                                           NULL
                       varchar(25)
varchar(25)
                                         NO
                                                           NULL
  peminjam
                                          YES
                                                           NULL
  Deadline
                       varchar(10)
  harga_rental | int(10)
                                                            NULL
  rows in set (0.012 sec)
```

Menghapus Kolom

Struktur Query

```
ALTER TABLE nama_tabel DROP COLUMN nama_kolom;
```

Contoh

```
ALTER TABLE mobil DROP COLUMN deadline;
```

Analisis

- ALTER TABLE mobil: adalah perintah untuk mengubah struktur tabel yang ada, dalam hal ini, tabel mobil.
- DROP COLUMN deadline: adalah bagian dari perintah ALTER TABLE yang menentukan perubahan yang diinginkan. Contoh menggunakan klausa DROP COLUMN untuk menandai bahwa kolom deadline harus dihapus dari tabel mobil.

Kesimpulan

ALTER TABLE mobil DROP COLUMN deadline; digunakan untuk menghapus kolom deadline dari tabel mobil.

Hasil

MariaDB [rental_FADHIL]> ALTER TABLE mobil DROP COLUMN Deadline; Query OK, O rows affected (0.021 sec) Records: O Duplicates: O Warnings: O MariaDB [rental_FADHIL]> Select * From mobil;									
id_mobil	no_plat	no_mesin	warna			+ harga_rental			
2 3 4 5	DD 2901 JK DD 2210 LS DD 3010 FF (0.002 sec	CĴH1011 UQK1234 	Hitam Merah Silver Hitam Hitam Merah	Ibrahim Ibrahim Baim Ibe Ibe Fadil	Afdal NULL Anty NULL NULL NULL	50000 100000 50000 150000 100000 800000	-+ +		
ESC	/		-	ном	ΙE	1	END	PGUP	
K - 1	CTR	RL.	ALT	←		ļ	\rightarrow	PGDN	

Mengganti nama tabel

Struktur Query

```
ALTER TABLE nama_tabel RENAME TO nama_baru_tabel
```

Contoh

```
ALTER TABLE mobil RENAME TO data_mobil
```

Analisis

- ALTER TABLE mobil: adalah perintah untuk mengubah struktur tabel yang ada, dalam hal ini, tabel mobil.
- RENAME TO data_mobil: adalah bagian dari perintah ALTER TABLE yang menentukan perubahan yang diinginkan. Contoh menggunakan klausa RENAME TO untuk mengubah nama tabel mobil menjadi data_mobil.

Kesimpulan

ALTER TABLE mobil RENAME TO data_mobil; digunakan untuk mengubah nama tabel mobil menjadi data_mobil.

MariaDB [rental_FADHIL]> ALTER TABLE daftar_mobil RENAME TO data_mobil ; Query OK, O rows affected (0.008 sec)									
<pre>MariaDB [rental_FADHIL]> show tables ;</pre>									
Tables_in_rental_FADHIL									
data_mobil mobil_Tanpa_peminjam mobil_promo pelanggan ++ 4 rows in set (0.001 sec)									
MariaDB [rental_FADHIL]>									
ESC	/	-	НОМЕ	1	END	PGUP			
Ħ	CTRL	ALT	←	1	\rightarrow	PGDN			