

Via Magenta, 27 | 21013 Gallarate (VA) tel. 0331 1811449 www.multipedia.it | info@multipedia.it C.F. e P.IVA 03392900126



Per configurare un file .exe affinché venga avviato automaticamente in **modalità amministratore** su un sistema operativo Windows Server 2012 R2, segui questi passaggi:

1. Sposta il file in una posizione permanente

Assicurati che il file .exe si trovi in una posizione fissa sul disco, ad esempio in una directory come C:\Programmi o C:\Utility. Questo evita che eventuali spostamenti interrompano l'automazione.

2. Crea un collegamento al file

- 1. Fai clic destro sul file .exe e seleziona Crea collegamento.
- 2. Sposta il collegamento nella posizione desiderata, ad esempio sul Desktop o nella directory che ospiterà l'automazione.

3. Configura il collegamento per l'esecuzione come amministratore

- 1. Fai clic destro sul collegamento creato e seleziona Proprietà.
- 2. Vai alla scheda Collegamento e clicca su Avanzate.
- 3. Seleziona l'opzione Esegui come amministratore.
- 4. Premi **OK** per salvare le modifiche.

4. Configura l'avvio automatico

Opzione 1: Aggiungere all'Utilità di pianificazione

- 1. Apri il Pannello di controllo > Strumenti di amministrazione > Utilità di pianificazione.
- 2. Fai clic su Crea attività nella barra laterale destra.
- 3. Nella scheda **Generale**:
 - o Dai un nome all'attività (es. "Avvio Automatico").
 - Seleziona l'opzione Esegui con privilegi più elevati.
- 4. Nella scheda Attivazione:
 - Clicca su Nuovo... e configura l'attività per avviarsi all'accesso dell'utente o all'avvio del sistema.
- 5. Nella scheda **Azioni**:
 - Clicca su Nuovo....









Via Magenta, 27 | 21013 Gallarate (VA) tel. 0331 1811449 www.multipedia.it | info@multipedia.it C.F. e P.IVA 03392900126



- Seleziona Avvia un programma e inserisci il percorso completo del file .exe (o il collegamento configurato).
- 6. Clicca su **OK** per salvare l'attività.

Opzione 2: Aggiungere alla cartella di avvio

1. Apri il menu Esegui (Win+R) e digita: shell:startup

Si aprirà la cartella di avvio dell'utente corrente.

- 2. Copia il collegamento configurato nella cartella.
- 3. Il programma verrà avviato automaticamente al login.

5. Testa la configurazione

Riavvia il server o esegui manualmente il collegamento per verificare che il file venga avviato correttamente con privilegi di amministratore.

Nota: Se utilizzi un ambiente server critico, assicurati di testare accuratamente e di verificare eventuali impatti sulle prestazioni o sulla sicurezza.





