

Telepeaje

El Telepeaje es un sistema mediante el cual es posible pasar, sin detenerse, las estaciones de peaje e ingresar en playas de estacionamiento, utilizando un único dispositivo. Este dispositivo se denomina TAG y se coloca adherido al parabrisas, detrás del espejo retrovisor.

El TAG, al aproximarse a la vía de Telepeaje es leído, si la lectura es correcta el sistema registra el paso y abre la barrera. Al darse de alta, al cliente se le asigna un TAG por vehículo, este TAG tiene un crédito inicial bonificado que se corresponde con la categoría para la cual se lo ha solicitado: Pesados, Livianos, Utilitarios, Automóviles, Motocicletas.

El sistema funciona con modalidad de pago adelantado. La carga del saldo podrá hacerse en forma virtual mediante PagoMisCuentas.com, pagando en efectivo en la red Pago Fácil, o en su defecto en cualquiera de los Centros de Atención de la empresa.


Cuando la recarga está por terminarse, se advertirá al usuario enviando un SMS con la leyenda "Saldo escaso". Por cada pasada por un puesto de peaje, el sistema descuenta un determinado valor. Al pasar por la vía el sistema controla el saldo disponible, en caso de ser nulo o insuficiente, se activa una alarma sonora y no se concede paso.

Mussi A.

Modelo de dominio



Diagrama de casos de uso



Especificación de caso de uso

Nombre del CU: Registrar ingreso.

Tipo de caso de uso: Base

Objetivo/Descripción: El conductor inicia el caso de uso, acercando su vehículo al lector de TAG. El sistema verifica su saldo, y habilita la barrera, para que el conductor pueda ingresar.

Actor Principal: Conductor

Actor Secundario:

Autor: Agus.

Precondiciones: Registrar vehículo, cargar TAG.

Punto de extensión:

Flujo Normal:

- 1) El conductor acerca el vehículo al lector de TAGs, e inicia el caso de uso.
- 2) El sistema levanta la barrera.
- 3) El Conductor avanza, y atraviesa la barrera.
- 4) El sistema vuelve a dejar la barrera en su posición original.
- 5) Finaliza el caso de uso.

Flujos Alternativos:

A1 TAG no encontrado, dañado, o no existente en el sistema.

2.1) El sistema no es capaz de encontrar o reconocer el tag, por lo que no levanta la barrera.

2.2) Finaliza el caso de uso.

A2 Saldo insuficiente.

2.1) El sistema detecta que el saldo es insuficiente.

2.2) El sistema enciende una alarma sonora, y niega el paso.

2.3) Finaliza el caso de uso.

A3 Saldo escaso.

2.1) El sistema detecta que el saldo del conductor es escaso.

2.2) El sistema envía una notificación al conductor, notificando este hecho [se incluye comunicación con API SMS].

2.3) El caso de uso continua en el paso 3 del flujo normal.

Postcondiciones: Registro de ingreso creado, saldo del conductor actualizado.

Diagrama de estados (barrera)




Diagrama de actividad (Generar ingreso)

