Cours 1

- +- force attraction, ou ++ force de répulsion
- on peut diviser +- mais pas créer => conservation de la charge
- la force est inversement proportionnelle à la distance $F = \frac{k}{r^{\alpha}}$
- ...elle dépend aussi des charges des deux corps $F = k \frac{q_1 q_2}{r^{\alpha}}$
- induction : ex de la balle neutre, quand on approche la barre ou +, les charges dans la balle se séparent (mais celles qui sont plus près de la barre, donc celles attirées conduisent à une force plus forte (car $F = \frac{k}{r^{\alpha}}$) donc la balle est attirée)

La charge est quantifiée :

$$Q = Ne$$

N le nombre de charges, $e = +(-)1.6 \cdot 10^{-19}C$

$$\overrightarrow{F_c} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

Principe de superposition :

$$\overrightarrow{F_z} = \sum_{j=1}^s \frac{q_j q_z}{r_{jz}^2} \widehat{r_{jz}}, \text{si continue} \to \int$$

Cours 2

On définit le champ électrique (au lieu de parler d'une force d'une charge Q sur une petite charge q, on enlève q de l'équation).

Ainsi:

$$\overrightarrow{F_{Q \to q}} = q E_Q \hat{r}$$

$$\overrightarrow{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

$$\overrightarrow{E_{\rm tot}} = \sum_1^n \overrightarrow{E_j} = \sum_1 \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r_{ix}^2} \widehat{r_{jx}}, \text{ si continue} \to \int$$

On peut dessiner pour chaque point dans l'espace le vecteur \vec{E} . Pour simplifier on dessine des lignes de champ.


Electrostatique : les charges ne bougent pas. Donc $\vec{E}=0$.

La polarisation

ça tourne

$$\sum \tau = \sum \lvert \vec{r} \times F \rvert = dqE \sin(\theta)$$

 $(\vec{r}$ du centre de masse à l'application de la force donc distance d)



$$\vec{F}_{tot} = +q\vec{E} - q\vec{E} = 0$$

Mais les deux forces n'agissent
pas sur la même direction

→ moment de force/ couple

Dipôles

Si on a deux dipôles séparés par une dist
nce d, on a $\vec{p}=q\vec{d}$

$$\vec{F} = \left(\vec{p} \cdot \vec{\nabla} \right) \vec{E}$$

$$F = qd\frac{dE}{dx} + \dots + qd\frac{dE}{dn}$$

Flux

$$volume = v \cdot dt \cdot A$$

Produit scalaire entre la quantité et la surface?

$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{S} = E \cdot S = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Loi de Gauss

$$\Phi_E\mid_S = rac{q_{
m int\'erieure}}{arepsilon_0}$$

on peut utiliser Gauss au lieu d'intégrer

1ère équation de Maxwell

$$\oint \vec{E} d\vec{S} = \frac{Q_{\rm int\acute{e}rieure}}{\varepsilon_0} = \oint \frac{\rho}{\varepsilon_0} dV$$

Energie potentielle electrique

Le travail est lié à cette énergie potentielle par le fait que, pour déplacer une charge q dans un champ électrique créé par Q, il faut fournir ou récupérer une certaine quantité d'énergie. Ce travail est directement relié à la variation de l'énergie potentielle.

$$U = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$W = U(r_1) - U(r_2)$$

comme en méca, au lieu de calculer l'intégrale pour le travail on peut clculer la différence de potentiel electrique

deux sujets (deux charges) => en découle le potentiel électrique, qui ne dépend que d'une des deux à cause de la conservation de l'énergie comme en méca on peut faire la différence pour retrouver le champ électrique (E = dV/dr)