


Indice

1	Intr	troduzione		
	1.1	Pacchetti e impostazioni base	5	
		1.1.1 Pacchetti	5	
		1.1.2 Funzione di identificazione di una variabile	5	
		1.1.3 Tipi variabile	6	
		1.1.4 Impostazioni e formati	7	
2	Fun	nzioni base	9	
	2.1	Addizioni e sottrazioni tra matrici	9	
		2.1.1 Soluzione per Octave o Mathlab	9	
	2.2	Determinante di una matrice	10	
		2.2.1 Soluzione per Octave o Mathlab	10	
	2.3	Matrice inversa	11	
	2.4	Diagonale di una matrice	11	
		2.4.1 Esempio in Matlab o Octave	12	
	2.5	Operazioni tra vettori e mattrici	13	
		2.5.1 Addizioni e sottrazioni tra matrici	14	
		2.5.2 Moltiplicazioni e divisioni	14	
	2.6	Rank	14	
	2.7	Matrici Trasposte	15	
	2.8	Autovettori e autovalori	15	
	2.9	Rouché-Capelli	16	
		2.9.1 Esercizio	16	



Capitolo 1

Introduzione

Definizione 1.0.1. GNU/Octave è un applicativo per il calcolo matriciale che consente di svilgere tutte le operazioni base e non solo a riguardo, dallo somma, divisione, moltiplicazioni e sottrazioni tra matrici, calcolo del determinante, del grado e tanto altro.

1.1 Pacchetti e impostazioni base

1.1.1 Pacchetti

Descrizione
Un toolkit di logica fuzzy per lo più compatibile con MATLAB per Octave
Aggiunge funzionalità di calcolo simbolico a GNU Octave
Risolvere equazioni di circuiti elettrici DC e transitori.
Strumenti CACSD (Computer-Aided Control System Design) per GNU Octave,
basati sulla libreria SLICOT.
Funzioni I/O di basso livello per interfacce seriali, i2c, parallele, tcp, gpib, vxi11,
udp e usbtmc.

Tabella 1.1: pacchetti utili

1.1.2 Funzione di identificazione di una variabile

Nome	Descrizione		
whos M	stampa i dati completi sulla variabile		

Tabella 1.2: Funzione di identificazione

Stampa a video

Variables visible from the current scope:

variables in scope: top scope

Attr	Name	Size	Bytes	Class
====	====	====	=====	=====
	M	3x3	72	double

Total is 9 elements using 72 bytes

Come funziona

All'interno di Octave e Matlab sono presenti le classi di variabili esattamente come accade in altri linguaggi più di programmazione più blasonati, esso ovviamente è relegato alle funzioni matematiche e grafiche per cui è pensato il programma.

Variables visible from the current scope:




Figura 1.1: descrizione dell'interfaccia di funzione

Nota Bene 1.1.1. Anche la variabile singola viene vista come una matrice 1x1, da questo si denota che come il suo cugino Matlab è un software pensato per elaborare prodotti matriciali, infatti, il nome Matlab non sta per Mathematic lab ma per Matrix Lab.

1.1.3 Tipi variabile

Nome	Descrizione	Dimensione	Cifre rappresentabili
double (default)	double-precision array	8byte	$\pm 1.79769x10^{308} \text{ a } \pm 2.22507x10^{-308}$
single	single-precision array	4byte	$-2.1475x10^9$ a $2.1475x10^9$
int8	Array di interi con segno	8bit	-128 a 127
int16	Array di interi con segno	16bit	-32768 a 32767
int32	Array di interi con segno	32bit	$-2.1475x10^9$ a $2.1475x10^9$
int64	Array di interi con segno	64bit	$-9.2234x10^{18} \text{ a } 9.2234x10^{18}$
uint8	Array di interi senza segno	8bit	255
uint16	Array di interi senza segno	16bit	65535
uint32	Array di interi senza segno	32bit	$4.2950x10^9$
uint64	Array di interi senza segno	64bit	$1.8447x10^{19}$

Tabella 1.3: Tipi variabile

Osservazione 1.1.1. Questa rapresentazione in memoria vale per la singola cella, quindi bisogna moltiplicare il paso per il numero di celle dello stesso tipo. Il programma peserà quanto il numero complessivo delle variabili presenti.

Le stringhe – Un altro tipo di variabile però implicita sono le stringhe che il programma può gestire, nel sequente modo str = "string x" e la stampa di stringa viene fatta con un semplice printf(str).

Cosa stampa e cosa no


Nel linguaggio di Matlab e Octave vengono stampate tutte le associazioni, funzioni e inizializzazioni che non terminano con il ";".

1.1.4 Impostazioni e formati

Nome	Descrizione	Visuale
rat	Aspetto rateo (invece dei numeri reali rende numeri frazionari)	1/2
short	Formato breve a decimale fisso con 4 cifre dopo la virgola. (default)	0.5000
long	Formato lungo a decimale fisso con 15 cifre dopo la virgola per	0.500000000000000
	i valori doppi e 7 cifre dopo la virgola per i valori singoli.	
shortE	Formato breve in annotazione scientiica con 4 cifre dopo la virgola	5.0000e-01
longE	Formato lungo a decimale fisso con 15 cifre dopo la virgola per	5.000000000000000e-01
	i valori doppi e 7 cifre dopo la virgola per i valori singoli.	
shortG	Formato breve, decimale fisso o notazione scientifica, a seconda	0.5000
	di quale sia più compatto, con un totale di 5 cifre.	
longG	Formato lungo a decimali fissi o notazione scientifica, qualunque	0.500000000000000
	sia il più compatto, con un totale di 15 cifre per i valori doppi e	
	7 cifre per i valori singoli.	
shortEng	Breve notazione ingegneristica (l'esponente è un multiplo	500.0000e-003
	di 3) con 4 cifre dopo la virgola.	
longEng	Notazione ingegneristica lunga (l'esponente è un multiplo di 3)	500.0000000000000000e-003
	con 15 cifre significative.	
+	Formato positivo/negativo con caratteri +, - e vuoti visualizzati	+
	per elementi positivi, negativi e zero.	
bank	Formato valuta con 2 cifre dopo la virgola.	0.50
hex	Rappresentazione esadecimale di un numero binario	3fe00000000000000
	a doppia precisione.	
hex		31e00000000000000

Tabella 1.4: Impostazioni e formati

Nota Bene 1.1.2. È possibile salvare il formato in una variabile con il comando fmt = format("nomeFormato")
per poi riutilizzarlo in seguito richiamando format(fmt). Altro aspetto esso può cambiare durante lo script quindi
è possibile ripotare un dato in un formato di stampa e uno in un altro.



Capitolo 2

Funzioni base

2.1 Addizioni e sottrazioni tra matrici

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}, B = \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$
 (2.1)

Calcolare 2A - 3B e 3A - 2B, per svolgerlo non è complesso, infatti, il primo step è moltiplicare le matrici per il valore presente esternamente e poi fare la sottrazione tra matrici, il risultato è il seguente:

$$2A - 3B = 2 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 \cdot 2 & 2 \cdot 0 \\ 2 \cdot 3 & 2 \cdot -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -3 \cdot 4 & -3 \cdot 1 \\ -3 \cdot 1 & -3 \cdot 2 \end{vmatrix}$$
$$= \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 6 & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -12 & 3 \\ -3 & -6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -8 & 3 \\ 3 & -8 \end{vmatrix}$$

stessa cosa ma con valori inversi

$$3A - 2B = \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 7 & -7 \end{vmatrix}$$

2.1.1 Soluzione per Octave o Mathlab

Listing 2.1: svolgimento di una sottrazione tra matrici 2x2

```
Stampa a schermo
```

```
ris =

-8  3
  3  -8

ris =

-2  2
  7  -7
```

2.2 Determinante di una matrice

Un operazione molto utile è il determinante della matrice, fondamentale per lavorare su questa categoria di strutture, per calcolarlo non è difficile, in programmi come GNU/Octave e anche Matlab este la funzione det(M), che fa il classico svolgimento, prendendo un esempio concreto:

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 8 & 4 \end{vmatrix} \tag{2.2}$$

Partendo da questa base dobbiamo fare la sequente operazione

$$\det(A) = \det \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 8 & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot 4 - 5 \cdot 8 = 12 - 40 = -28$$
 (2.3)

Quindi il determinante della matrice 2x2 A è -28, questo è anche il metodo che potete utilizzare su octave per fare la verifica del valore ottenuto con la funzione già pronta.

2.2.1 Soluzione per Octave o Mathlab

Listing 2.2: svolgimento del determinante di una matrice 2x2

2.3. MATRICE INVERSA 11

Stampa a schermo

A =

3 5

8 4

ris = -28

ver = -28

2.3 Matrice inversa

Un operazione fondamentale è proprio la matrice inversa che serve per diverse formule presenti nel percorso di Ingegneria. quindi per calcolare l'inversa basta utilizzare il comando inv(M), uno dei problemi che si può riscontrare in questo caso è il fatto che il risultato possa essere espresso in numeri reali, cosa non molto pratica, quindi per sistemare questo problema basta applicare il formato rateo, come speficicato sopra, infatti, esiste una funziona di formato chiamata rat che può essere attivata con il semplice comando format rat e il problema verra risolto. Ma il metodo migliore è quello di fare un esempio. Prendiamo una matrice 3x3

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & 10 \\ 9 & 1 & 7 \end{vmatrix}$$
 (2.4)

La sua inversa sarà A^{-1} che sarà composta dei seguenti valori

2.4 Diagonale di una matrice

Un altra funzione che in Matlab e octave viene fatta in modo pratico e veloce è la stampa della diagonale. Infatti, dentro l'ambiente viene utilizzato il comando diag(M).

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 20 & 1 & 3 \\ 4 & 9 & 12 & 0 \\ 6 & 4 & 13 & 7 \\ 10 & 39 & 37 & 5 \end{pmatrix}$$

Questo comando va a creare un vettore composto da i numeri presenti nella diagonale della matrice, in questo caso l'istruzione diag(A), selezionera i numeri scritti in rosso:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 20 & 1 & 3 \\ 4 & 9 & 12 & 0 \\ 6 & 4 & 13 & 7 \\ 10 & 39 & 37 & 5 \end{pmatrix}$$

e quindi $ans = \begin{pmatrix} 2 & 9 & 13 & 5 \end{pmatrix}$, ovviamente questo accade nel caso base, perché il comando diag accetta al suo interno più di un parametri, infatti, se noi andiamo ad accodare al nominativo della matrice un numero possiamo ottenere le altre diagonali. Ed esempio se facciamo diag(A,1), il risultato sarà il seguente:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 20 & 1 & 3 \\ 4 & 9 & 12 & 0 \\ 6 & 4 & 13 & 7 \\ 10 & 39 & 37 & 5 \end{pmatrix}$$

Quindi il vettore risultante sarà composto nel seguente modo $ans = \begin{pmatrix} 20 & 12 & 7 \end{pmatrix}$ da questo si denota che il parametro che andiamo a passare serve semplicemente a distanziarsi positivamente o negativamente dalla diagonale 0, quella che divide la matrice in due perfettamente. Nel caso in cui venga passato un parametro negativo, in questo caso il -1, $\operatorname{diag}(A,-1)$ il risultato sarà il seguente:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 20 & 1 & 3 \\ 4 & 9 & 12 & 0 \\ 6 & 4 & 13 & 7 \\ 10 & 39 & 37 & 5 \end{pmatrix}$$

Nota Bene 2.4.1. Il termine ans sta per Answer ed è il valore che viene salvato automaticamente dal calcolatore per rendelo, esso ha una funzione temporanea visto che verrà sovrascritto alla prossima operazione.

2.4.1 Esempio in Matlab o Octave

```
A = [2, 20, 1, 3; 4, 9, 12, 0; 6, 4, 13, 7; 10, 39, 37, 5];

A printf('_____\n');

diagZ = diag(A); % diagonale 0

diagZ

diagU = diag(A,1); % diagonale successiva diagU

diagMU = diag(A,-1); % diagonale precedente

diagMU
```

Listing 2.3: Esempio di utilizzo della funzione diag()

Stampa a schermo

A =

2 20 1 3 4 9 12 0 6 4 13 7

39

37

diagZ =

10

2

9

13

5

diagU =

20

12 7

diagMU =

4

4

37

2.5 Operazioni tra vettori e mattrici

Un'altra operazione tipica è la somma tra un vettore "matrice unidimensionale" e una matrice NxM, quindi anche qui ci sono dei matodi grafici di svolgimento, ma partiamo dalle basi, prendiamo un vettore A e una matrici v

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \\ 9 & 8 & 6 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$
 (2.5)

2.5.1 Addizioni e sottrazioni tra matrici

Addizioni

non modo non molto dissimile a quello che avveniva con la somma tra mattrici, anche nella somma tra un vettore e una Matrice si va assomare i membri dell'uno per quelli dell'altra, in questo caso nello specifico la prima colonna della matrice è stata moltiplicata per il primo elemento del vettore, la seconda colonna per il secondo elemento e così via.

$$A + \vec{v} = \begin{pmatrix} 3+2 & 4+3 & 5+4 \\ 3+1 & 4+5 & 5+7 \\ 3+9 & 4+8 & 5+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 9 \\ 4 & 9 & 12 \\ 12 & 12 & 11 \end{pmatrix}$$

Sottrazioni

$$A - \vec{v} = \begin{pmatrix} 3-2 & 4-3 & 5-4 \\ 3-1 & 4-5 & 5-7 \\ 3-9 & 4-8 & 5-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 6 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

2.5.2 Moltiplicazioni e divisioni

$$A \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 & 4 \cdot 3 & 5 \cdot 4 \\ 3 \cdot 1 & 4 \cdot 5 & 5 \cdot 7 \\ 3 \cdot 9 & 4 \cdot 8 & 5 \cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 12 & 20 \\ 3 & 20 & 35 \\ 27 & 32 & 30 \end{pmatrix}$$

In questo caso l'ambiguità non sta nell'operazione in se e per se ma nella sintassi di matlab e Octave che presentano due diverse funzioni per la moltiplicazione e la divisione, la prima è A*M che serve a fare una moltiplicazioni tra matrici della stessa dimensione e poi c'è quella per che forza la condizione A.*M che funziona con matrici di dimensione anche differente.

2.6 Rank

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 9 & 4 & 12 \\ 5 & 90 & 3 \end{pmatrix}$$

In questo caso il rango è 3, su octave o matlab, basta utilizzare il comando rank(A).

2.7 Matrici Trasposte

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \\ 9 & 8 & 6 \end{pmatrix}$$

Per fare la matrice trasposta, basta scambiare i valore di N e M quindi il risultato è

$$A' = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 9 \\ 3 & 5 & 8 \\ 4 & 7 & 6 \end{pmatrix}$$

Praticamente i valori sono stati scambiati tagliando per la diagonale, infatti, 2, 1 e 6 restano nelle stesse posizioni. In matlab e Octave esiste una funzione dedicata A.', che fa automaticamente l'operazione, ovviamente per sfruttare al massimo la matrice va salvata in una variabile.

octave:1> A = [2, 3, 4; 1, 5, 7; 9, 8,6]

A =

2 3 4

1 5 7

9 8 6

octave:2> A'

ans =

2 1 9

3 5 8

4 7 6

2.8 Autovettori e autovalori

Autovalori e autovettori costituiscono un aspetto fondamentale dello studio della diagonalizzabilità e della triangolarizzabilità di una matrice e sono alla base della costruzione della forma coninica di Jordan.

Definizione 2.8.1. Si dice forma canonica di Jordan di una matrice quadrata A una particolare matrice a blocchi triangolari superiore e simile ad A. Viene solitamente indicata con J_A ed è caratterizzata dall'avere gli autovalori di A sulla diagonale principale ($\operatorname{diag}(A)$ in Octave), degli 0 o degli 1 sulla diagonale soprastante e tutti 0 altrove.

2.9 Rouché-Capelli

La teoria dei sistemi (teorema di Rouché-Capelli) ci ha insegnato che ammette soluzioni non nulle se e solo se

$$|A - \lambda I| = 0 \tag{2.6}$$

Posto $P(A - \lambda I)$, si può osservare che $P(\lambda)$ è un polinomio di grado n nella variabile $\lambda \in \mathbb{R}$; $P(\lambda)$ è detto polinomio caratteristico A. Le soluzioni in \mathbb{R} dell'equazione (2.6), cioè $P(\lambda) = 0$, sono dette *autovalore* di A, se λ è un autovalore di A, si può definire

$$V_{\lambda} = \{ X \in \mathbb{R}^n : [A - \lambda I] \cdot X = \vec{0} \}$$

Sappiamo che λ è un autovalore di \mathbb{R}^n : scriveremo

$$m_g(\lambda) = \dim V_{\lambda}$$

Il numero naturale $M_g(\lambda)$ è chiamato molteplicità geometrica dell'autovalore λ .

$$m_g(\lambda) = n - p(A - \lambda I)$$

In sostanza, $m_g(\lambda)$ coincide col numero di incognite libere del sistema omogeneo, come prescritto dal teorema di Rouché-Capelli. Il sottospazio V_{λ} è detto autospazio associato all'autovalore λ ; i suoi elementi non nulli che ogni autovalore λ , essendo una radice di $P(\lambda)$, cioè di un polinomio di grado n, ha una sua moltiplicità algebrica, denotata $m_a(\lambda)$. Questo è il momento di eseguire alcuni esercizi per prendere confidenza con questi concetti.

2.9.1 Esercizio

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \tag{2.7}$$

- 1. Determinare gli autovalori di A;
- 2. Per ogni λ , indicare $m_a(\lambda)$ e $m_g(\lambda)$;
- 3. Determinare una base degli eventuali autospazi.

Soluzione

1. Il polinomio caratteristico è

$$P(\lambda) = [A - \lambda I] = \begin{vmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (1 - \lambda) & 1 \\ 1 & (1 - \lambda) \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2$$

2.9. ROUCHÉ-CAPELLI 17

Per risolvere il problema tocca trovare λ svolgendo il quadrato di binomio, $\lambda^2 - 2\lambda + 1$, poi dobbiamo dobbiamo ricavare il Δ e poi in fine calcolare $\lambda_{1,2}$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4 - 4 = 0$$
$$\lambda_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{0}}{2} = 1$$

Ne segue che A possiede un unico autovalore $\lambda_1=1$

2. Abbiamo

$$m_a(\lambda_1) = 2,$$
 $m_g(\lambda_1) = n - p(A - \lambda_1 I) =$
= $2 - p \left| \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right| = 2 - 1 = 1$

3. V_{λ_1} è definito come l'insieme delle soluzioni di

$$[A - \lambda_1 I] \cdot \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

cioè

$$\begin{cases} x_2 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Ora, dim $V_{\lambda_1} = 1$, e una sua base è $\{t[1,0]\}$.

```
1000
| % Autovalori e autovettori
| A = [ 1 1; 0 1];
| 1002 |
| % svolgimento interattivo
| 1004 |
| ris = eig(A);
| ris
| 1006 | % svogimento manuale
| ris2 = (2+sqrt(4-4))/2
```

Listing 2.4: Svolgimento dell'autovalore

Stampa a schermo

```
1 1 0 1
```

ris =

1
1
ris2 = 1

CAPITOLO 2. FUNZIONI BASE