| 共通機能一覧 | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|--|--|--|--|
| No | 機能名 | | 内容 | | 備考 | | | | |
| 1 | 数字出力 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9のそれ 表記されているボタンに | れぞれのボタンをクリックすると、 応じた数字がラベル上に表示される | | ・最初に0が出力されたのちに0が出力された場合、0を1つ以上表示しない・別な数が出力された場合、0を出力される別な数字に上書きする | | | | |
| 2 | 小数点出力 | 小数点をラベル上に出力し、のちに出力される数を小数点以下として扱う | | | 小数点前の数字を省いた際、小数点の前に0をあるものとして扱う | | | | |
| 3 | 四則演算 | 2つの数の+,-,×,÷演算を行う | | | 四則演算の優先順位に基づき、計算が行われる | | | | |
| 4 演算結果出力 | | 演算の結果をラベル上に | 出力する | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| android機能一覧 | ŧ | | | | | | | | |
| No | 機能名 | 内容 | | | 備考 | | | | |
| 1 | 四則演算子出力 | ラベル上に演算子を出力 | | ・-の次に数字が | ・演算子が連続で入力された場合、最後の演算子のみ反映 ・-の次に数字が入力された場合、負の数として表示する ・-以外で何も出力されていない状態で演算子が出力される場合、出力を行わない | | | | |
| 2 | DELETE | ラベ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3秒長押しを行 | 3秒長押しを行うことでCLEARと同じ挙動をする | | | | |
| 3 | CLEAR | 5 | ベル上の文字を全て消す | 演算終了後は | 演算終了後は自動的に、DELETEがCLEARに変化する | | | | |
| | | | | | | | | | |
| iPhone機能一覧 | Ī. | | | | | | | | |
| No | 機能名 | 内容 | | | 備考 | | | | |
| 1 | 四則演算子出力 | 四則演算子をラベル上に | | 演算子が連続 | 演算子が連続で入力された場合、最後に入力した演算子のみ反映 | | | | |
| 2 | 正負の数変換 | 出力される数の正、負を | 切り替える | | | | | | |
| 3 | %変換 | 出力された数字を1/100 | に変換する | | | | | | |
| 4 | CLEAR | 出力された文字を消す | | | ・数字を入力した後はCとなり入力された数字を消去する。 ・ACは何も入力されていない状態、またはCを押された後にACとなりすべて消去する | | | | |