Procédure pfsense principal

Projet M2L
Date : 01/10/2025
Version : 1

Description :

Cette procédure décrit l'installation et la configuration initiale d'un pare-feu **pfSense** via son assistant graphique.

Objectif :

Mettre en place un pare-feu fonctionnel avec pfSense afin de sécuriser le réseau, gérer les accès WAN/LAN et permettre l'administration.

Sommaire

Objectif : **1**
Étapes de la mise en place **3**
Prérequis 3
Installation physique/virtuelle 3
Configuration 3

Étapes de la mise en place

Prérequis

- Machine physique ou VM dédiée à pfSense.
- ISO pfSense déjà installé et accessible via navigateur.
- Informations IP pour WAN et LAN.
- Accès administrateur défini.

Installation physique/virtuelle

- Déployer pfSense sur une machine physique ou une VM.
- Accéder à l'interface Web via l'IP par défaut du LAN (`192.168.1.1`).
- Lancer l'assistant de configuration automatique.

Configuration

Étape 1 – Accueil

- L'assistant de configuration se lance automatiquement.
- Cliquer sur Suivant.



Étape 2 – Informations générales

- Nom d'hôte : PFSENSE-principal
- Domaine : home.arpa
- DNS primaire : 8.8.8.8
- DNS secondaire : 1.1.1.1
- Cocher Remplacer le DNS.



Étape 3 – Serveur de temps

- NTP : 2.pfsense.pool.ntp.org
- Fuseau horaire : Europe/Paris



Étape 4 – Interface WAN

- Type : Statique
- Adresse IP : 172.16.1.170
- Masque : /24
- Passerelle : 172.16.1.254



Étape 5 – Interface LAN

- Adresse IP locale : 10.10.20.1

- Masque : /29



Étape 6 – Mot de passe administrateur

- Définir le mot de passe de l'administrateur WebGUI.

Étape 7 – Recharger la configuration

- Cliquer sur Recharger pour appliquer les paramètres.



Étape 8 – Application des changements

- pfSense redémarre la configuration.



Étape 9 – Terminé

- Le pfSense est opérationnel !



Problèmes rencontrées

- mot de passe admin oublié