

B3 TP02 : Le serveur NAS



Sommaire :

- [Introduction](#)
- [Partie 1 :](#)
- [Créer un tableau comparatif des meilleurs serveurs NAS du marché actuel](#)
- [Partie 2 :](#)
- [Connexion réseau au NAS](#)
- [Test de connexion/déconnexion](#)
- [Partie 3 :](#)
- [Conclusion](#)

Introduction

Le NAS (Network Attached Storage) est devenu un outil incontournable dans les environnements professionnels et personnels pour le stockage et le partage de fichiers. Ce TP a pour objectif de comprendre le fonctionnement d'un serveur NAS, de savoir comment le détecter sur un réseau, d'établir une connexion réseau vers celui-ci, et de tester l'accès aux fichiers partagés. Nous verrons également les difficultés rencontrées lors de la mise en place du partage entre deux machines.

Partie 1 :


- 1) Initialement, le **NAS** était utilisé comme serveur de fichiers pour stocker ses fichiers personnels ou stocker les fichiers des salariés d'une entreprise. On peut l'utiliser également pour stocker les sauvegardes de l'entreprise. **NAS signifie Network Attached Storage**, cet acronyme fait référence à un appareil autonome puisqu'il dispose de ses propres disques physiques, que ce soit des disques durs ou des disques SSD, ainsi que de son propre système d'exploitation. De ce fait, le système de fichiers est géré sur le NAS (ext4 / btrfs), avec un accès en mode fichier aux données pour les clients.

Créer un tableau comparatif des meilleurs serveurs NAS du marché actuel:


Catégorie	Modèle 1	Marque	Caractéristiques	Modèle 2	Marque	Caractéristiques
NAS 1 Baie	Synology DS220j	Synology	- Processeur Realtek RTD1296 à 1.4 GHz- 512 Mo RAM- 1 baie pour disque dur/SSD- 4 To max- Interface DSM pratique et riche	QNAP TS-131K	QNAP	- Processeur ARM Cortex-A55 à 1.7 GHz- 2 Go RAM DDR4- 1 baie- Prise en charge de Virtualization Station et QVR Pro
NAS 2 Baies	Synology DS220+	Synology	- Processeur Intel Celeron J4025 à 2.0 GHz- 2 Go RAM DDR4 (extensible)- 32 To max- Prise en charge de Plex, Docker et DSM	Asustor AS5202T	Asustor	- Processeur Intel Celeron J4005 à 2.0 GHz- 2 Go RAM DDR4 (extensible à 8 Go)- 32 To max- Sortie HDMI 4K, Docker, Plex
NAS 4 Baies	Synology DS920+	Synology	- Processeur Intel Celeron J4125 à 2.0 GHz- 4 Go RAM DDR4 (extensible à 8 Go)- 64 To max- Prise en charge de Docker, Plex, etc.	QNAP TS-453D	QNAP	- Processeur Intel Celeron J4125 à 2.0 GHz- 4 Go RAM DDR4 (extensible à 8 Go)- 64 To max- Prise en charge de 4K, Virtualization

2) Détecter un serveur NAS :


Pour détecter les serveur NAS sur le réseau 172.30.0.0 ,l'utilisation de Advanced IP Scanner est nécessaire



Les IP auquel nous recherchons les serveur nas sur le réseau est 172.30.100.1 à 172.30.100.255



Nous retrouvons le SRVNAS ici , avec un **IP : 172.30.100.151**
cliquer sur HTTP, Page d accueil du NAS (Apache httpd 1.3.41) nous ramène sur la page d'accueil du nas ou alors



3) Créer une connexion réseau pour accéder au serveur NAS

✕

←  Connecter un lecteur réseau

À quel dossier réseau voulez-vous vous connecter ?

Spécifiez la lettre désignant le lecteur et le dossier auxquels vous souhaitez vous connecter :

Lecteur :

Dossier :


Exemple : \\serveur\partage


☒ Se reconnecter lors de la connexion

☐ Se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes

[Se connecter à un site Web permettant de stocker des documents et des images.](#)


4) Tester la connexion/déconnexion (nom -> nom, mot de passe -> ?init01)





Un simple glisser déposer permet de mettre notre fichier selectionner dans le serv NAS

5)



B3 TP02 : Le serveur NAS Partie 2 :

1)Créer une **connexion réseau** pour accéder au serveur NAS

```
Sélection Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.17763.7792]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\ldv>color 7 █

C:\Users\ldv>net use Z: \\170.30.100.151\SRVNAS /user:MARTINS ?init01
```

Z : = lettre du lecteur réseau que tu veux utiliser.

\\IP_NAS\NomPartage = chemin réseau vers le dossier partagé sur le NAS.

/user:Utilisateur MotDePasse = option pour authentification.

2) **Supprimer** la connexion réseau (mode commande)

```
C:\Windows\system32>net use Z: /delete  
Z: a été supprimé.
```


3) **Tester** la connexion/déconnexion

Afin de tester la connexion/déconnexion on peut utiliser la commande dir


4) PDF à télécharger sur le portfolio

B3 TP02 : Le serveur NAS P3


Après création d'un fichier appelé Partage




Puis



Cette connexion n'a pas aboutie , alors j'ai du essayer plusieurs choses tel que enlever le firewall.





Malheureusement après cette essai le partage entre deux machines n'a pas marché.

Conclusion

Ce TP nous a permis de découvrir le fonctionnement d'un serveur NAS, d'établir une connexion réseau et de tester l'accès aux fichiers partagés. Malgré quelques difficultés, l'expérience a renforcé notre compréhension des outils réseau.