

TV Paint Exporter

Installation

Les utilisateurs recevront un dossier contenant trois fichiers:

- le plugin tvpaint-rpc (tvpaint-rpc-1.0.0.dll)
- l'exécutable de l'outil (tvpaint_exporter.exe)
- un fichier ftp_config.json (uniquement si le studio a mis en place un serveur FTP)

Installer le plugin

- copiez tvpaint-rpc-1.0.0.dll dans C:/Program Files/TVPaint Developpement/TVPaint Animation <version> Pro (64bits)/plugins.
- copiez les deux autres fichiers (ftp_config.json, tvpaint_exporter.exe) sur le Bureau
- Dans ftp_config.json, chaque utilisateur doit remplir les champs "username" et "password" avec ses informations d'identification personnelles, qui peuvent être obtenues en demandant à l'IT.
Voici un exemple ci-dessous:

```
{  
  "username": "lionel.jospin",  
  "password": "j_assume_pleinement_la_responsabilité_de_cet_echec"  
}
```

Usage

Pour utiliser le script d'export, un projet TV Paint doit déjà être ouvert sur votre machine. Notez que si plusieurs projets sont ouverts dans une seule session, seul le projet actuellement sélectionné sera traité. De plus, le nom du projet doit respecter certaines conventions – pour la production TWOK, il est attendu que le nom de fichier suive le modèle :

```
{CODE_PROJET}_{TACHE}_SH{NUMERO_PLAN_SUR_3_CARACTERES}_v{NUMERO_VERSION}
```

Exemple : TWOK_ANIM_SH010_v001

Attention: si le nom du shot est absent du nom du fichier, l'outil ne pourra pas s'exécuter car il ne peut pas déterminer où sortir les layers.

Une fois qu'un projet TVPaint correctement nommé est ouvert, il suffit de double-cliquez sur le raccourci tvpaint_exporter.exe pour lancer l'outil. La progression de l'outil sera affichée dans une console. Seuls les calques actuellement visibles dans le projet seront traités par l'outil.

Fonctionnalités

Lorsque l'outil est lancé, 3 possibilités sont proposées :

- 1 - Render Layers as PNGs and Anim Movie
- 2 - Render Layers as PSDs and Anim Movie
- 3 - Render Anim Movie Only