

## **Affichage Dynamique**

<u>Date</u>: 13/01/2022 Page: 1/5

### **TITRE: Installation Player Linutop**

- 1. Injecter l'image « 2021-01-Linutop-OS-XS-buster-DemoA.img » dans la carte micro SD de 32 Go à l'aide de BalenaEtcher
- 2. Démarrer le Raspberry pi et commencer la configuration

#### Liste de configuration :

- Activer l'accès VNC (ne pas oublié de mettre le mdp et de démarré)



- Activer l'accès SSH



- Désactiver la mise en veille (vérifier tout général, système, écran, sécurité)

Responsabilités
Rédigé par : Vincent MOREL
Vérifié et validé par :
Ce document appartient à HUTCHINSON SA – Communication et reproduction soumises à son accord exprès.



#### Date: 13/01/2022

#### **HUTCHINSON SA** Support IT Persan


# **Affichage Dynamique**

#### Page: 2 / 5

## **TITRE**: Installation Player Linutop



- Paramétrage de fuseau horaire et le langage



- Démarrage automatique du player (ne pas oublié de masquer le curseur)

Responsabilités
Rédigé par : Vincent MOREL
Vérifié et validé par :
Ce document appartient à HUTCHINSON SA – Communication et reproduction soumises à son accord exprès.




#### Date: 13/01/2022

HUTCHINSON SA Support IT Persan


## **Affichage Dynamique**

Page: 3 / 5

### **TITRE: Installation Player Linutop**



Mettre un reboot quotidien à 5h00 du matin



- Enregistrement de la licence sur le réseau via WIFI (a activé avec le code de facture sois 5490 ou 5449 et l'adresse mail de Vincent Morel)

Responsabilités
Rédigé par : Vincent MOREL
Vérifié et validé par :
Ce document appartient à HUTCHINSON SA – Communication et reproduction soumises à son accord exprès.



#### Date: 13/01/2022

# **HUTCHINSON SA Support IT Persan**

## **Affichage Dynamique**

Page: 4 / 5

#### **TITRE: Installation Player Linutop**



- Installation et configuration de Fusion Inventory via WIFI

### pi@player2maintenance:/etc \$ apt install fusioninventory-agent

Plus remplacer le fichier agent.cfg dans /etc/fusioninventory/agent.cfg (voir le ficher texte fusion inventory agent si besoin)

- Paramétrer le serveur de temps (voir fichier texte modifier date si besoin)

```
pi@player2maintenance:/etc $ cp /home/pi/timesyncd.conf cp /etc/|systemd/timesyncd.conf
```

- Modification du nom de la machine (etc/hostname)

```
bash: cd: hostname: N'est pas un dossier pi@player2maintenance:/etc $ nano hostname
```

Avec cette commande vous accédé au fichier pouvez le modifié faite un ctrl+X pour quitter le terminal vous demandera si if faut sauvegardé le fichier répondez oui

Responsabilités	
Rédigé par : Vincent MOREL	
Vérifié et validé par :	
Ce document appartient à HUTCHINSON SA – Communication et reproduction soumises à son accord exprès.	



## <u>Date</u>: 13/01/2022


#### HUTCHINSON SA Support IT Persan

# **Affichage Dynamique**

Page: 5 / 5

### **TITRE**: Installation Player Linutop

- Association du serveur distribuant la playlist



Responsabilités
Rédigé par : Vincent MOREL
Vérifié et validé par :
Ce document appartient à HUTCHINSON SA – Communication et reproduction soumises à son accord exprès.