Conceptos

Astra Control Service

NetApp
March 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/learn/architecture.html on March 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Conceptos . . . 1
Arquitectura y componentes . . . 1
Tipos de almacenamiento y rendimiento para clústeres de AWS . . . 2
Clases de almacenamiento y tamaño VP para clústeres AKS . . . 3
Tipo de servicio, clases de almacenamiento y tamaño VP para clústeres GKE . . . 4
Gestión de aplicaciones . . . 6
Roles de usuario y espacios de nombres . . . 9

Conceptos

Arquitectura y componentes

A continuación se ofrece una descripción general de los distintos componentes del entorno de Astra Control.



Componentes de Astra Control

- **Clústeres de Kubernetes**: Kubernetes es una plataforma portátil, extensible y de código abierto para gestionar cargas de trabajo y servicios en contenedores, que facilita la configuración y la automatización declarativas. Astra proporciona servicios de gestión para aplicaciones alojadas en un clúster de Kubernetes.
- **Astra Trident**: Como orquestador y gestor de aprovisionamiento de código abierto totalmente compatible y mantenido por NetApp, Astra Trident le permite crear volúmenes de almacenamiento para aplicaciones en contenedores gestionadas por Docker y Kubernetes. Cuando se pone en marcha con Astra Control Center, Astra Trident incluye un back-end de almacenamiento configurado para ONTAP.
- **Cloud Insights**: Una herramienta de supervisión de infraestructura de cloud de NetApp, Cloud Insights le permite supervisar el rendimiento y la utilización de sus clústeres de Kubernetes gestionados por Astra

Control Center. Cloud Insights relaciona el uso del almacenamiento con las cargas de trabajo. Cuando activa la conexión Cloud Insights en Astra Control Center, la información de telemetría se muestra en las páginas de interfaz de usuario de Astra Control Center.

Interfaces Astra Control

Puede completar tareas utilizando diferentes interfaces:

- **Interfaz de usuario web (UI)**: Tanto Astra Control Service como Astra Control Center utilizan la misma interfaz de usuario basada en web en la que puede gestionar, migrar y proteger aplicaciones. Use también la interfaz de usuario para gestionar las cuentas de usuario y las opciones de configuración.
- **API**: Tanto el Servicio de control Astra como el Centro de control Astra utilizan la misma API de control Astra. Con la API, puede realizar las mismas tareas que utilizaría la interfaz de usuario.

Astra Control Center también le permite gestionar, migrar y proteger los clústeres de Kubernetes que se ejecutan en entornos de VM.

Si quiere más información

- "Documentación de Astra Control Service"
- "Documentación de Astra Control Center"
- "Documentación de Astra Trident"
- "Utilice la API Astra Control"
- "Documentación de Cloud Insights"
- "Documentación de ONTAP"

Tipos de almacenamiento y rendimiento para clústeres de AWS

Astra Control Service puede utilizar Amazon Elastic Block Store (EBS) o Amazon FSX para NetApp ONTAP como back-ends de almacenamiento para los clústeres de Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).

Elastic Block Store (EBS) de Amazon

Los clústeres pueden utilizar controladores de interfaz de almacenamiento de contenedores (CSI) para interactuar con EBS. Cuando utiliza EBS como back-end de almacenamiento para clústeres EKS, puede configurar algunos parámetros de clase de almacenamiento. Para obtener más información acerca de qué significan los parámetros y cómo configurarlos, consulte "La documentación de Kubernetes".

Es posible usar varios tipos distintos de volúmenes con EBS:

- Unidades de estado sólido (SSD)
- Unidades de disco duro (HDD)
- Generación anterior

Para obtener más información sobre cada tipo de volumen y su rendimiento, consulte "La documentación de Amazon EBS". Para obtener información sobre precios, consulte "Precios de Amazon EBS".

Amazon FSX para ONTAP de NetApp

Cuando utiliza FSX para ONTAP de NetApp como back-end de almacenamiento para los clústeres de AWS, el rendimiento de I/o depende de la configuración del sistema de archivos y las características de sus cargas de trabajo. Para obtener información específica sobre el rendimiento de ONTAP de NetApp en FSX, consulte "Rendimiento de Amazon FSX para ONTAP de NetApp". Para obtener información sobre precios, consulte "Precios de Amazon FSX para ONTAP de NetApp".

Clases de almacenamiento y tamaño VP para clústeres AKS

Astra Control Service es compatible con discos gestionados de Azure NetApp Files, Azure o NetApp Cloud Volumes ONTAP como back-end de almacenamiento para clústeres de Azure Kubernetes Service (AKS).

Azure NetApp Files

Astra Control Service es compatible con Azure NetApp Files como back-end de almacenamiento para los clústeres de Azure Kubernetes Service (AKS). Es necesario comprender cómo elegir una clase de almacenamiento y un tamaño de volumen persistente puede ayudarle a cumplir sus objetivos de rendimiento.

Niveles de servicio y clases de almacenamiento

Azure NetApp Files admite tres niveles de servicio: Almacenamiento Ultra, almacenamiento Premium y almacenamiento estándar. Cada uno de estos niveles de servicio está diseñado para satisfacer distintas necesidades de rendimiento:

Ultraespacio de almacenamiento
: Proporciona hasta 128 MIB/s de rendimiento por 1 TIB.

Almacenamiento excepcional
: Proporciona hasta 64 MIB/s de rendimiento por 1 TIB.

Almacenamiento estándar
: Proporciona hasta 16 MIB/s de rendimiento por 1 TIB.

Estos niveles de servicio son un atributo de un pool de capacidad. Es necesario configurar un pool de capacidad para cada nivel de servicio que se desea usar con los clústeres de Kubernetes. "Aprenda a configurar pools de capacidad".

El servicio Astra Control utiliza estos niveles de servicio como clases de almacenamiento para sus volúmenes persistentes. Cuando añade clústeres de Kubernetes a Astra Control Service, se le pedirá que elija Ultra, Premium o Standard como clase de almacenamiento predeterminada. Los nombres de los tipos de almacenamiento son *netapp-anf-perf-ultra*, *netapp-anf-perf-premium* y *netapp-anf-perf-standard*.

"Obtenga más información sobre estos niveles de servicio en los documentos de Azure NetApp Files".

Rendimiento y tamaño de volúmenes persistentes

Tal como se ha descrito anteriormente, el rendimiento de cada nivel de servicio es por 1 TIB de capacidad aprovisionada. Esto significa que los volúmenes de mayor tamaño proporcionan un mejor rendimiento. Por lo tanto, debe tener en cuenta tanto las necesidades de capacidad como el rendimiento al aprovisionar los volúmenes.

Tamaño de volumen mínimo

El servicio de control Astra aprovisiona volúmenes persistentes con un tamaño de volumen mínimo de 100 GIB, incluso si el PVC pide un tamaño de volumen menor. Por ejemplo, si la RVP de un gráfico Helm solicita 6 GIB, el Servicio de control Astra aprovisiona automáticamente un volumen de 100 GIB.

Discos gestionados de Azure

Astra Control Service puede utilizar los controladores de interfaz de almacenamiento de contenedores (CSI) para interactuar con los discos administrados de Azure como back-end de almacenamiento. Este servicio proporciona almacenamiento a nivel de bloques gestionado por Azure.

"Obtenga más información acerca de los discos gestionados de Azure".

Cloud Volumes ONTAP de NetApp

Para obtener información específica sobre la configuración de Cloud Volumes ONTAP de NetApp, incluidas las recomendaciones de rendimiento, visite "Documentación de Cloud Volumes ONTAP de NetApp".

Tipo de servicio, clases de almacenamiento y tamaño VP para clústeres GKE

Astra Control Service es compatible con Cloud Volumes Service para Google Cloud, Google Persistent Disk o Cloud Volumes ONTAP de NetApp como opciones de back-end de almacenamiento para volúmenes persistentes.

Cloud Volumes Service para Google Cloud

Astra Control Service puede utilizar Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento para volúmenes persistentes. Es necesario comprender cómo elegir un tipo de servicio, una clase de almacenamiento y un tamaño de volumen persistente pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos de rendimiento.

Descripción general

Cloud Volumes Service for Google Cloud proporciona dos tipos de servicios: *CVS* y *CVS-Performance*. Estos tipos de servicio son compatibles con regiones específicas de Google Cloud. "Acceda al programa Global Regions Maps de Cloud Central de NetApp" Para identificar el tipo de servicio compatible en la región de Google Cloud en la que residen los clústeres.

Si los clústeres de Kubernetes deben residir en una región específica, usará el tipo de servicio que se admite en esa región.

Sin embargo, si cuenta con flexibilidad para elegir entre regiones de Google Cloud, le recomendamos que siga estos requisitos de rendimiento:

- Para las aplicaciones K8S que tienen necesidades de almacenamiento de rendimiento de mediano a alto, elija una región de Google Cloud que admita CVS-Performance y use la clase de almacenamiento Premium o Extreme. Entre estas cargas de trabajo se incluyen las canalizaciones de IA/ML, las canalizaciones de CI/CD, el procesamiento de medios y las bases de datos, incluidas las bases de datos relacionales, NoSQL, series temporales, etc.
- Para las aplicaciones K8S que tienen necesidades de rendimiento del almacenamiento bajas o medianas

(aplicaciones web, almacenamiento de archivos de uso general, etc.), elija una región de Google Cloud que admita CVS o CVS-Performance, con la clase de almacenamiento estándar.

La tabla siguiente proporciona una comparación rápida de la información descrita en esta página.

Tipo de servicio	Caso de uso	Regiones admitidas	Clases de almacenamiento	Tamaño mínimo del volumen
CVS-Performance	Con necesidades de rendimiento del almacenamiento medias o altas	"Consulte las regiones de Google Cloud admitidas."	• netapp-cvs-perf-standard • netapp-cvs-perf-premium • netapp-cvs-perf-extreme	100 GIB
CVS	Con necesidades de rendimiento del almacenamiento reducidas a medianas	"Consulte las regiones de Google Cloud admitidas."	netapp-cvs-standard	300 GIB

Tipo de servicio CVS-Performance

Obtenga más información sobre el tipo de servicio CVS-Performance antes de elegir una clase de almacenamiento y crear volúmenes persistentes.

Clases de almacenamiento

El tipo de servicio CVS-Performance es compatible con tres niveles de servicio: Standard, Premium y Extreme. Cuando añada un clúster a Astra Control Service, se le pedirá que elija Standard, Premium o Extreme como clase de almacenamiento predeterminada para volúmenes persistentes. Cada uno de estos niveles de servicio está diseñado para satisfacer distintas necesidades de capacidad y ancho de banda.

Los nombres de los tipos de almacenamiento son *netapp-cvs-perf-standard*, *netapp-cvs-perf-premium* y *netapp-cvs-perf-extreme*.

"Obtenga más información sobre estos niveles de servicio en los documentos de Cloud Volumes Service para Google Cloud".

Rendimiento y tamaño de volúmenes persistentes

"Como explican los documentos de Google Cloud", el ancho de banda permitido para cada nivel de servicio es por GIB de capacidad aprovisionada. Esto significa que los volúmenes más grandes proporcionarán un mejor rendimiento.

Asegúrese de leer la página de Google Cloud vinculada a la anterior. Incluye comparaciones de costes y ejemplos que pueden ayudarle a comprender mejor cómo combinar un nivel de servicio con el tamaño del volumen para cumplir sus objetivos de rendimiento.

Tamaño de volumen mínimo

Astra Control Service aprovisiona volúmenes persistentes mediante un tamaño de volumen mínimo de 100 GIB con el tipo de servicio CVS-Performance, incluso si la RVP solicita un tamaño de volumen menor. Por ejemplo, si la RVP de un gráfico Helm solicita 6 GIB, el Servicio de control Astra aprovisiona automáticamente

un volumen de 100 GIB.

Tipo de servicio CVS

Obtenga más información sobre el tipo de servicio CVS antes de elegir una clase de almacenamiento y crear volúmenes persistentes.

Clase de almacenamiento

Se admite un nivel de servicio con el tipo de servicio CVS: Standard. Cuando se gestionan clústeres en regiones donde se admite el tipo de servicio CVS, Astra Control Service utiliza el nivel de servicio estándar como clase de almacenamiento predeterminada para volúmenes persistentes. La clase de almacenamiento recibe el nombre de *netapp-cvs-Standard*.

"Obtenga más información acerca del nivel de servicio estándar en los documentos de Cloud Volumes Service para Google Cloud".

Rendimiento y tamaño de volúmenes persistentes

El ancho de banda permitido para el tipo de servicio CVS es por GIB de capacidad aprovisionada. Esto significa que los volúmenes más grandes proporcionarán un mejor rendimiento.

Tamaño de volumen mínimo

Astra Control Service aprovisiona volúmenes persistentes utilizando un tamaño de volumen mínimo de 300 GIB con el tipo de servicio CVS, incluso si el PVC pide un tamaño de volumen menor. Por ejemplo, si se solicitan 20 GIB, Astra Control Service aprovisiona automáticamente un volumen de 300 GIB.

Debido a una limitación, si una RVP solicita un volumen entre 700-999 GIB, Astra Control Service aprovisiona automáticamente un tamaño de volumen de 1000 GIB.

Disco persistente de Google

Astra Control Service puede utilizar controladores de interfaz de almacenamiento de contenedores (CSI) para interactuar con Google Persistent Disk como back-end de almacenamiento. Este servicio proporciona almacenamiento en el nivel de bloques gestionado por Google.

"Obtenga más información acerca de Google Persistent Disk".

"Obtenga más información sobre los diferentes niveles de rendimiento de los discos persistentes de Google".

Cloud Volumes ONTAP de NetApp

Para obtener información específica sobre la configuración de Cloud Volumes ONTAP de NetApp, incluidas las recomendaciones de rendimiento, visite "Documentación de Cloud Volumes ONTAP de NetApp".

Gestión de aplicaciones

Cuando Astra Control detecta sus clústeres, las aplicaciones de esos clústeres no se gestionan hasta que elija cómo desea gestionarlas. Una aplicación administrada de Astra Control puede ser cualquiera de las siguientes:

- Un espacio de nombres, incluidos todos los recursos de ese espacio de nombres



- Una aplicación individual implementada en uno o más espacios de nombres (se utiliza Helm 3 en este ejemplo)



- Un grupo de recursos que se identifica con una etiqueta de Kubernetes dentro de uno o varios espacios de nombres



Roles de usuario y espacios de nombres

Obtenga información acerca de las funciones de usuario y los espacios de nombres en Astra Control y cómo puede utilizarlas para controlar el acceso a los recursos de la organización.

Roles de usuario

Puede utilizar las funciones para controlar el acceso de los usuarios a los recursos o capacidades de Astra Control. Las siguientes son las funciones de usuario de Astra Control:

- Un **propietario** tiene permisos de administrador y puede eliminar cuentas.
- Un **Admin** tiene permisos de miembro y puede invitar a otros usuarios.
- Un **Miembro** puede administrar completamente aplicaciones y clústeres.
- Un **Visor** puede ver los recursos.

Puede agregar restricciones a un usuario Miembro o Visor para restringir el usuario a uno o más Espacios de nombres.

Espacios de nombres

Un espacio de nombres es un ámbito que puede asignar a recursos específicos de un clúster gestionado por Astra Control. Astra Control detecta los espacios de nombres de un clúster cuando agrega el clúster a Astra Control. Una vez detectados, los espacios de nombres están disponibles para asignarlos como restricciones a los usuarios. Sólo los miembros que tienen acceso a ese espacio de nombres pueden usar ese recurso. Puede utilizar espacios de nombres para controlar el acceso a los recursos mediante un paradigma que tenga sentido para la organización; por ejemplo, por regiones físicas o divisiones dentro de una empresa. Cuando agrega restricciones a un usuario, puede configurarlo para que tenga acceso a todos los espacios de nombres o sólo a un conjunto específico de espacios de nombres. También es posible asignar restricciones de espacio de nombres usando etiquetas de espacio de nombres.

Obtenga más información

- "Gestionar roles"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.