アカウントを管理します

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/use/set-up-billing.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

アカウントを管理します 1
請求を設定します 1
ユーザーを招待および削除します 4
ロールの管理 6
クレデンシャルを追加および削除します 7
アカウントのアクティビティを監視 9
通知を表示および管理します 10
アカウントを閉じます 10

アカウントを管理します

請求を設定します

複数の方法でAstra Control Serviceアカウントの課金を管理できます。AzureまたはAmazon AWSを使用している場合は、Microsoft Azure MarketplaceまたはAWS MarketplaceからAstra Control Serviceプランに登録できます。これを行うと、Marketplaceで請求先の詳細を管理できます。または、ネットアップに直接登録することもできます。ネットアップに直接登録した場合は、Astra Control Serviceを使用して課金情報を管理できます。サブスクリプションなしでAstra Control Serviceを使用すると、自動的にFree Planに登録されます。

Astra Control Service Free Planでは、アカウント内のネームスペースを最大10個まで管理できます。10個を超えるネームスペースを管理する場合は、Free PlanからPremium Planにアップグレードするか、Azure MarketplaceまたはAWS Marketplaceでサブスクライブすることで請求を設定する必要があります。

課金の概要

Astra Control Service の使用には、ネットアップの Astra Control Service の料金と、永続的ボリュームとオブジェクトストレージをクラウドプロバイダから課金する、 2 種類のコストが関連します。

Astra Control サービスの請求

Astra Control Service には、次の 3 つのプランがあります。

自由な計画

最大10個のネームスペースを無料で管理できます。

Premium PayGo の場合

ネームスペースごとに特定の速度でネームスペースを無制限に管理できます。

プレミアムサブスクリプション

年間サブスクリプションで割引料金で前払いし、_namespace pack_あたり最大20個のネームスペースを管理できます。ネットアップの営業担当に問い合わせて、必要なパックを購入してください。たとえば、3つのパックを購入して60個のネームスペースを管理するとします。年間サブスクリプションで許可されている数を超えるネームスペースを管理した場合は、追加のネームスペースごとのサブスクリプション依存の超過レートが課金されます。まだ Astra Control アカウントをお持ちでない場合は、 Premium サブスクリプションを購入すると Astra Control アカウントが自動的に作成されます。既存の無料プランがある場合は、自動的に Premium サブスクリプションに変換されます。

Astra Controlアカウントを作成すると、自動的にFree Planに登録されます。Astra Controlのダッシュボードには、現在許可されている10個の空きネームスペースから管理しているネームスペースの数が表示されます。名前空間を含む最初のアプリケーションが管理されると、名前空間の請求が開始され、名前空間を含む最後のアプリケーションが管理されない場合は、その名前空間の請求が停止します。

11番目の名前空間を管理しようとすると、Astra ControlからFree Planの制限に達したことが通知されます。その後、フリープランからプレミアムプランへのアップグレードを求めるプロンプトが表示されます。追加のネームスペースごとに、サブスクリプションに応じた超過料金が発生します。

Premium プランにはいつでもアップグレードできます。アップグレード後、Astra Controlはアカウントの_ALL_Namespacesに課金します。最初の10個の名前空間は、フリープランに残りません。

Google Cloud の請求

永続ボリュームはNetApp Cloud Volumes Serviceによってバックアップされ、アプリケーションのバックアップはGoogle Cloud Storageバケットに格納されます。

- "Cloud Volumes Service の価格設定の詳細を表示"。

  Astra Control Service は、すべてのサービスタイプとサービスレベルをサポートします。使用するサービスタイプは、によって異なります "Google Cloud リージョン"。

- "Google Cloud ストレージバケットの価格設定の詳細を表示します"。

Microsoft Azure 請求

永続ボリュームはAzure NetApp Filesによってバックアップされ、アプリケーションのバックアップはAzure Blobコンテナに格納されます。

- "Azure NetApp Files の価格設定の詳細を表示"。
- "Microsoft Azure BLOB ストレージの価格設定の詳細を表示する"。
- "Azure MarketplaceでAstra Controlサービスのプランと価格を確認できます"

> Astra Control ServiceのAzure課金レートは1時間あたりであり、新しい課金時間は使用時間の29分が経過すると開始されます。

Amazon Web Servicesの請求

永続ボリュームはEBSまたはFSx for NetApp ONTAPによってバックアップされ、アプリケーションのバックアップはAWSバケットに格納されます。

- "Amazon Web Servicesの価格設定の詳細を表示します"。

Azure MarketplaceでAstra Control Serviceに登録

Azure Marketplaceを使用してAstra Control Serviceに登録することができます。アカウントと請求先の詳細は、Marketplaceで管理されます。

> Azure Marketplaceのサブスクリプションプロセスのデモビデオを見るには、を参照してください "ネットアップTV"。

手順

1. にアクセスします "Azure Marketplace で入手できます"。
2. [今すぐ取得]を選択します。
3. 指示に従って、プランをサブスクライブします。

AWS MarketplaceでAstra Control Serviceに登録

AWS Marketplaceを使用してAstra Control Serviceに登録することができます。アカウントと請求先の詳細は、Marketplaceで管理されます。

手順

1. にアクセスします "AWS Marketplace"。
2. [購入オプションの表示]*を選択します。
3. プロンプトが表示されたら、AWSアカウントにログインするか、新しいアカウントを作成します。
4. 指示に従って、プランをサブスクライブします。

ネットアップのAstra Control Serviceに直接登録できます

Astra Control Serviceには、Astra Control Service UIから登録するか、ネットアップの営業にお問い合わせください。

無料プランから **Premium PayGo** プランへのアップグレード

支払いプランをいつでもアップグレードして、必要に応じて料金を支払うことで、Astra Controlから10を超える名前空間の管理を開始できます。必要なのは有効なクレジットカードだけです。

手順

1. [*Account] を選択し、 [*Billing *] を選択します。
2. [* プラン *] で、 [* Premium PayGo*] に移動し、 [* 今すぐアップグレード *] を選択します。
3. 有効なクレジットカードの支払い情報を入力して、「プレミアムプランへのアップグレード」を選択します。

> クレジットカードの有効期限が近づいている場合は、 Astra Control から電子メールでお知らせします。

結果

10個を超えるネームスペースを管理できるようになりました。Astra Controlは、現在管理している_All_Namespacesの課金を開始します。

無料プランからプレミアムサブスクリプションへのアップグレード

ネットアップの営業担当に問い合わせて、年単位のサブスクリプション料金が割引価格で前払いされていることを確認してください。

手順

1. [*Account] を選択し、 [*Billing *] を選択します。
2. [* プラン *] で、 [* プレミアムサブスクリプション *] に移動し、 [* セールスへのお問い合わせ] を選択します。
3. プロセスを開始するための詳細を営業チームに入力します。

結果

発注プロセスを進める際には、ネットアップの営業担当者からご連絡いたします。注文が完了すると、Astra Controlは、*Billing *タブで現在の計画を反映します。

現在のコストと請求履歴を表示します

Astra Controlでは、現在の月単位のコストと、名前空間ごとの詳細な請求履歴が表示されます。Marketplaceでプランに登録した場合、請求履歴は表示されません（Marketplaceにログインすると表示できます）。

手順

1. [*Account] を選択し、 [*Billing *] を選択します。

   現在のコストは、課金の概要の下に表示されます。

2. 名前空間ごとに請求履歴を表示するには、[請求履歴*]を選択します。

   Astra Controlを使用すると、各ネームスペースの使用量とコストを分単位で表示できます。使用分は、課金期間中にAstra Controlが名前空間を管理した分数です。

3. ドロップダウンリストを選択して前の月を選択します。

Premium PayGo のクレジットカードを変更します

必要に応じて、支払い用に Astra Control のクレジットカードをファイルに変更できます。

手順

1. ［ * アカウント ］ > ［ 請求 ］ > ［ 支払方法 * ］ の順に選択します。
2. 設定アイコンを選択します。
3. クレジットカードを変更します。

重要事項

- 請求計画は Astra Control アカウントごとに作成します。

  アカウントが複数ある場合は、それぞれに独自の課金プランがあります。

- Astra Controlの料金には、名前空間を管理するための料金が含まれています。ストレージバックエンドの永続ボリュームに対して、クラウドプロバイダが別途料金を請求します。

  "Astra Control の価格設定の詳細"。

- 各請求期間は、その月の最終日に終了します。
- プレミアムプランからフリープランにダウングレードすることはできません。

ユーザーを招待および削除します

ユーザーを Astra Control アカウントに招待し、アカウントにアクセスできなくなったユーザーを削除します。

ユーザーを招待します

アカウント所有者と管理者は、他のユーザを Astra Control アカウントに招待できます。

手順

1. ユーザにが割り当てられていることを確認します "BlueXPロクイン"。
2. 「 * アカウント * 」を選択します。
3. [* ユーザー *] タブで、 [* 招待 *] を選択します。
4. ユーザの名前、 E メールアドレス、およびロールを入力します。

   次の点に注意してください。

   - このEメールアドレスは、ユーザがBlueXPへの登録に使用したEメールアドレスと一致している必要があります。
   - 各ロールには次の権限があります。
     - * 所有者 * には管理者権限があり、アカウントを削除できます。
     - * Admin * にはメンバー権限があり、他のユーザーを招待できます。
     - メンバー * は、アプリとクラスターを完全に管理できます。
     - * Viewer * はリソースを表示できます。
5. メンバーロールまたはビューアロールを持つユーザーに制約を追加するには、 * 制約へのロールの制限 * チェックボックスをオンにします。

   拘束の追加の詳細については、を参照してください "ロールの管理"。

6. 別のユーザーを招待するには、 * 別のユーザーを追加 * を選択し、新しいユーザーの情報を入力します。

   一度に最大 10 人のユーザーを招待できます。[ユーザーの招待] ダイアログの左側で、招待するユーザー間をナビゲートできます。

7. [* ユーザーを招待する *] を選択します。

結果

ユーザーには、アカウントへの参加を招待する電子メールが送信されます。

ユーザのロールを変更します

Account Owner はすべてのユーザのロールを変更できますが、 Account Admin は、 Admin 、 Member 、 Viewer のいずれかのロールを持つユーザのロールを変更できます。

手順

1. 「 * アカウント * 」を選択します。
2. [* ユーザー *] タブで、ユーザーの [* アクション *] 列のメニューを選択します。
3. [役割の編集] を選択します。
4. 新しいロールを選択します。

5. メンバーロールまたはビューアロールを持つユーザーに制約を追加するには、 * 制約へのロールの制限 * チェックボックスをオンにします。

   拘束の追加の詳細については、を参照してください "ロールの管理"。

6. [* 確認 *] を選択します。

結果

Astra Control は、選択した新しいロールに基づいてユーザーの権限を更新します。

ユーザを削除します

所有者ロールを持つユーザーは、いつでもそのアカウントから他のユーザーを削除できます。

手順

1. 「 * アカウント * 」を選択します。
2. [* ユーザー *] タブで、削除するユーザーを選択します。
3. [* アクション * （ * Actions * ）] 列のメニューを選択し、 [* ユーザーの削除 * （ Remove user * ）] を選択します
4. プロンプトが表示されたら、「 remove 」と入力して削除を確認し、「 * Yes 、 Remove User * 」を選択します。

結果

Astra Control を使用すると、アカウントからユーザが削除されます。

ロールの管理

ロールを管理するには、ネームスペースの制約を追加し、ユーザロールをその制約に制限します。これにより、組織内のリソースへのアクセスを制御できます。Astra Control UI またはを使用できます "Astra Control API" をクリックしてください。

ロールに名前空間制約を追加します

Admin または Owner ユーザは、ネームスペースの制約を追加できます。

手順

1. 「アカウントの管理」ナビゲーション領域で、「 * アカウント * 」を選択します。
2. [**Users**] タブを選択します。
3. [* アクション * （ * Actions * ）] 列で、メンバーまたはビューアーの役割を持つユーザーのメニューボタンを選択します。
4. [役割の編集] を選択します。
5. [ロールを制約に制限する *] チェックボックスをオンにします。

   このチェックボックスは、メンバーロールまたはビューアロールでのみ使用できます。[*Role] ドロップダウン・リストから別のロールを選択できます

6. [* 制約の追加 *] を選択します。

   使用可能な制約の一覧は、ネームスペースまたはネームスペースラベルで確認できます。

7. [制約タイプ * （ Constraint type * ）] ドロップダウンリストで、ネームスペースの構成方法に応じて、 [* Kubernetes namespace] * または [* Kubernetes namespace label*] を選択します。
8. リストから 1 つ以上の名前空間またはラベルを選択して、それらの名前空間にロールを制限する制約を構成します。
9. [* 確認 *] を選択します。

   [役割の編集 *] ページには、この役割に選択した拘束のリストが表示されます。

10. [* 確認 *] を選択します。

    [**Account**] ページでは、 [*Role] 列のメンバまたはビューアの役割の制約を表示できます。

> 制約を追加せずに役割の制約を有効にし、 * 確認 * を選択すると、役割には完全な制限があると見なされます（役割は、名前空間に割り当てられているリソースへのアクセスを拒否されます）。

ロールから名前空間制約を削除します

管理者または所有者ユーザーは、役割から名前空間の制約を削除できます。

手順

1. 「アカウントの管理」ナビゲーション領域で、「 * アカウント * 」を選択します。
2. [**Users**] タブを選択します。
3. [* アクション * （ * Actions * ）] 列で、アクティブな拘束を持つメンバーまたはビューアーの役割を持つユーザーのメニューボタンを選択する。
4. [役割の編集] を選択します。
   - 役割の編集 * （ Edit role * ）ダイアログには、役割のアクティブな拘束が表示されます。
5. 削除する拘束の右側にある * X * を選択します。
6. [* 確認 *] を選択します。

を参照してください。

- "ユーザロールとネームスペース"

クレデンシャルを追加および削除します

クラウドプロバイダのクレデンシャルをアカウントにいつでも追加、削除できます。Astra Control は、 Kubernetes クラスタとクラスタ上のアプリケーションを検出し、ユーザに代わってリソースをプロビジョニングするために、このクレデンシャルを使用します。

Astra Control のすべてのユーザが同じクレデンシャルセットを共有していることに注意してください。

クレデンシャルを追加する

Astra Control にクレデンシャルを追加する最も一般的な方法は、クラスタを管理する場合ですが、アカウントページからクレデンシャルを追加することもできます。その後、 Kubernetes クラスタを追加で管理する際にクレデンシャルを選択できるようになります。

作業を開始する前に

- Amazon Web Servicesの場合、クラスタの作成に使用するIAMアカウントのクレデンシャルのJSON出力が必要です。 "IAMユーザを設定する方法を説明します"。
- GKE の場合は、必要な権限を持つサービスアカウントのサービスアカウントキーファイルが必要です。 "サービスアカウントの設定方法について説明します"。
- AKS の場合、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力を含む JSON ファイルが必要です。 "サービスプリンシパルの設定方法について説明します"。

  JSON ファイルに追加していない場合は、 Azure サブスクリプション ID も必要になります。

手順

1. [*Account] > [Credentials] を選択します。
2. [Add Credentials] を選択します。
3. Microsoft Azure *を選択します。
4. [* Google Cloud Platform*]を選択します。
5. Amazon Web Servicesを選択します。
6. Astra Control の他のクレデンシャルと区別するクレデンシャルの名前を入力します。
7. 必要なクレデンシャルを入力します。
8. * Microsoft Azure * ： JSON ファイルをアップロードするか、クリップボードから JSON ファイルの内容を貼り付けて、 Azure サービスプリンシパルの詳細を Astra Control に伝えます。

   JSON ファイルに、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力が含まれている必要があります。サブスクリプション ID を含めることで、 Astra Control に自動的に追加されるようにすることもできます。ID が必要な場合は、 JSON の指定後に手動で ID を入力する必要があります。

9. * Google Cloud Platform * ：ファイルをアップロードするか、クリップボードからコンテンツを貼り付けて、 Google Cloud サービスアカウントのキーファイルを提供します。
10. * Amazon Web Services *：ファイルをアップロードするか、クリップボードから内容を貼り付けて、Amazon Web Services IAMユーザクレデンシャルを指定します。
11. [Add Credentials] を選択します。

結果

これで、 Astra Control にクラスタを追加するときに、クレデンシャルを選択できるようになりました。

クレデンシャルを削除する

アカウントからのクレデンシャルの削除はいつでも実行できます。クレデンシャルは、のあとに削除してくだ

さい "すべてのクラスタの管理を解除します"をクリックします。ただし、資格情報をローテーションする場合は、を参照してください [クレデンシャルのローテーション]）。

> Astra Control に追加する最初のクレデンシャルセットは常に使用されています。 Astra Control は、そのクレデンシャルを使用してバックアップバケットへの認証を行うためです。これらのクレデンシャルは削除しないことを推奨します。

手順

1. [*Account] > [Credentials] を選択します。
2. 削除するクレデンシャルの「 * State * 」列でドロップダウンリストを選択します。
3. 「 * 削除」を選択します。
4. 削除を確認するために資格情報の名前を入力し、 * はい、資格情報を削除 * を選択します。

結果

Astra Control は、アカウントからクレデンシャルを削除します。

クレデンシャルのローテーション

アカウント内でクレデンシャルをローテーションすることができます。クレデンシャルのローテーションを行う場合は、バックアップが進行中でないとき（スケジュール設定またはオンデマンド）に、ローテーションを継続して実行してください。

手順

1. の手順に従って、既存のクレデンシャルを削除します [クレデンシャルを削除する]。
2. の手順に従って、新しいクレデンシャルを追加します [クレデンシャルを追加する]。
3. 新しいクレデンシャルを使用するようにすべてのバケットを更新します。
   a. 左側のナビゲーションから、*バケット*を選択します。
   b. 編集するバケットの「 * Actions * 」列でドロップダウンリストを選択します。
   c. 「 * 編集 * 」を選択します。
   d. 資格情報の選択*セクションで、Astra Controlに追加した新しい資格情報を選択します。
   e. 「 * Update * 」を選択します。
   f. システムの残りのバケットに対して、手順* b ~ e *を繰り返します。

結果

Astra Controlが新しいクラウドプロバイダのクレデンシャルの使用を開始。

アカウントのアクティビティを監視

Astra Control アカウントのアクティビティの詳細を表示できます。たとえば、新しいユーザを招待したとき、クラスタが追加されたとき、 Snapshot が作成されたときなどです。アカウントアクティビティを CSV ファイルにエクスポートすることもできます。

Astra Control のアカウントアクティビティをすべて表示

1. 「 * Activity * 」を選択します。
2. フィルタを使用してアクティビティのリストを絞り込むか、検索ボックスを使用して探しているものを正確に検索します。
3. アカウントアクティビティを CSV ファイルにダウンロードするには、「 * CSV にエクスポート」を選択します。

特定のアプリケーションのアカウントアクティビティを表示します

1. 「 * アプリケーション」を選択し、アプリケーションの名前を選択します。
2. 「 * Activity * 」を選択します。

クラスタのアカウントアクティビティを表示します

1. 「 * クラスタ」を選択し、クラスタの名前を選択します。
2. 「 * Activity * 」を選択します。

通知を表示および管理します

アクションが完了または失敗すると、 Astra Control から通知が表示されます。たとえば、アプリケーションのバックアップが正常に完了した場合に通知が表示されます。

未読通知の数は、インターフェイスの右上にあります。

これらの通知を表示して、既読としてマークすることができます（未読の通知を消去する場合などに便利です）。

手順

1. 右上の未読通知の数を選択します。
2. 通知を確認し、 [* 既読としてマークする *] または [すべての通知を表示する *] を選択します。

   [すべての通知を表示する *] を選択した場合は、 [通知] ページがロードされます。

3. [* 通知 *] ページで、通知を表示し、既読としてマークする通知を選択し、 [* アクション *] を選択して、 [* 既読としてマークする *] を選択します。

アカウントを閉じます

Astra Control アカウントが不要になった場合は、いつでもアカウントを閉じることができます。

> Astra Control が自動的に作成したバケットは、アカウントを閉じると自動的に削除されます。

手順

1. "すべてのアプリケーションとクラスタの管理を解除します"。
2. "Astra Control からクレデンシャルを削除"。
3. ［ * アカウント ］ > ［ 請求 ］ > ［ 支払方法 * ］ の順に選択します。

4. 「アカウントを閉じる」を選択します。
5. アカウント名を入力して確定し、アカウントを閉じます。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。