Utiliza la cartera digital de BlueXP

BlueXP digital wallet

NetApp
May 08, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/bluexp-digital-wallet/task-manage-capacity-licenses.html on May 08, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Utiliza la cartera digital de BlueXP . . . 1
Gestionar licencias de Cloud Volumes ONTAP . . . 1
Gestiona las licencias para los servicios de datos de BlueXP . . . 8
Gestionar suscripciones y contratos de PAYGO . . . 10
Gestionar los servicios de suscripción de Keystone . . . 12
Gestionar licencias para clústeres de ONTAP en las instalaciones . . . 14

Utiliza la cartera digital de BlueXP

Gestionar licencias de Cloud Volumes ONTAP

Gestione licencias basadas en capacidad

Gestione sus licencias basadas en capacidad desde Digital Wallet para garantizar que su cuenta de NetApp tenga suficiente capacidad para sus sistemas Cloud Volumes ONTAP.

Licencias basadas en la capacidad le permiten pagar por Cloud Volumes ONTAP por TIB de capacidad.

La *cartera digital* le permite administrar licencias para Cloud Volumes ONTAP desde una única ubicación. Puede añadir licencias nuevas y actualizar las licencias existentes.

"Más información acerca de las licencias de Cloud Volumes ONTAP".

Cómo se añaden las licencias a la cartera digital

Tras adquirir una licencia de su representante de ventas de NetApp, NetApp le enviará un correo electrónico con el número de serie y detalles adicionales sobre la licencia.

Mientras tanto, BlueXP consulta automáticamente al servicio de licencias de NetApp para obtener detalles sobre las licencias asociadas a su cuenta de la página de soporte de NetApp. Si no hay errores, BlueXP agrega automáticamente las licencias a la cartera digital.

Si BlueXP no puede añadir la licencia, deberá añadirla manualmente a la cartera digital usted mismo. Por ejemplo, si el conector está instalado en una ubicación que no tiene acceso a Internet, tendrá que agregar las licencias usted mismo. Aprenda a agregar licencias adquiridas a su cuenta.

Vea la capacidad consumida en su cuenta

El cartera digital le muestra la capacidad total que consume su cuenta y la capacidad que consume el paquete de licencias. Esto puede ayudarle a entender cómo se le está cargando y si necesita adquirir capacidad adicional.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. En la pestaña **Cloud Volumes ONTAP**, mantenga seleccionada la opción **Licencias basadas en capacidad**.
3. Consulte el resumen de los paquetes, donde se muestra la capacidad consumida, la capacidad asignada previamente total y la capacidad total de PAYGO.
    - *Total consumido Capacity* es la capacidad total aprovisionada de todos los sistemas de Cloud Volumes ONTAP de su cuenta de NetApp. La carga se basa en el tamaño aprovisionado de cada volumen, independientemente del espacio local, utilizado, almacenado o efectivo dentro del volumen.
    - *Total_capacidad precomprometida* es la capacidad total con licencia (contrato BYOL o Marketplace) que ha adquirido a NetApp.
    - *Total PAYGO* es la capacidad total aprovisionada mediante suscripciones a Cloud Marketplace. La carga mediante PAYGO se utiliza sólo si la capacidad consumida es superior a la capacidad con licencia o si no hay ninguna licencia BYOL disponible en la cartera digital.

A continuación se muestra un ejemplo de un resumen de paquetes Cloud Volumes ONTAP en el monedero digital:

[Una captura de pantalla que muestra un resumen de paquetes Cloud Volumes ONTAP con la capacidad total consumida, la capacidad total comprometida por adelantado (contratos BYOL y Marketplace) y la capacidad total de PAYGO o aprovisionada en cartera digital.]

4. En el resumen, consulte la capacidad usada para cada uno de sus paquetes de licencias.
   - *Consumido Capacity* muestra la capacidad de los volúmenes de ese paquete. Para obtener más detalles sobre un paquete específico, coloque el ratón sobre la información sobre herramientas.

     Para comprender mejor las capacidades que se muestran para el paquete Essentials, debería estar familiarizado con cómo funciona la carga. "Más información sobre la carga del paquete Essentials".
   - *Precomenting Capacity* es la capacidad con licencia (BYOL o contratos de mercado) que adquirió a NetApp.
     - *BYOL* muestra la capacidad con licencia que ha adquirido a NetApp con este tipo de paquete.
     - *Contratos de mercado* muestra la capacidad con licencia que ha adquirido con un contrato de mercado para este tipo de paquete.
   - *PAYGO* muestra la capacidad consumida por modelo de consumo de licencias.

     A continuación se muestra un ejemplo de una cuenta que tiene varios paquetes de licencias:

[Captura de pantalla que muestra la capacidad consumida, la capacidad precomprometida y la capacidad de PAYGO, o la capacidad suministrada, para los productos esenciales y los paquetes profesionales.]

Agregue licencias adquiridas a su cuenta

Si no ve sus licencias adquiridas en la cartera digital, tendrá que añadir las licencias a BlueXP para que la capacidad esté disponible para Cloud Volumes ONTAP.

Lo que necesitará

- Debe proporcionar a BlueXP el número de serie de la licencia o el archivo de licencia.
- Si desea introducir el número de serie, primero tiene que hacerlo "Agregue su cuenta de la página de soporte de NetApp a BlueXP". Esta es la cuenta del sitio de soporte de NetApp que está autorizada para acceder al número de serie.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. En la ficha **Cloud Volumes ONTAP**, mantenga seleccionada **licencias basadas en capacidad** y haga clic en **Agregar licencia**.
3. Introduzca el número de serie de su licencia basada en capacidad o cargue el archivo de licencia.

   Si introdujo un número de serie, también necesita seleccionar la cuenta del sitio de soporte de NetApp autorizada para acceder al número de serie.
4. Haga clic en **Agregar licencia**.

Actualice una licencia basada en capacidad

Si ha adquirido capacidad adicional o ha ampliado la duración de su licencia, BlueXP actualiza automáticamente la licencia en el Digital Wallet. No hay nada que usted necesita hacer.

Sin embargo, si ha implementado BlueXP en una ubicación que no tiene acceso a Internet, deberá actualizar manualmente la licencia en BlueXP.

Lo que necesitará

El archivo de licencia (o *files* si tiene un par ha).

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. En la ficha **Cloud Volumes ONTAP**, haga clic en el menú de acciones situado junto a la licencia y seleccione **Actualizar licencia**.
3. Cargue el archivo de licencia.
4. Haga clic en **cargar licencia**.

Cambiar los métodos de carga

Puede cambiar el método de carga para un sistema Cloud Volumes ONTAP que utilice licencias basadas en capacidad. Por ejemplo, si implementó un sistema Cloud Volumes ONTAP con el paquete Essentials, puede cambiarlo por el paquete profesional si se necesita cambiar su empresa.

Nota importante

Si tiene una oferta o contrato privados del mercado de su proveedor de cloud, el cambio a un método de cobro que no esté incluido en su contrato se traducirá en un cobro por licencia con licencia propia (si adquirió una de NetApp) o PAYGO.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. En la ficha **Cloud Volumes ONTAP**, haga clic en **Cambiar método de carga**.

   [Una captura de pantalla de la página Cloud Volumes ONTAP en la cartera digital donde el botón Cambiar método de carga está justo encima de la tabla.]

3. Seleccione un entorno de trabajo, elija el nuevo método de carga y, a continuación, confirme que el cambio del tipo de paquete afectará a los cargos por servicio.

   [Una captura de pantalla del cuadro de diálogo Cambiar método de carga en la que puede elegir un nuevo método de carga para un entorno de trabajo Cloud Volumes ONTAP.]

4. Haga clic en **Cambiar método de carga**.

Resultado

BlueXP cambia el método de carga del sistema Cloud Volumes ONTAP.

También es posible que observe que Digital Wallet actualiza la capacidad consumida para cada tipo de paquete para tener en cuenta el cambio que acaba de realizar.

Quitar una licencia basada en capacidad

Si una licencia basada en capacidad ha caducado y ya no está en uso, puede eliminarla en cualquier momento.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. En la ficha **Cloud Volumes ONTAP**, haga clic en el menú de acción situado junto a la licencia y seleccione **Eliminar licencia**.
3. Haga clic en **Eliminar** para confirmar.

Gestione licencias basadas en nodos

Gestiona las licencias basadas en nodos en la cartera digital para garantizar que cada sistema de Cloud Volumes ONTAP tenga una licencia válida con la capacidad requerida.

Licencias basadas en nodos son el modelo de licencias de la generación anterior (y no están disponibles para nuevos clientes):

- Las licencias BYOL que se compraron a NetApp
- Suscripciones de pago por horas de uso (PAYGO) desde el mercado de su proveedor de cloud

La *cartera digital* le permite administrar licencias para Cloud Volumes ONTAP desde una única ubicación. Puede añadir licencias nuevas y actualizar las licencias existentes.

"Más información acerca de las licencias de Cloud Volumes ONTAP".

Gestionar licencias de PAYGO

La página del monedero digital le permite ver detalles sobre cada uno de sus sistemas de PAYGO Cloud Volumes ONTAP, incluidos el número de serie y el tipo de licencia de PAYGO.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. En la ficha **Cloud Volumes ONTAP**, seleccione **licencias basadas en nodos** en la lista desplegable.
3. Haga clic en **PAYGO**.
4. Consulte los detalles en la tabla acerca de cada una de sus licencias de PAYGO.

   [Una captura de pantalla que muestra una tabla en la página de Digital Wallet con tres licencias de paygo. Cada fila muestra el nombre, el tipo de sistema, el número de serie, el paquete y un enlace para administrar la licencia.]

5. Si es necesario, haga clic en **gestionar licencia de PAYGO** para cambiar la licencia de PAYGO o el tipo de instancia.

Gestione las licencias BYOL

Gestione las licencias que ha adquirido directamente de NetApp añadiendo y quitando licencias de sistema y licencias de capacidad adicional.

Añadir licencias sin asignar

Añada una licencia basada en nodo a la cartera digital para poder seleccionar la licencia cuando cree un nuevo sistema Cloud Volumes ONTAP. El monedero digital identifica estas licencias como *unassigned*.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. En la ficha **Cloud Volumes ONTAP**, seleccione **licencias basadas en nodos** en la lista desplegable.
3. Haga clic en **sin asignar**.
4. Haga clic en **Agregar licencias sin asignar**.
5. Escriba el número de serie de la licencia o cargue el archivo de licencia.

   Si aún no tiene el archivo de licencia, consulte la sección siguiente.

6. Haga clic en **Agregar licencia**.

Resultado

BlueXP añade la licencia a la cartera digital. La licencia se identificará como sin asignar hasta que se asocie con un nuevo sistema Cloud Volumes ONTAP. Después de esto, la licencia pasa a la pestaña **BYOL** del bolsillo digital.

Licencias basadas en nodos sin asignar de Exchange

Si tiene una licencia basada en nodos sin asignar para Cloud Volumes ONTAP que no ha usado, puede cambiar la licencia convirtiéndola en una licencia de Cloud Backup, una licencia de Cloud Data Sense o una licencia de Cloud Tiering.

El intercambio de la licencia revoca la licencia de Cloud Volumes ONTAP y crea una licencia equivalente en dólares para el servicio:

- La licencia de un par de alta disponibilidad de Cloud Volumes ONTAP se convierte en una licencia de servicio de datos de 51 TIB
- La licencia de un único nodo de Cloud Volumes ONTAP se convierte en una licencia de servicio de datos de 32 TIB

La licencia convertida tiene la misma fecha de caducidad que la licencia de Cloud Volumes ONTAP.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. En la ficha **Cloud Volumes ONTAP**, seleccione **licencias basadas en nodos** en la lista desplegable.
3. Haga clic en **sin asignar**.
4. Haga clic en **Licencia de Exchange**.

   [Captura de pantalla de la opción de licencia de Exchange que aparece en la página de licencia sin asignar.]

5. Seleccione el servicio con el que desea intercambiar la licencia.
6. Si se le solicita, seleccione una licencia adicional para la pareja de ha.
7. Lea el consentimiento legal y haga clic en **Acepto**.

Resultado

BlueXP convierte la licencia sin asignar al servicio seleccionado. Puede ver la nueva licencia en la pestaña **licencias de servicios de datos**.

Obtenga un archivo de licencia del sistema

En la mayoría de los casos, BlueXP puede obtener automáticamente su archivo de licencia con su cuenta del sitio de soporte de NetApp. Pero si no puede, deberá cargar manualmente el archivo de licencia. Si no tiene el archivo de licencia, puede obtenerlo en netapp.com.

Pasos

1. Vaya a la "Generador de archivos de licencia de NetApp" E inicie sesión con sus credenciales del sitio de soporte de NetApp.
2. Introduzca su contraseña, elija su producto, introduzca el número de serie, confirme que ha leído y aceptado la política de privacidad y, a continuación, haga clic en **Enviar**.

   ejemplo

   [Captura de pantalla: Muestra un ejemplo de la página web del generador de licencias de NetApp con las líneas de productos disponibles.]

3. Elija si desea recibir el archivo serialnumber.NLF JSON a través del correo electrónico o la descarga directa.

Actualizar una licencia del sistema

Cuando renueve una suscripción de BYOL con un representante de NetApp, BlueXP obtiene automáticamente la nueva licencia de NetApp y la instala en el sistema Cloud Volumes ONTAP.

Si BlueXP no puede acceder al archivo de licencia a través de la conexión segura a Internet, usted mismo puede obtener el archivo y luego cargarlo manualmente a BlueXP.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. En la ficha **Cloud Volumes ONTAP**, seleccione **licencias basadas en nodos** en la lista desplegable.
3. En la ficha **BYOL**, amplíe los detalles de un sistema Cloud Volumes ONTAP.
4. Haga clic en el menú de acciones situado junto a la licencia del sistema y seleccione **Actualizar licencia**.
5. Cargue el archivo de licencia (o archivos si tiene un par de ha).
6. Haga clic en **Actualizar licencia**.

Resultado

BlueXP actualiza la licencia en el sistema Cloud Volumes ONTAP.

Gestión de licencias de capacidad adicional

Puede comprar licencias de capacidad adicionales para un sistema BYOL de Cloud Volumes ONTAP con el fin de asignar más de 368 TIB de capacidad que se proporcionan con una licencia del sistema BYOL. Por ejemplo, puede adquirir una capacidad adicional de licencia para asignar hasta 736 TIB de capacidad a Cloud Volumes ONTAP. También podría adquirir tres licencias de capacidad adicional para obtener hasta 1.4 PIB.

El número de licencias que se pueden comprar para un único sistema de nodo o par de alta disponibilidad es ilimitado.

Añadir licencias de capacidad

Adquiera una licencia de capacidad adicional poniéndose en contacto con nosotros a través del icono de chat situado en la parte inferior derecha de BlueXP. Tras adquirir la licencia, puede aplicarla a un sistema Cloud Volumes ONTAP.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. En la ficha **Cloud Volumes ONTAP**, seleccione **licencias basadas en nodos** en la lista desplegable.
3. En la ficha **BYOL**, amplíe los detalles de un sistema Cloud Volumes ONTAP.
4. Haga clic en **Agregar licencia de capacidad**.
5. Introduzca el número de serie o cargue el archivo de licencia (o archivos si tiene un par de alta disponibilidad).
6. Haga clic en **Agregar licencia de capacidad**.

Actualizar las licencias de capacidad

Si ha ampliado el plazo de una licencia de capacidad adicional, deberá actualizar la licencia en BlueXP.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. En la ficha **Cloud Volumes ONTAP**, seleccione **licencias basadas en nodos** en la lista desplegable.
3. En la ficha **BYOL**, amplíe los detalles de un sistema Cloud Volumes ONTAP.
4. Haga clic en el menú de acción situado junto a la licencia Capacity y seleccione **Actualizar licencia**.
5. Cargue el archivo de licencia (o archivos si tiene un par de ha).
6. Haga clic en **Actualizar licencia**.

Elimine licencias de capacidad

Si ha caducado una licencia de capacidad adicional y ya no está en uso, puede eliminarla en cualquier momento.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. En la ficha **Cloud Volumes ONTAP**, seleccione **licencias basadas en nodos** en la lista desplegable.
3. En la ficha **BYOL**, amplíe los detalles de un sistema Cloud Volumes ONTAP.
4. Haga clic en el menú de acción situado junto a la licencia Capacity y seleccione **Eliminar licencia**.
5. Haga clic en **Quitar**.

Convierta una licencia de evaluación a una licencia BYOL

Una licencia de evaluación es válida por 30 días. Puede aplicar una nueva licencia BYOL sobre la licencia de evaluación para una actualización in situ.

Al convertir una licencia de evaluación a una licencia BYOL, BlueXP reinicia el sistema Cloud Volumes ONTAP.

- Para un sistema de un solo nodo, el reinicio provoca interrupción de I/o durante el proceso de reinicio.
- En el caso de un par de alta disponibilidad, el reinicio inicia la toma de control y la devolución para seguir sirviendo I/o a los clientes.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. En la ficha **Cloud Volumes ONTAP**, seleccione **licencias basadas en nodos** en la lista desplegable.
3. Haga clic en **Eval**.
4. En la tabla, haga clic en **convertir a licencia BYOL** para un sistema Cloud Volumes ONTAP.
5. Introduzca el número de serie o cargue el archivo de licencia.
6. Haga clic en **convertir licencia**.

Resultado

BlueXP inicia el proceso de conversión. Cloud Volumes ONTAP se reinicia automáticamente como parte de este proceso. Cuando esté de respaldo, la información de licencia reflejará la nueva licencia.

Cambio entre PAYGO y BYOL

No se admite la conversión de un sistema de licencias de nodo a nodo de PAYGO a licencias de nodo BYOL (y viceversa). Si desea cambiar entre una suscripción de pago por uso y una suscripción BYOL, tendrá que poner en marcha un nuevo sistema y replicar los datos del sistema existente al nuevo sistema.

Pasos

1. Crear un nuevo entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP.
2. Configure una replicación de datos puntual entre los sistemas para cada volumen que necesite replicar.

   "Aprenda a replicar datos entre sistemas"

3. Termine el sistema Cloud Volumes ONTAP que ya no necesita eliminando el entorno de trabajo original.

   "Aprenda a eliminar un entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP".

Gestiona las licencias para los servicios de datos de BlueXP

La cartera digital de BlueXP te permite gestionar las licencias que adquiriste directamente a NetApp (BYOL) para utilizarlas con el backup y la recuperación, la clasificación y la organización en niveles de BlueXP. Puede ver la capacidad de la licencia usada, la cantidad de capacidad libre que queda y ver las notificaciones si ha alcanzado el límite de capacidad o la fecha de caducidad.

Las instrucciones de esta página proporcionan información que se aplica a cada servicio. Para obtener información más específica sobre la licencia de estos servicios, consulte las siguientes páginas:

- "Configura las licencias para el backup y la recuperación de BlueXP"
- "Configura las licencias para la clasificación de BlueXP"
- "Configura las licencias para la organización en niveles de BlueXP"

Obtenga un archivo de licencia

Después de comprar una licencia, puede activar la licencia en BlueXP introduciendo el número de serie y la cuenta de NSS o cargando el archivo de licencia de NetApp (NLF). Los pasos a continuación muestran cómo obtener el archivo de licencia de NLF si planea utilizar ese método.

Pasos

1. Inicie sesión en la "Sitio de soporte de NetApp" Y haga clic en **sistemas > licencias de software**.
2. Escriba el número de serie de su licencia.

   [Captura de pantalla que muestra una tabla de licencias después de buscar por número de serie.]

3. En la columna **clave de licencia**, haga clic en **obtener archivo de licencia de NetApp**.
4. Introduzca su ID de cuenta de BlueXP (esto se denomina ID de inquilino en el sitio de soporte) y haga clic en **Enviar** para descargar el archivo de licencia.

   [Una captura de pantalla que muestra el cuadro de diálogo obtener licencia donde se introduce el ID de inquilino y, a continuación, haga clic en Enviar para descargar el archivo de licencia.]

   Puede encontrar su ID de cuenta de BlueXP seleccionando el menú desplegable **cuenta** de la parte superior de BlueXP y, a continuación, haciendo clic en **Administrar cuenta** junto a su cuenta. Su ID de cuenta se encuentra en la ficha Descripción general.

Añadir una licencia

Después de comprar una licencia para un servicio de datos de BlueXP, tendrás que añadir la licencia a BlueXP.

Pasos

1. En el menú BlueXP, haga clic en **Gobierno > cartera digital** y, a continuación, seleccione la ficha **licencias de servicios de datos**.
2. Haga clic en **Agregar licencia**.
3. En el cuadro de diálogo *Add License*, introduzca la información de la licencia y haga clic en **Add License**:
   - Si tiene el número de serie y conoce su cuenta NSS, seleccione la opción **Introducir número de serie** e introduzca esa información.

     Si su cuenta del sitio de soporte de NetApp no está disponible en la lista desplegable, "Agregue la cuenta NSS a BlueXP"

   - Si tienes el archivo de licencia (necesario cuando usas BlueXP en modo privado), selecciona la opción **Cargar archivo de licencia** y sigue las indicaciones para adjuntar el archivo.

     [Una captura de pantalla que muestra la página para agregar la licencia BYOL.]

Resultado

BlueXP añade la licencia.

Actualizar una licencia

Si el plazo que tienes con la licencia se acerca a la fecha de caducidad o si la capacidad que tienes con la licencia está llegando al límite, se te notificará en la cartera digital de BlueXP. Puedes actualizar la licencia

antes de que caduque para que no haya interrupciones en la capacidad de usar el servicio de datos de BlueXP.

[Una captura de pantalla que muestra una licencia que está a punto de caducar en la página de Digital Wallet.]

Pasos

1. Haz clic en el icono de chat en la parte inferior derecha de BlueXP, o ponte en contacto con el servicio de soporte para solicitar una extensión de tu plazo o capacidad adicional a tu licencia para el número de serie concreto.

   Después de pagar la licencia y estar registrado en el sitio de soporte de NetApp, BlueXP actualiza automáticamente la licencia en la cartera digital y la página de licencias de servicios de datos reflejará el cambio que se ha producido en un plazo de 5 a 10 minutos.

2. Si BlueXP no puede actualizar automáticamente la licencia (por ejemplo, cuando utiliza BlueXP en modo privado), deberá cargar manualmente el archivo de licencia.
   a. Puede hacerlo Obtenga el archivo de licencia del sitio de soporte de NetApp.
   b. En la pestaña *Data Services Licenses*, haga clic en [Icono más] Para el número de serie del servicio que está actualizando y haga clic en **Actualizar licencia**.

      [Captura de pantalla de la selección del botón Actualizar licencia de un servicio concreto.]

   c. En la página *Update License*, cargue el archivo de licencia y haga clic en **Actualizar licencia**.

Resultado

BlueXP actualiza la licencia.

Gestionar suscripciones y contratos de PAYGO

Al suscribirse a BlueXP desde el mercado de un proveedor de la nube, se le redirigirá al sitio web de BlueXP donde necesita guardar su suscripción y asociarla a cuentas específicas. Una vez que se haya suscrito, cada suscripción se puede gestionar desde la cartera digital de BlueXP.

Ver sus suscripciones

La cartera digital de BlueXP ofrece detalles sobre cada suscripción PAYGO y el contrato anual asociado con tu cuenta de BlueXP y con Astra Control (Astra Control usa el servicio de carga de BlueXP).

Para Google Cloud, también puedes identificar suscripciones de Marketplace asociadas a una oferta privada, lo que te permite verificar que has aceptado la oferta correctamente.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. Seleccione **Suscripciones**.

   Solo verá las suscripciones asociadas a la cuenta que está viendo actualmente.

3. Cuando vea la información sobre sus suscripciones, puede interactuar con los detalles de la tabla de la siguiente manera:
   - Expanda una fila para ver más detalles.



- Seleccione para elegir las columnas que aparecen en la tabla.

  Tenga en cuenta que las columnas término y renovación automática no aparecen de forma predeterminada. La columna renovación automática muestra información de renovación únicamente para los contratos de Azure.

  Tenga en cuenta lo siguiente acerca de lo que puede ver en la tabla:

  Fecha de inicio

  La fecha de inicio es cuando ha asociado correctamente la suscripción a su cuenta y se ha iniciado la carga.

  N.A.

  Si observa N/A en la tabla, la información no está disponible en la API del proveedor de cloud en este momento.

  Duración

  Si su suscripción a Google Cloud está asociada a una oferta privada y esa oferta privada se modificó después de su creación y aceptación, el término muestra N/A. En este escenario, la respuesta de API que recibimos de Google Cloud Marketplace no incluye información relacionada con los términos.

  Contratos

  - Si amplias los detalles de un contrato, en la cartera digital de BlueXP se mostrará lo que hay disponible en tu plan actual: Las opciones y las unidades de contrato (capacidad o número de nodos).
  - La cartera digital de BlueXP identifica la fecha de finalización y si el contrato se renovará pronto, finalizará pronto o si ya ha finalizado.
  - Si tienes un contrato de AWS y cambiaste alguna de las opciones del contrato después de la fecha de inicio, asegúrate de validar las opciones del contrato desde AWS Marketplace.
  - Si tienes una oferta privada de Google Cloud, las opciones de contrato no están disponibles.

Gestione sus suscripciones

Puedes gestionar tus suscripciones desde la cartera digital de BlueXP si cambias el nombre de una suscripción y seleccionas las cuentas asociadas a la suscripción.

Por ejemplo, digamos que tiene dos cuentas y cada una se factura mediante suscripciones independientes. Puede desasociar una suscripción de una de las cuentas para que los usuarios de esa cuenta no elijan accidentalmente la suscripción incorrecta al crear un entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. Seleccione **Suscripciones**.
3. Seleccione el menú de acciones de la fila correspondiente a la suscripción que desea administrar.



4. Elija cambiar el nombre de la suscripción o administrar las cuentas de BlueXP asociadas a la suscripción.

Gestionar los servicios de suscripción de Keystone

Gestione sus suscripciones a Keystone Flex desde la cartera digital habilitando las suscripciones para su uso con Cloud Volumes ONTAP. También puede solicitar cambios en la capacidad comprometida y anular el enlace de las suscripciones.

A *Keystone Flex Subscription* es un servicio de pago por crecimiento que ofrece NetApp.

La *cartera digital* le permite administrar licencias para Cloud Volumes ONTAP desde una única ubicación. Puede añadir licencias nuevas y actualizar las licencias existentes.

"Más información acerca de las licencias de Cloud Volumes ONTAP".

Autorizar tu cuenta

Antes de poder utilizar y gestionar las suscripciones a Keystone Flex en BlueXP, debe ponerse en contacto con NetApp para autorizar su cuenta de usuario de BlueXP con sus suscripciones a Keystone Flex.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. Selecciona **Keystone**.
3. Si ve la página **Bienvenido a NetApp Keystone**, envíe un correo electrónico a la dirección que aparece en la página.

   Un representante de NetApp procesará su solicitud al autorizar a su cuenta de usuario a acceder a las suscripciones.

4. Vuelva a la **Suscripción de Keystone Flex** para ver sus suscripciones.

   [Captura de pantalla que muestra una lista de suscripciones de Keystone Flex.]

El futuro

Vincule las suscripciones que desee utilizar con Cloud Volumes ONTAP.

Vincule una suscripción

Una vez que NetApp autorice su cuenta, tendrá que enlazar las suscripciones de Keystone Flex para utilizarlas con Cloud Volumes ONTAP. Esta acción permite a los usuarios seleccionar la suscripción como método de carga para los nuevos sistemas Cloud Volumes ONTAP.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. Selecciona **Keystone**.
3. Para ver la suscripción que desea vincular, haga clic en [Un icono que tiene tres puntos uno al lado del otro] Y seleccione **Link**.

   [Captura de pantalla que muestra la opción de enlace para una suscripción.]

Resultado

La suscripción está ahora vinculada a su cuenta de BlueXP y disponible para seleccionar al crear un entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP.

Solicitud de más o menos capacidad comprometida

Si necesita ajustar la capacidad comprometida para una suscripción, puede enviar una solicitud directamente desde la interfaz de BlueXP.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. Selecciona **Keystone**.
3. En la suscripción que desea ajustar la capacidad, haga clic en [Un icono que tiene tres puntos uno al lado del otro] Y selecciona **Ver detalle y editar**.
4. Introduzca la capacidad comprometida solicitada para una o más suscripciones.

   [Captura de pantalla que muestra la capacidad de solicitar un cambio en la capacidad comprometida para una suscripción.]

5. Desplácese hacia abajo, introduzca cualquier información adicional para la solicitud y, a continuación, haga clic en **Enviar**.

Resultado

Su solicitud crea una incidencia en el sistema de NetApp para su procesamiento.

Desvincular una suscripción

Si ya no desea utilizar una suscripción a Keystone Flex con nuevos sistemas de Cloud Volumes ONTAP, puede desvincular la suscripción. Tenga en cuenta que sólo puede desvincular una suscripción que no esté asociada a una suscripción a Cloud Volumes ONTAP existente.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.

2. Selecciona **Keystone**.
3. Para obtener la suscripción que desea desvincular, haga clic en [Un icono que tiene tres puntos uno al lado del otro] Y seleccione **Desvincular**.

Resultado

La suscripción no está vinculada desde su cuenta de BlueXP y ya no está disponible para seleccionarla al crear un entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP.

Gestionar licencias para clústeres de ONTAP en las instalaciones

La cartera digital de BlueXP te permite ver los detalles del contrato de cada uno de tus clústeres de ONTAP on-premises. Si todavía no has detectado un clúster en BlueXP, también puedes detectarlos en la cartera digital.

Antes de empezar

La cartera digital de BlueXP muestra detalles sobre los clústeres de ONTAP on-premises que has detectado como entorno de trabajo o que están asociados a una cuenta del sitio de soporte de NetApp que has añadido a BlueXP.

- "Descubra cómo detectar un clúster de ONTAP en las instalaciones"
- "Descubre cómo gestionar las credenciales de NSS asociadas con tu cuenta de BlueXP"

Ver información del clúster y detalles de los contratos

Vea el estado de los contratos de hardware y software de sus clústeres de ONTAP en las instalaciones para que pueda renovarlos antes de que caduquen.

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. Seleccione **On-local ONTAP**.

   Las fechas de vencimiento del contrato de software y del contrato de hardware aparecen en la línea de cada clúster.

   Si se le solicita que introduzca primero sus credenciales de cuenta del sitio de soporte de NetApp (NSS), seleccione **Añadir cuenta NSS**. Después de añadir la cuenta, se muestran los clústeres asociados con esa cuenta de NSS.

3. Si el contrato está cerca de la fecha de vencimiento o ha expirado, puedes hacer clic en el icono de chat que hay en la parte inferior derecha de la consola BlueXP para solicitar una extensión del contrato.
4. Para ver más detalles, haga clic en ⌄ para expandir la información del clúster.



Detectar clústeres

Si no has detectado un clúster ONTAP on-premises como un entorno de trabajo, puedes hacerlo en la cartera digital de BlueXP. Una vez detectado, un clúster está disponible como entorno de trabajo en BlueXP para que pueda gestionarlo.

Antes de empezar

Debe comprender sus opciones de detección y gestión (detección mediante un conector o detección directa sin un conector), así como los requisitos de detección.

"Obtenga información sobre las opciones de detección y los requisitos".

Pasos

1. En el menú de navegación de BlueXP, seleccione **Gobierno > cartera digital**.
2. Seleccione **On-local ONTAP**.



Los clústeres de ONTAP se muestran con el estado de si se han detectado en BlueXP.

Si se le solicita que introduzca primero sus credenciales de cuenta del sitio de soporte de NetApp (NSS), seleccione **Añadir cuenta NSS**. Después de añadir la cuenta, se muestran los clústeres asociados con esa cuenta de NSS.

3. Haz clic en **Discover** para el clúster que quieres gestionar a través de BlueXP.
4. En la página *Discover ONTAP Cluster*, introduzca la contraseña de la cuenta de usuario administrador y haga clic en **Discover**.



Tenga en cuenta que la dirección IP de gestión del clúster se rellena según la información de la cuenta del sitio de soporte de NetApp.

Resultado

BlueXP detecta el clúster y lo añade como entorno de trabajo en Canvas. El estado del clúster pasa a **discovered** en la página *on-premises ONTAP*. Tenga en cuenta que el nombre del entorno de trabajo es el nombre del clúster.

Ahora puede empezar a gestionar el clúster.

- "Aprenda a gestionar clústeres detectados con un conector"
- "Conozca cómo se detectan directamente los clústeres"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.