# Utilisez le portefeuille digital BlueXP

BlueXP digital wallet

NetApp
April 17, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/bluexp-digital-wallet/task-manage-capacity-licenses.html on April 17, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Utilisez le portefeuille digital BlueXP . . . . . 1
Gestion des licences pour Cloud Volumes ONTAP . . . . . 1
Gérez les licences des services de données BlueXP . . . . . 8
Gérer les abonnements et les contrats PAYGO . . . . . 10
Gérez les abonnements Keystone Flex . . . . . 12
Gérez les licences des clusters ONTAP sur site . . . . . 14

# Utilisez le portefeuille digital BlueXP

## Gestion des licences pour Cloud Volumes ONTAP

### Gestion des licences basées sur la capacité

Gérez vos licences de capacité avec l'Portefeuille digital pour vérifier que votre compte NetApp présente la capacité suffisante pour vos systèmes Cloud Volumes ONTAP.

*Licences basées sur la capacité* vous pouvez payer pour Cloud Volumes ONTAP par Tio de capacité.

Le *Portefeuille numérique* vous permet de gérer les licences de Cloud Volumes ONTAP à partir d'un seul emplacement. Vous pouvez ajouter de nouvelles licences et mettre à jour des licences existantes.

"En savoir plus sur les licences Cloud Volumes ONTAP".

#### Comment les licences sont ajoutées au porte-monnaie numérique

Une fois que vous aurez acheté une licence auprès de votre ingénieur commercial NetApp, NetApp vous enverra un e-mail contenant le numéro de série et les informations supplémentaires relatives aux licences.

En attendant, BlueXP interroge automatiquement le service des licences NetApp pour obtenir des informations sur les licences associées à votre compte du site de support NetApp. En l'absence d'erreurs, BlueXP ajoute automatiquement les licences au porte-monnaie numérique.

Si BlueXP ne peut pas ajouter la licence, vous devrez les ajouter manuellement au porte-monnaie numérique vous-même. Par exemple, si le connecteur est installé dans un emplacement qui n'a pas accès à Internet, vous devrez ajouter vous-même les licences. Découvrez comment ajouter des licences achetées à votre compte.

#### Affichez la capacité consommée dans votre compte

Le porte-monnaie numérique vous indique la capacité totale consommée dans votre compte et la capacité consommée par le package de licences. Cela vous permet de mieux comprendre la façon dont vous achetez de la capacité supplémentaire et si celle-ci est nécessaire.

**Étapes**

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Dans l'onglet **Cloud Volumes ONTAP**, conservez **licences basées sur la capacité** sélectionné.
3. Consultez le récapitulatif des packages, qui indique la capacité consommée, la capacité totale préallouée et la capacité totale PAYGO.
    - *Capacité totale consommée* correspond à la capacité totale provisionnée de tous les systèmes Cloud Volumes ONTAP de votre compte NetApp. La charge dépend de la taille de provisionnement de chaque volume, peu importe l'espace local, utilisé, stocké ou effectif au sein du volume.
    - *La capacité totale préallouée* correspond à la capacité totale sous licence (BYOL ou contrat Marketplace) que vous avez achetée auprès de NetApp.
    - *Total PAYGO* est la capacité totale provisionnée via des abonnements Cloud Marketplace. La facturation via PAYGO n'est utilisée que si la capacité consommée est supérieure à la capacité sous licence ou si aucune licence BYOL n'est disponible dans le portefeuille numérique.

Voici un exemple de résumé des packages Cloud Volumes ONTAP dans le portefeuille digital :

[Capture d'écran affichant un récapitulatif des packages Cloud Volumes ONTAP incluant la capacité totale consommée, la capacité totale préallouée (contrats BYOL et Marketplace) et la capacité totale PAYGO, ou provisionnée dans le portefeuille digital.]

4. Sous le récapitulatif, consultez la capacité consommée pour chaque package de licences.
   - *Consumed Capacity* indique la capacité des volumes de ce package. Pour plus de détails sur un pack spécifique, placez le curseur de la souris sur l'info-bulle.

     Pour mieux comprendre les capacités affichées dans le pack Essentials, vous devez connaître le fonctionnement de la charge. "En savoir plus sur le chargement pour le pack Essentials".
   - *La capacité recommandée* correspond à la capacité sous licence (BYOL ou contrat Marketplace) que vous avez achetée auprès de NetApp.
     - *BYOL* indique la capacité sous licence achetée auprès de NetApp pour ce type de package.
     - *Contrats Marketplace* indique la capacité sous licence que vous avez achetée avec un contrat Marketplace pour ce type de package.
   - *PAYGO* vous indique la capacité consommée par modèle de consommation de licence.

     Voici un exemple de compte avec plusieurs packages de licences :

[Capture d'écran affichant la capacité consommée, la capacité préallouée et PAYGO ou provisionnée pour les packages essentiels et professionnels.]

### Ajoutez des licences achetées à votre compte

Si vous ne voyez pas vos licences achetées dans le porte-monnaie numérique, vous devrez ajouter les licences à BlueXP pour que la capacité soit disponible pour Cloud Volumes ONTAP.

#### Ce dont vous avez besoin

- Vous devez fournir à BlueXP le numéro de série de la licence ou du fichier de licence.
- Pour saisir le numéro de série, vous devez d'abord le faire "Ajoutez votre compte sur le site de support NetApp à BlueXP". Il s'agit du compte du site de support NetApp autorisé à accéder au numéro de série.

#### Étapes

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Dans l'onglet **Cloud Volumes ONTAP**, sélectionnez **licences basées sur la capacité** et cliquez sur **Ajouter licence**.
3. Entrez le numéro de série de la licence basée sur la capacité ou téléchargez le fichier de licence.

   Si vous avez saisi un numéro de série, vous devez également sélectionner le compte du site de support NetApp autorisé à accéder au numéro de série.
4. Cliquez sur **Ajouter une licence**.

### Mettez à jour une licence basée sur la capacité

Si vous avez acheté de la capacité supplémentaire ou si vous avez prolongé la durée de votre licence, BlueXP met automatiquement à jour la licence dans le porte-monnaie numérique. Vous n'avez rien à faire.

Cependant, si vous avez déployé BlueXP dans un emplacement qui n'a pas d'accès à Internet, vous devrez mettre à jour la licence manuellement dans BlueXP.

#### Ce dont vous avez besoin

Le fichier de licence (ou *files* si vous avez une paire HA).

#### Étapes

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Dans l'onglet **Cloud Volumes ONTAP**, cliquez sur le menu d'action en regard de la licence et sélectionnez **mettre à jour la licence**.
3. Téléchargez le fichier de licence.
4. Cliquez sur **Télécharger la licence**.

### Changer les méthodes de charge

Vous pouvez modifier la méthode de facturation d'un système Cloud Volumes ONTAP utilisant des licences basées sur la capacité. Par exemple, si vous avez déployé un système Cloud Volumes ONTAP avec le pack Essentials, vous pouvez le remplacer par le pack Professional si vos besoins évoluent.

#### Remarque importante

Si vous disposez d'une offre ou d'un contrat privé sur le marché de votre fournisseur cloud, le fait de changer de méthode de facturation non incluse dans votre contrat entraînera une facturation en fonction du modèle BYOL (si vous avez acheté une licence auprès de NetApp) ou du modèle de facturation PAYGO.

#### Étapes

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Dans l'onglet **Cloud Volumes ONTAP**, cliquez sur **changer la méthode de chargement**.

   [Capture d'écran de la page Cloud Volumes ONTAP dans le porte-monnaie numérique où le bouton changer la méthode de chargement se trouve juste au-dessus du tableau.]

3. Sélectionnez un environnement de travail, choisissez la nouvelle méthode de charge, puis confirmez que la modification du type de colis affectera les frais de service.

   [Capture d'écran de la boîte de dialogue changer la méthode de charge dans laquelle vous choisissez une nouvelle méthode de charge pour un environnement de travail Cloud Volumes ONTAP.]

4. Cliquez sur **changer la méthode de charge**.

#### Résultat

BlueXP modifie la méthode de charge du système Cloud Volumes ONTAP.

Vous pouvez également remarquer que le porte-monnaie numérique actualise la capacité consommée pour chaque type de paquet pour tenir compte de la modification que vous venez de faire.

### Suppression d'une licence basée sur la capacité

Si une licence basée sur la capacité a expiré et n'est plus utilisée, vous pouvez la supprimer à tout moment.

#### Étapes

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.

2. Dans l'onglet **Cloud Volumes ONTAP**, cliquez sur le menu d'action en regard de la licence et sélectionnez **Supprimer la licence**.
3. Cliquez sur **Supprimer** pour confirmer.

## Gestion des licences basées sur des nœuds

Gérez les licences par nœud dans le portefeuille numérique pour vous assurer que chaque système Cloud Volumes ONTAP dispose d'une licence valide avec la capacité requise.

*Les licences par nœud* sont le modèle de licence de génération précédente (et non disponible pour les nouveaux clients) :

- Licences BYOL achetées auprès de NetApp
- Des abonnements avec facturation à l'utilisation (PAYGO) à partir du marché de votre fournisseur cloud

Le *Portefeuille numérique* vous permet de gérer les licences de Cloud Volumes ONTAP à partir d'un seul emplacement. Vous pouvez ajouter de nouvelles licences et mettre à jour des licences existantes.

"En savoir plus sur les licences Cloud Volumes ONTAP".

### Gérez les licences PAYGO

La page porte-monnaie numérique vous permet d'afficher des détails sur chacun de vos systèmes Cloud Volumes ONTAP PAYGO, y compris le numéro de série et le type de licence PAYGO.

#### Étapes

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Dans l'onglet **Cloud Volumes ONTAP**, sélectionnez **licences par nœud** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **PAYGO**.
4. Pour en savoir plus, consultez le tableau relatif à chacune de vos licences PAYGO.

   [Capture d'écran qui montre une table de la page du porte-monnaie numérique avec trois licences paygo. Chaque ligne indique le nom, le type de système, le numéro de série, le package et un lien permettant de gérer la licence.]

5. Si nécessaire, cliquez sur **Manage PAYGO License** pour modifier la licence PAYGO ou pour changer le type d'instance.

### Gérez les licences BYOL

Gérez les licences que vous avez achetées directement auprès de NetApp en ajoutant et en supprimant des licences système et des licences de capacité supplémentaire.

#### Ajouter des licences non affectées

Ajoutez une licence basée sur un nœud au porte-monnaie numérique pour pouvoir sélectionner la licence lorsque vous créez un nouveau système Cloud Volumes ONTAP. Le porte-monnaie numérique identifie ces licences comme *non affectées*.

#### Étapes

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Dans l'onglet **Cloud Volumes ONTAP**, sélectionnez **licences par nœud** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **non affecté**.
4. Cliquez sur **Ajouter des licences non attribuées**.
5. Saisissez le numéro de série de la licence ou téléchargez le fichier de licence.

   Si vous n'avez pas encore le fichier de licence, reportez-vous à la section ci-dessous.

6. Cliquez sur **Ajouter une licence**.

**Résultat**

BlueXP ajoute la licence au porte-monnaie numérique. La licence sera identifiée comme non affectée jusqu'à ce que vous l'associez à un nouveau système Cloud Volumes ONTAP. Ensuite, la licence passe à l'onglet **BYOL** du porte-monnaie numérique.

#### Licences Exchange non attribuées basées sur des nœuds

Si vous disposez d'une licence non attribuée à un nœud pour Cloud Volumes ONTAP que vous n'avez pas utilisée, vous pouvez échanger la licence en la convertissant en licence Cloud Backup, en licence Cloud Data Sense ou en licence Cloud Tiering.

L'échange de la licence révoque la licence Cloud Volumes ONTAP et crée une licence équivalente en dollars pour le service :

- Les licences d'une paire haute disponibilité Cloud Volumes ONTAP sont converties en licence de service de données de 51 Tio
- Les licences d'un nœud Cloud Volumes ONTAP unique sont converties en licence de service de données de 32 Tio

La licence convertie a la même date d'expiration que la licence Cloud Volumes ONTAP.

**Étapes**

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Dans l'onglet **Cloud Volumes ONTAP**, sélectionnez **licences par nœud** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **non affecté**.
4. Cliquez sur **Exchange License**.

   [Capture d'écran de l'option de licence Exchange qui apparaît sur la page de licence non affectée.]

5. Sélectionnez le service avec lequel vous souhaitez échanger la licence.
6. Si vous y êtes invité, sélectionnez une licence supplémentaire pour la paire haute disponibilité.
7. Lisez le consentement légal et cliquez sur **J'accepte**.

**Résultat**

BlueXP convertit la licence non attribuée au service que vous avez sélectionné. Vous pouvez afficher la nouvelle licence dans l'onglet **Data Services Licenses**.

#### Obtenir un fichier de licence système

Dans la plupart des cas, BlueXP peut obtenir automatiquement votre fichier de licence à l'aide de votre compte sur le site de support NetApp. Si ce n'est pas le cas, vous devrez charger manuellement le fichier de licence. Si vous n'avez pas le fichier de licence, vous pouvez l'obtenir sur netapp.com.

**Étapes**

1. Accédez au "Générateur de fichiers de licences NetApp" Et connectez-vous en utilisant vos identifiants du site du support NetApp.
2. Entrez votre mot de passe, choisissez votre produit, entrez le numéro de série, confirmez que vous avez lu et accepté la politique de confidentialité, puis cliquez sur **Envoyer**.

   **Exemple**

   [Capture d'écran : montre un exemple de la page Web du générateur de licences NetApp avec les lignes de produits disponibles.]

3. Choisissez si vous souhaitez recevoir le fichier numéro de série.NLF JSON par e-mail ou par téléchargement direct.

#### Mettre à jour une licence système

Lorsque vous renouvelez un abonnement BYOL en contactant un représentant NetApp, BlueXP obtient automatiquement la nouvelle licence auprès de NetApp et l'installe sur le système Cloud Volumes ONTAP.

Si BlueXP ne parvient pas à accéder au fichier de licence via la connexion Internet sécurisée, vous pouvez obtenir le fichier vous-même, puis le télécharger manuellement vers BlueXP.

**Étapes**

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Dans l'onglet **Cloud Volumes ONTAP**, sélectionnez **licences par nœud** dans la liste déroulante.
3. Dans l'onglet **BYOL**, développez les détails d'un système Cloud Volumes ONTAP.
4. Cliquez sur le menu d'action en regard de la licence système et sélectionnez **mettre à jour la licence**.
5. Téléchargez le fichier de licence (ou les fichiers si vous disposez d'une paire HA).
6. Cliquez sur **mettre à jour la licence**.

**Résultat**

BlueXP met à jour la licence sur le système Cloud Volumes ONTAP.

#### Gérez les licences de capacité supplémentaire

Vous pouvez acheter des licences de capacité supplémentaire pour un système Cloud Volumes ONTAP BYOL afin d'allouer plus de 368 To de capacité, si la licence du système BYOL est fournie. Par exemple, vous pouvez acheter une capacité de licence supplémentaire pour allouer une capacité allant jusqu'à 736 Tio à Cloud Volumes ONTAP. Vous pouvez également acheter trois licences de capacité supplémentaire pour obtenir jusqu'à 1.4 Pio.

Le nombre de licences que vous pouvez acheter pour un système à un seul nœud ou une paire HA est illimité.

### Ajoutez des licences de capacité

Achetez une licence de capacité supplémentaire en nous contactant par l'icône de chat dans le coin inférieur

droit de BlueXP. Une fois la licence acheté, vous pouvez l'appliquer sur un système Cloud Volumes ONTAP.

**Étapes**

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Dans l'onglet **Cloud Volumes ONTAP**, sélectionnez **licences par nœud** dans la liste déroulante.
3. Dans l'onglet **BYOL**, développez les détails d'un système Cloud Volumes ONTAP.
4. Cliquez sur **Ajouter une licence de capacité**.
5. Saisissez le numéro de série ou téléchargez le fichier de licence (ou les fichiers si vous disposez d'une paire HA).
6. Cliquez sur **Ajouter une licence de capacité**.

### Mettez à jour les licences de capacité

Si vous avez prolongé la durée d'une licence de capacité supplémentaire, vous devez mettre à jour la licence dans BlueXP.

**Étapes**

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Dans l'onglet **Cloud Volumes ONTAP**, sélectionnez **licences par nœud** dans la liste déroulante.
3. Dans l'onglet **BYOL**, développez les détails d'un système Cloud Volumes ONTAP.
4. Cliquez sur le menu d'action en regard de la licence de capacité et sélectionnez **mettre à jour la licence**.
5. Téléchargez le fichier de licence (ou les fichiers si vous disposez d'une paire HA).
6. Cliquez sur **mettre à jour la licence**.

### Éliminez les licences de capacité

Si une licence de capacité supplémentaire a expiré et n'est plus utilisée, vous pouvez la supprimer à tout moment.

**Étapes**

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Dans l'onglet **Cloud Volumes ONTAP**, sélectionnez **licences par nœud** dans la liste déroulante.
3. Dans l'onglet **BYOL**, développez les détails d'un système Cloud Volumes ONTAP.
4. Cliquez sur le menu d'action en regard de la licence de capacité et sélectionnez **Supprimer la licence**.
5. Cliquez sur **Supprimer**.

#### Convertissez une licence d'évaluation en licence BYOL

Une licence d'évaluation est valable 30 jours. Vous pouvez appliquer une nouvelle licence BYOL à la licence d'évaluation pour une mise à niveau sur place.

Lorsque vous convertissez une licence d'évaluation en licence BYOL, BlueXP redémarre le système Cloud Volumes ONTAP.

- Pour un système à un seul nœud, le redémarrage entraîne une interruption des E/S lors du processus de redémarrage.
- Pour une paire haute disponibilité, le redémarrage lance le basculement et le rétablissement pour

continuer à transmettre des E/S aux clients.

**Étapes**

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Dans l'onglet **Cloud Volumes ONTAP**, sélectionnez **licences par nœud** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Eval**.
4. Dans le tableau, cliquez sur **convertir en licence BYOL** pour un système Cloud Volumes ONTAP.
5. Entrez le numéro de série ou téléchargez le fichier de licence.
6. Cliquez sur **convertir la licence**.

**Résultat**

BlueXP démarre le processus de conversion. Cloud Volumes ONTAP redémarre automatiquement dans le cadre de ce processus. Lors de la sauvegarde, les informations de licence reflètent la nouvelle licence.

### PAYGO à la solution BYOL

Convertir un système en licences PAYGO par nœud en licences BYOL (et inversement) n'est pas pris en charge. Si vous souhaitez basculer entre un abonnement avec paiement à l'utilisation et un abonnement BYOL, vous devez déployer un nouveau système et répliquer les données depuis le système existant vers le nouveau.

**Étapes**

1. Créez un nouvel environnement de travail Cloud Volumes ONTAP.
2. Configuration d'une réplication unique des données entre les systèmes pour chaque volume à répliquer

   "Découvrez comment répliquer des données entre les systèmes"

3. Mettez fin au système Cloud Volumes ONTAP dont vous n'avez plus besoin en supprimant l'environnement de travail d'origine .

   "Découvrez comment supprimer un environnement de travail Cloud Volumes ONTAP".

# Gérez les licences des services de données BlueXP

Le portefeuille digital BlueXP vous permet de gérer les licences que vous avez achetées directement auprès de NetApp (BYOL) pour une utilisation avec Cloud Backup, Cloud Data Sense et Cloud Tiering. Vous pouvez afficher la capacité de licence utilisée et la capacité disponible restante. Une notification s'affiche si vous avez atteint la limite de capacité ou la date d'expiration.

Les instructions de cette page fournissent des informations qui s'appliquent à chaque service. Pour plus d'informations sur les licences de ces services, reportez-vous aux pages suivantes :

- "Configuration des licences pour Cloud Backup"
- "Configurez les licences pour Cloud Data Sense"
- "Configuration des licences pour NetApp Cloud Tiering"

## Obtenir un fichier de licence

Après avoir acheté une licence, vous pouvez activer la licence dans BlueXP en saisissant le numéro de série et le compte NSS ou en téléchargeant le fichier de licence NetApp (NLF). Les étapes ci-dessous montrent comment obtenir le fichier de licence NLF si vous prévoyez d'utiliser cette méthode.

#### Étapes

1. Connectez-vous au "Site de support NetApp" Et cliquez sur **systèmes > licences logicielles**.
2. Entrez le numéro de série de votre licence.

   [Capture d'écran affichant une table de licences après une recherche par numéro de série.]

3. Dans la colonne **License Key**, cliquez sur **Get NetApp License File**.
4. Saisissez votre identifiant de compte BlueXP (il s'agit d'un identifiant de locataire sur le site d'assistance) et cliquez sur **Submit** pour télécharger le fichier de licence.

   [Une capture d'écran qui affiche la boîte de dialogue obtenir la licence dans laquelle vous entrez votre identifiant de locataire, puis cliquez sur soumettre pour télécharger le fichier de licence.]

   Vous pouvez trouver votre identifiant de compte BlueXP en sélectionnant le menu déroulant **compte** en haut de BlueXP, puis en cliquant sur **gérer compte** en regard de votre compte. Votre ID de compte se trouve dans l'onglet vue d'ensemble.

## Ajouter une licence

Après avoir acheté une licence pour un service de données BlueXP, vous devez ajouter la licence à BlueXP.

#### Étapes

1. Dans le menu BlueXP, cliquez sur **gouvernance > porte-monnaie numérique**, puis sélectionnez l'onglet **licences de services de données**.
2. Cliquez sur **Ajouter une licence**.
3. Dans la boîte de dialogue *Add License*, entrez les informations de licence et cliquez sur **Add License**:
   - Si vous avez le numéro de série et que vous connaissez votre compte NSS, sélectionnez l'option **entrer le numéro de série** et entrez ces informations.

     Si votre compte sur le site de support NetApp n'est pas disponible dans la liste déroulante, "Ajoutez le compte NSS à BlueXP"

   - Si vous disposez du fichier de licence (requis lors de l'utilisation de BlueXP en mode privé), sélectionnez l'option **Upload License File** et suivez les invites pour joindre le fichier.

     [Capture d'écran affichant la page permettant d'ajouter la licence Cloud Backup BYOL.]

#### Résultat

BlueXP ajoute la licence.

## Mettre à jour une licence

Si votre période de licence approche de la date d'expiration ou si votre capacité sous licence atteint la limite, vous en serez informé dans le portefeuille digital. Vous pouvez mettre à jour votre licence avant son expiration afin que vous puissiez utiliser le service de données BlueXP sans interruption.

[Capture d'écran qui montre une licence arrivant à expiration dans la page du porte-monnaie numérique.]

**Étapes**

1. Cliquez sur l'icône de chat dans le coin inférieur droit de BlueXP, ou contactez le support pour demander une extension de votre période ou de la capacité supplémentaire de votre licence pour le numéro de série spécifique.

   Une fois que vous avez payé la licence et qu'elle est enregistrée sur le site de support NetApp, BlueXP met automatiquement à jour la licence dans Digital Wallet et et la page des licences des services de données reflétera la modification dans 5 à 10 minutes.

2. Si BlueXP ne peut pas mettre à jour automatiquement la licence (par exemple, si vous utilisez BlueXP en mode privé), vous devez télécharger manuellement le fichier de licence.
   a. C'est possible Procurez-vous le fichier de licence sur le site de support NetApp.
   b. Dans l'onglet *licences des services de données*, cliquez sur [Plus d'icône] Pour le numéro de série de service que vous mettez à jour, cliquez sur **mettre à jour la licence**.

      [Capture d'écran de la sélection du bouton mettre à jour la licence pour un service particulier.]

   c. Dans la page *Update License*, téléchargez le fichier de licence et cliquez sur **Update License**.

**Résultat**

BlueXP met à jour la licence.

# Gérer les abonnements et les contrats PAYGO

Lorsque vous vous abonnez à BlueXP depuis le marché d'un fournisseur de services Cloud, vous êtes redirigé vers le site Web BlueXP où vous devez enregistrer votre abonnement et l'associer à des comptes spécifiques. Après votre inscription, vous pouvez gérer chaque abonnement à partir du porte-monnaie numérique.

## Afficher vos abonnements

Le porte-monnaie numérique fournit des informations détaillées sur chaque abonnement PAYGO et contrat annuel associé à votre compte BlueXP et à Astra (Astra utilise le service de facturation de BlueXP).

**Étapes**

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Sélectionnez **abonnements**.

   Vous ne verrez que les abonnements associés au compte que vous consultez actuellement.

3. Lorsque vous affichez les informations relatives à vos abonnements, vous pouvez interagir avec les détails du tableau comme suit :
   - Développez une ligne pour afficher plus de détails.




- Sélectionnez pour choisir les colonnes qui s'affichent dans le tableau.

  Notez que les colonnes Term et Auto Renew n'apparaissent pas par défaut. La colonne Renouvellement automatique affiche les informations de renouvellement des contrats Azure uniquement.

  Notez ce qui suit à propos de ce que vous voyez dans le tableau :

  **Date de début**

  La date de début est la date à laquelle vous avez correctement associé l'abonnement à votre compte et que la facturation a commencé.

  **S/O**

  Si vous voyez N/A dans le tableau, les informations ne sont pas disponibles dans l'API du fournisseur de cloud pour le moment.

  **Contrats**

  - Si vous développez les détails d'un contrat, le porte-monnaie numérique affiche les éléments disponibles pour votre plan actuel : les options et unités du contrat (capacité ou nombre de nœuds).
  - Le porte-monnaie numérique identifie la date de fin et indique si le contrat sera bientôt renouvelé ou s'il a déjà pris fin.
  - Si vous avez souscrit un contrat AWS et que vous avez modifié l'une des options du contrat après la date de début, vérifiez vos options de contrat sur AWS Marketplace.

## Gérez vos abonnements

Vous pouvez gérer vos abonnements à partir du porte-monnaie numérique en renommant un abonnement et en choisissant les comptes associés à l'abonnement.

Par exemple, disons que vous avez deux comptes et que chacun est facturé par le biais d'abonnements distincts. Vous pouvez dissocier un abonnement de l'un des comptes afin que les utilisateurs de ce compte ne choisissent pas accidentellement le mauvais abonnement lors de la création d'un environnement de travail Cloud Volumes ONTAP.

### Étapes

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.

2. Sélectionnez **abonnements**.
3. Sélectionnez le menu d'action dans la ligne correspondant à l'abonnement que vous souhaitez gérer.




4. Choisissez de renommer l'abonnement ou de gérer les comptes BlueXP associés à l'abonnement.

# Gérez les abonnements Keystone Flex

Gérez vos abonnements Keystone Flex à partir du portefeuille digital en activant les abonnements pour une utilisation avec Cloud Volumes ONTAP. Vous pouvez également demander des modifications à la capacité engagée et annuler la liaison des abonnements.

Un *Keystone Flex Subscription* est un service de stockage NetApp qui offre un modèle de paiement à l'utilisation.

Le *Portefeuille numérique* vous permet de gérer les licences de Cloud Volumes ONTAP à partir d'un seul emplacement. Vous pouvez ajouter de nouvelles licences et mettre à jour des licences existantes.

"En savoir plus sur les licences Cloud Volumes ONTAP".

## Autoriser votre compte

Avant de pouvoir utiliser et gérer les abonnements Keystone Flex dans BlueXP, vous devez contacter NetApp pour autoriser votre compte utilisateur BlueXP avec vos abonnements Keystone Flex.

### Étapes

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Sélectionnez **Keystone**.
3. Si vous voyez la page **Bienvenue dans NetApp Keystone**, envoyez un e-mail à l'adresse indiquée sur la page.

   Un représentant NetApp traitera votre demande en autorisant votre compte utilisateur à accéder aux abonnements.

4. Revenez à l'abonnement **Keystone Flex** pour afficher vos abonnements.

   [Capture d'écran affichant la liste des abonnements Keystone Flex.]

### Et la suite ?

Associez les abonnements que vous souhaitez utiliser avec Cloud Volumes ONTAP.

## Associer un abonnement

Après avoir autorisé votre compte, vous devez lier des abonnements Keystone Flex à utiliser avec Cloud Volumes ONTAP. Cette action permet aux utilisateurs de sélectionner l'abonnement comme méthode de facturation pour les nouveaux systèmes Cloud Volumes ONTAP.

### Étapes

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Sélectionnez **Keystone**.
3. Pour l'abonnement que vous souhaitez lier, cliquez sur [Icône représentant trois points côte à côte] Et sélectionnez **Link**.

   [Capture d'écran affichant l'option de lien pour un abonnement.]

### Résultat

L'abonnement est désormais lié à votre compte BlueXP et disponible pour la création d'un environnement de travail Cloud Volumes ONTAP.

## Demandez plus ou moins de capacité dédiée

Si vous devez ajuster la capacité engagée pour un abonnement, vous pouvez envoyer une demande directement à partir de l'interface BlueXP.

### Étapes

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Sélectionnez **Keystone**.
3. Pour l'abonnement pour lequel vous souhaitez ajuster la capacité, cliquez sur [Icône représentant trois points côte à côte] Et sélectionnez **Afficher le détail et modifier**.
4. Saisissez la capacité d'engagement requise pour un ou plusieurs abonnements.

   [Capture d'écran indiquant la possibilité de demander une modification de la capacité demandée pour un abonnement.]

5. Faites défiler vers le bas, saisissez les détails supplémentaires de la demande, puis cliquez sur **Envoyer**.

### Résultat

Votre demande crée un ticket dans le système NetApp.

## Dissocier un abonnement

Si vous ne souhaitez plus utiliser un abonnement Keystone Flex avec de nouveaux systèmes Cloud Volumes ONTAP, vous pouvez annuler la liaison de l'abonnement. Notez que vous ne pouvez dissocier qu'un abonnement qui n'est pas associé à un abonnement Cloud Volumes ONTAP existant.

### Étapes

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Sélectionnez **Keystone**.
3. Pour l'abonnement que vous souhaitez dissocier, cliquez sur [Icône représentant trois points côte à côte] Et sélectionnez **Unlink**.

**Résultat**

L'abonnement n'est plus lié à votre compte BlueXP et ne peut plus être sélectionné lors de la création d'un environnement de travail Cloud Volumes ONTAP.

# Gérez les licences des clusters ONTAP sur site

Le portefeuille digital BlueXP vous permet de consulter les détails des contrats pour chacun de vos clusters ONTAP sur site. Si vous n'avez pas encore découvert de cluster dans BlueXP, vous pouvez également les découvrir via le portefeuille digital.

**Avant de commencer**

Le portefeuille digital BlueXP affiche des informations détaillées sur les clusters ONTAP sur site que vous avez détectés en tant qu'environnement de travail ou associés à un compte sur le site de support NetApp que vous avez ajouté à BlueXP.

- "Découvrez comment découvrir un cluster ONTAP sur site"
- "Découvrez comment gérer les informations d'identification NSS associées à votre compte BlueXP"

## Afficher les informations sur le cluster et les détails du contrat

Consultez l'état des contrats matériels et logiciels pour vos clusters ONTAP sur site afin de pouvoir les renouveler avant qu'ils n'expirent.

**Étapes**

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Sélectionnez **ONTAP sur site**.

   Les dates d'expiration du contrat logiciel et du contrat matériel apparaissent sur la ligne de chaque cluster.

   Si vous êtes invité à saisir d'abord les informations d'identification de votre compte sur le site de support NetApp (NSS), sélectionnez **Ajouter un compte NSS**. Une fois le compte ajouté, les clusters associés à ce compte NSS s'affichent.

3. Si le contrat est proche de la date d'expiration ou a expiré, vous pouvez cliquer sur l'icône de chat dans le coin inférieur droit de la console BlueXP pour demander une extension du contrat.
4. Pour afficher plus de détails, cliquez sur ⌄ pour développer les informations sur le cluster.



## Découvrir les clusters

Si vous n'avez pas découvert de cluster ONTAP sur site comme environnement de travail, vous pouvez le faire à partir du portefeuille digital BlueXP. Une fois découvert, un cluster est disponible en tant qu'environnement de travail dans BlueXP, pour que vous puissiez le gérer.

### Avant de commencer

Vous devez connaître vos options de découverte et de gestion (découverte à l'aide d'un connecteur ou découverte directe sans connecteur) ainsi que les exigences de découverte.

"Découvrez les options et les exigences de la découverte".

### Étapes

1. Dans le menu de navigation BlueXP, sélectionnez **gouvernance > porte-monnaie numérique**.
2. Sélectionnez **ONTAP sur site**.




   Vos clusters ONTAP s'affichent et indiquent si leur état a été détecté dans BlueXP.

   Si vous êtes invité à saisir d'abord les informations d'identification de votre compte sur le site de support NetApp (NSS), sélectionnez **Ajouter un compte NSS**. Une fois le compte ajouté, les clusters associés à ce compte NSS s'affichent.

3. Cliquez sur **Discover** pour le cluster que vous souhaitez gérer via BlueXP.
4. Sur la page _découvrir le cluster_ONTAP, entrez le mot de passe du compte utilisateur admin et cliquez sur **découvrir**.




Notez que l'adresse IP de gestion du cluster est renseignée en fonction des informations de votre compte sur le site de support NetApp.

**Résultat**

BlueXP découvre le cluster et l'ajoute en tant qu'environnement de travail dans la zone de dessin. L'état du cluster passe à **découvert** dans la page *sur-site ONTAP*. Notez que le nom de l'environnement de travail correspond au nom du cluster.

Vous pouvez maintenant commencer à gérer le cluster.

- "Découvrez comment gérer les clusters découverts avec un connecteur"
- "Découvrez comment gérer les clusters découverts directement"

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.