Kubernetes 资源管理器

Cloud Insights

NetApp
July 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights/kubernetes_landing_page.html on July 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Kubernetes 资源管理器 1
Kubernetes 集群概述 1
Kubernetes 集群详细信息页面 1

Kubernetes 资源管理器

Kubernetes 集群概述

Cloud Insights Kubernetes 资源管理器是一款功能强大的工具，可用于显示 Kubernetes 集群的整体运行状况和使用情况，并可用于轻松深入了解调查领域。

单击*信息板> Kubernetes Explorer*将打开Kubernetes集群列表页面。此概述页面包含您环境中的Kubernetes集群表。

[Kubernetes列表页面]

集群列表

集群列表显示环境中每个集群的以下信息：

- 集群*名称*。单击集群名称将打开 "* 详细信息页面 *" 。
- *饱和*百分比。整体饱和是CPU、内存或存储饱和的最高值。
- 集群中的*节点*数量。单击此编号将打开节点列表页面。
- 集群中的* Pod *数量。单击此编号将打开Pod列表页面。
- 集群中的*命名空间*数量。单击此数字将打开"命名空间"列表页面。
- 集群中的*工作负载*数量。单击此数字将打开工作负载列表页面。

细化筛选器

筛选时，在开始键入时，系统会根据当前文本显示一个 * 通配符筛选器 * 。选择此选项将返回与通配符表达式匹配的所有结果。您也可以使用 NOT 或 AND 创建 * 表达式 * ，也可以选择 " 无 " 选项来筛选字段中的空值。

[在 K8S 资源管理器中使用通配符筛选]

基于通配符或表达式（例如 NOT ， AND ， "None" 等）在筛选器字段中显示为深蓝色。您直接从列表中选择的项目将以淡蓝色显示。

[显示通配符和选定项的筛选器]

Kubernetes 筛选器为上下文筛选器，例如，如果您位于特定节点页面上，则 pod_name 筛选器仅会列出与该节点相关的 Pod 。此外，如果您对特定命名空间应用筛选器，则 pod_name 筛选器将仅列出该命名空间中节点 *and* 上的 Pod 。

请注意，通配符和表达式筛选适用于文本或列表，但不适用于数值，日期或布尔值。

Kubernetes 集群详细信息页面

Kubernetes集群详细信息页面显示了Kubernetes集群的详细概述。

[集群详细信息页面]

命名空间、节点和**Pod**计数

页面顶部的计数显示了集群中的命名空间、节点和Pod总数、以及当前正在发出警报且处于待定状态的弹出消息数。

共享资源和饱和

详细信息页面右上角是您的集群饱和当前百分比以及显示一段时间内的最新趋势的图形。集群饱和是指每个时间点的最高CPU、内存或存储饱和。

在此下方、页面默认显示*共享资源*使用情况、并提供CPU、内存和存储选项卡。每个选项卡都会显示一段时间内的饱和百分比和趋势、以及其他使用情况详细信息。对于存储、显示的值是后端和文件系统饱和的较大值、而这两个值是单独计算的。

使用率最高的设备显示在底部的表中。单击任何链接以浏览这些设备。

命名空间

命名空间选项卡显示Kubernetes环境中所有命名空间的列表、其中显示了CPU和内存使用情况以及每个命名空间中的工作负载计数。单击名称链接以浏览每个命名空间。

[K8s环境中的当前命名空间列表]

工作负载

同样、工作负载选项卡会显示每个命名空间中的工作负载列表、再次显示CPU和内存使用情况。单击命名空间链接可深入了解每个。

[K8s环境中的当前命名空间列表]

集群 " 车轮 "

[集群车轮]

集群 " 车轮 " 部分简要介绍了节点和 POD 运行状况，您可以深入了解这些信息。如果集群包含的节点数超过页面此区域中显示的节点数，您可以使用可用按钮转动车轮。

警报 Pod 或节点以红色显示。" 警告 " 区域显示为橙色。未计划（即未连接）的 Pod 将显示在集群 " 车轮 " 的下角。

将鼠标悬停在 Pod （圆形）或 Node （条形）上可扩展节点视图。

[扩展节点]

单击该视图中的 Pod 或节点将放大到展开的节点视图。

[展开节点视图]

从此处，您可以将鼠标悬停在某个元素上以显示有关该元素的详细信息。例如，将鼠标悬停在此示例中的关键 POD 上可显示有关该 POD 的详细信息。

[关键 Pod 信息]

您可以将鼠标悬停在 Node 元素上方来查看文件系统，内存和 CPU 信息。

[节点容量和分配]

有关仪表的说明

内存和 CPU 量表显示三种颜色，因为它们显示的 *used_*关系 到 *_allocatable capacity* 和 *total capacity* 。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。