# 範例儀表板

## Cloud Insights

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloudinsights/task_dashboard_example_VM_performance.html on May 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

範例儀表板 . . . . . 1
儀表板範例：虛擬機器效能 . . . . . 1

# 範例儀表板

## 儀表板範例：虛擬機器效能

現今IT營運面臨許多挑戰。系統管理員必須以更少的資源完成更多工作、而且必須完全掌握動態資料中心。在此範例中、我們將示範如何使用小工具建立儀表板、讓您深入瞭解環境中的虛擬機器（VM）效能。依照此範例建立小工具以滿足您自己的特定需求、您可以將後端儲存效能與前端虛擬機器效能進行視覺化、或是檢視VM延遲與I/O需求。

我們將在此建立一個虛擬機器效能儀表板、其中包含下列項目：

- 列出VM名稱與效能資料的表格
- 比較VM延遲與儲存延遲的圖表
- 顯示VM讀取、寫入和IOPS總計的圖表
- 顯示VM處理量上限的圖表

這只是一個基本範例。您可以自訂儀表板、以強調及比較您選擇的任何效能資料、以便針對您自己的營運最佳實務做法。

步驟

1. 以具有管理權限的使用者身分登入Insight。
2. 從*儀表板*功能表中、選取*[+新儀表板]*。

   「新儀表板」頁面隨即開啟。

3. 在頁面頂端、輸入儀表板的唯一名稱、例如「VM Performance by Application」。
4. 按一下「儲存」以新名稱儲存儀表板。
5. 讓我們開始新增小工具。如有必要、請按一下*編輯*圖示以啟用編輯模式。
6. 按一下「新增小工具」圖示、然後選取「表格」、將新的表格小工具新增至儀表板。

   「編輯小工具」對話方塊隨即開啟。顯示的預設資料適用於您環境中的所有儲存設備。

[]

1. 我們可以自訂此小工具。在頂端的「Name（名稱）」欄位中、刪除「Widget 1」、然後輸入「Virtual Machine Performance Table（虛擬機器效能表）」。
2. 按一下資產類型下拉式清單、然後將_Storage_變更為_Virtual Machine。

   表格資料會變更、以顯示您環境中的所有虛擬機器。

3. 現在就讓我們在表格中新增幾欄。按一下右側的Gear（齒輪）圖示、然後選取_Hypervisor名稱_、*IOPS* -總計_和_延遲-總計。您也可以嘗試在搜尋中輸入名稱、以快速顯示所需的欄位。

   這些欄現在會顯示在表格中。您可以根據這些欄位中的任何欄位來排序表格。請注意、這些欄會依照新增至小工具的順序顯示。

4. 在本練習中、我們會排除未使用中的VM、因此我們來篩選出總IOPS低於10的任何項目。按一下「篩選條件」旁邊的*按鈕、然後選取「***IOPS -**總計」。按一下 any 、然後在 from *欄位中輸入「10」。將*收件人*欄位保留空白。按一下「篩選」欄位、或按Enter設定篩選條件。

   此表現在僅顯示總IOPS為10或以上的VM。

5. 我們可以將結果分組、進一步摺疊表格。按一下*群組依據*旁的*[+]*按鈕、然後選取要分組依據的欄位、例如_Application_或_Hypervisor名稱_。系統會自動套用群組。

   表格列現在會根據您的設定進行分組。您可以視需要展開及收合群組。群組列會顯示每個欄的彙總資料。有些欄可讓您選擇該欄的彙總方法。

[]

1. 當您已自訂表格小工具以達到滿意度時、請按一下「*（儲存）」*按鈕。

   表格小工具會儲存至儀表板。

您可以拖曳右下角、在儀表板上調整Widget的大小。讓小工具變寬、以便清楚顯示所有欄。按一下「儲存」以儲存目前的儀表板。

接下來、我們會新增一些圖表來顯示我們的VM效能。我們來建立比較VM延遲與VMDK延遲的折線圖。

1. 如有必要、請按一下儀表板上的*編輯*圖示、以啟用編輯模式。
2. 按一下*[新增小工具]*圖示、然後選取「*Line Chart*」、將新的折線圖小工具新增至儀表板。
3. 此時將打開*編輯小工具*對話框。將此小工具命名為「VM / VMDK最大延遲」
4. 選擇*虛擬機器*、然後選擇_延遲-最大_。設定您想要的任何篩選條件、或將*篩選條件*保留為空白。對於*彙總*、請選擇「*Sum*」（_全部）。將此資料顯示為_Line圖表_、並將_Y-Axis_保留為_Primary_。
5. 按一下「**+**查詢」按鈕以新增第二個資料行。在此行中、選取「*VMDDK*」和「*_Latency - Max*」。設定您想要的任何篩選條件、或將*篩選條件*保留為空白。對於*彙總*、請選擇「*Sum*」（_全部）。將此資料顯示為_Line圖表_、並將_Y-Axis_保留為_Primary_。
6. 按一下「」「**Save**」（儲存）、將此小工具新增至儀表板。

[]

接下來、我們將在單一圖表中新增顯示VM讀取、寫入和IOPS總計的圖表。

1. 按一下*[新增小工具]*圖示、然後選取「區域圖」、將新的區域圖小工具新增至儀表板。
2. 「編輯小工具」對話方塊隨即開啟。將此小工具命名為「VM IOPS」
3. 選擇*虛擬機器*、然後選擇_ IOPS -總計_。設定您想要的任何篩選條件、或將*篩選條件*保留為空白。對於*彙總*、請選擇「*Sum*」（_全部）。將此資料顯示為_區域圖表_、並將_Y-Axis_保留為_主要_。
4. 按一下「**+**查詢」按鈕以新增第二個資料行。在此行中、選取*虛擬機器*、然後選擇_IOPS - read_。
5. 按一下「**+**查詢」按鈕以新增第三個資料行。在此行中、選取*虛擬機器*、然後選擇_IOPS - Writ_。
6. 按一下*顯示圖例*、即可在儀表板上顯示此Widget的圖例。

[]

1. 按一下「」「**Save**」（儲存）、將此小工具新增至儀表板。

接下來、我們將新增圖表、顯示與VM相關之每個應用程式的VM處理量。我們將針對此使用「彙總」功能。

1. 按一下*[新增小工具]*圖示、然後選取「*Line Chart*」、將新的折線圖小工具新增至儀表板。
2. 「編輯小工具」對話方塊隨即開啟。將此小工具命名為「依應用程式劃分的虛擬機器處理量」
3. 選取「Virtual Machine（虛擬機器）」、然後選擇「Throther - Total設定您想要的任何篩選條件、或保留「篩選條件」為空白。若為「彙總」、請選擇「最大」、然後選取「應用程式」或「名稱」。顯示前10大應用程式。將此資料顯示為折線圖、並將Y軸保留為主要。
4. 按一下「」「**Save**」（儲存）、將此小工具新增至儀表板。

您可以在儀表板上移動小工具、只要按住小工具頂端的任何位置、然後將其拖曳至新位置即可。

您可以拖曳右下角來調整小工具的大小。

進行變更後、請務必*「儲存」*儀表板。

您的最終VM效能儀表板如下所示：

[]

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.