クラウドサービスを管理します

Keystone

NetApp
January 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone/sewebiug_managing_subscribed_services_overview.html on January 03, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

クラウドサービスを管理します 1
クラウドサービスの管理 1
Azure NetApp Files の管理 3
Cloud Volumes Service for GCP を管理する 7

クラウドサービスを管理します

クラウドサービスの管理

概要

NetApp Service Engine に登録すると、 NetApp Service Engine Web ポータルを使用して Cloud Volume サービス（ CVS ）を管理できます。これには、次のもの

- Azure NetApp ファイル（ ANF ）
- （今後） Amazon Web Services （ AWS ）
- （今後） Google Cloud Platform （ GCP ）

既存の CVS サブスクリプションのみを NetApp Service Engine に登録できます。新しいサブスクリプションを作成するには、通常の方法で CVS サブスクリプションを作成し、サブスクリプションクレデンシャルを使用して NetApp Service Engine に登録します。

このセクションでは、クラウドサービスの管理方法について説明します

クラウドサービスを管理するには、顧客管理者アクセスが必要です。

可能です

- クラウドサービスのリストを表示します
- クラウドサービスを追加
- クラウドサービスの詳細を変更
- クラウドサービスを削除します

クラウドサービスのリストを表示します

クラウドサービスリストには、選択したテナンシー内のすべてのクラウドサービスのリストが表示されます。

リストを表示するには、メニューから * クラウドサービス * > * クラウドサービス * を選択します。

リストには、各クラウドサービスに関する単純な情報が表示されます。

各クラウドサービスの横にある操作アイコンを使用して、クラウドサービスを変更または削除できます。

クラウドサービスを追加

このセクションでは、クラウドサービスを追加する方法について説明します。

NetApp Service Engine は Azure NetApp Files をサポートしています。

サービスに接続するためのクレデンシャルなど、クラウドサービスに関する情報が必要です。情報はクラウドサービスのタイプによって異なります。

手順

1. メニューから * クラウドサービス * を選択します。
2. [作成（ Create ）] をクリックします。
3. クラウドサービスの作成ページでクラウドサービスタイプを選択し、そのサービスタイプに関連する情報を入力します。
   - Azure ： *
     a. サブテナントを選択します。
     b. サービス用に作成する OCCM Working Environment の名前を入力します。
     c. Azure Directory （テナント） ID 、 Azure Client ID 、 Azure Client Secret 、およびクラウドサービス名を入力します。
4. 必要に応じて、サービスのタグを指定します。
5. [作成（ Create ）] をクリックします。

クラウドサービスの詳細を変更します

クラウドサービスの詳細を変更するには、このメソッドを使用します。可能です

- 次の表に示すように、各サービスの詳細を変更します。
- サービスのタグを追加または削除します。

クラウドプラットフォーム	次の項目を変更できます。
Azure	Azure クライアント ID 、 Azure クライアントシークレット、および名前
Azure 米国政府機関	未定
GCP	未定
AWS	未定

手順

1. メニューから * クラウドサービス * > * クラウドサービス * を選択します。
2. リストからクラウドサービスを探し、 [編集] アイコンをクリックします。
3. [クラウドサービスの更新] ダイアログボックスで、必要に応じて変更を行います。
4. [更新（ Update ）] をクリックします。

クラウドサービスを削除します

このメソッドを使用して、 NetApp Service Engine Web ポータルから CVS サブスクリプションを削除します。

手順

1. メニューから * クラウドサービス * > * クラウドサービス * を選択します。
2. リストからクラウドサービスを探し、削除アイコンをクリックします。
3. 削除の確認ダイアログボックスで、削除するクラウドサービスの名前を入力します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

Azure NetApp Files の管理

Azure NetApp アカウントの管理

このセクションでは、 Azure NetApp アカウントの管理方法について説明します。

> Azure NetApp アカウントを管理するには、顧客管理者アクセスが必要です。

このセクションの内容は次のとおりです

- Azure NetApp アカウントのリストを表示します
- Azure NetApp アカウントを追加します
- Azure NetApp アカウントの詳細を変更します
- Azure NetApp アカウントを削除します

Azure NetApp アカウントのリストを表示します

Azure NetApp アカウントリストには、ログインしているユーザがアクセスできる期間中に Azure NetApp アカウントがすべて表示されます。リストを表示するには、メニューから * Administration > Azure NetApp Accounts * を選択します。

このリストには、各 Azure NetApp アカウントに関する単純な情報が表示されます。各 Azure NetApp アカウントの横にある操作アイコンを使用して、 Azure NetApp アカウントを変更または削除できます。

Azure NetApp アカウントを追加します

このセクションでは、 Azure NetApp アカウントを追加する方法について説明します。

次のものが必要です。

- Azure NetApp アカウントが属するサブテナント
- ANF インスタンス
- Azure の場所（リージョン）
- Azure リソースグループ
- アカウントの名前

手順

1. メニューから * Administration > Azure NetApp Accounts * を選択します。
2. [作成（ Create ）] をクリックします。

3. Create Azure NetApp Account ダイアログボックスで、サブテナント、 Azure の場所（リージョン）、Azure リソースグループ、および Azure NetApp アカウントの名前を指定します。
4. 必要に応じて、アカウントにタグを追加します。
5. [作成（ Create ）] をクリックします。作成が完了すると、アカウントの状態が「 Succeeded 」になります（ Azure NetApp アカウントリストに表示可能）。

Azure NetApp アカウントのタグを変更します

Azure NetApp アカウントに関連付けられているタグを変更するには、このメソッドを使用します。

手順

1. メニューから * Administration > Azure NetApp Accounts * を選択します。
2. リストで Azure NetApp アカウントを探し、編集アイコンをクリックします。
3. Azure NetApp アカウントの管理ダイアログボックスで、必要に応じてタグを追加、削除、または編集します。
4. [更新（ Update ）] をクリックします。

Azure NetApp アカウントを削除します

Azure NetApp アカウントを削除するには、このメソッドを使用します。

手順

1. メニューから * Administration > Azure NetApp Accounts * を選択します。
2. リストから Azure NetApp アカウントを探し、削除アイコンをクリックします。
3. 削除の確認ダイアログボックスで、削除する Azure NetApp アカウントの名前を入力します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

Azure 容量プールの管理

このセクションでは、 Azure の容量プールを管理する方法について説明します。

> Azure の容量プールを管理するには、顧客管理者アクセスが必要です。

ここでは、次の作業の実行方法について説明します。

- Azure 容量プールのリストを表示します
- Azure 容量プールを追加します
- Azure 容量プールの詳細を変更します
- Azure 容量プールを削除します

Azure 容量プールのリストを表示します

Azure 容量プールのリストには、指定したサブテナントおよび場所の容量プールのリストが表示されます。リストを表示するには、メニューから * file services > Azure Capacity Pools * を選択します。

このリストには、各 Azure 容量プールに関する単純な情報が表示されます。各 Azure 容量プールの横にある操作アイコンを使用して、 Azure 容量プールを変更または削除できます。

Azure 容量プールを追加します

このセクションでは、 Azure 容量プールを追加する方法について説明します。

次のものが必要です。

- 容量が属するサブテナント
- ANF アカウント
- サービスレベル
- 容量プールの名前
- プールのサイズ

手順

1. メニューから * file services > Azure Capacity Pools * を選択します。
2. [作成（ Create ）] をクリックします。
3. Create Azure Capacity Pool ダイアログボックスで、サブテナント、 ANF アカウント、サービスレベル、名前、およびサイズを指定します。
4. 必要に応じて、容量プールにタグを追加します。
5. [作成（ Create ）] をクリックします。容量プールが作成されると、状態が「 ucceeded 」に変わります（ Azure Capacity Pools リストで確認できます）。

Azure 容量プールの詳細を変更します

Azure 容量プールの詳細を変更するには、このメソッドを使用します。プールのサービスレベルのサイズを変更したり、タグを追加または削除したりできます。

手順

1. メニューから * file services > Azure Capacity Pools * を選択します。
2. リストから Azure 容量プールを探し、編集アイコンをクリックします。
3. Manage Azure Capacity Pool （ Azure 容量プールの管理）ダイアログボックスで、必要に応じて変更を行います。
4. [更新（ Update ）] をクリックします。

Azure 容量プールを削除します

Azure 容量プールを削除するには、このメソッドを使用します。

手順

1. メニューから * file services > Azure Capacity Pools * を選択します。
2. リストから Azure 容量プールを探し、削除アイコンをクリックします。
3. 削除の確認ダイアログボックスで、削除する Azure 容量プールの名前を入力します。

4. [* 確認 *] をクリックします。

Azure ボリュームの管理

このセクションでは、 Azure ボリュームを管理する方法について説明します。

> Azure Volumes を管理するには、顧客管理者アクセスが必要です。

ここでは、次の作業の実行方法について説明します。

- Azure ボリュームのリストを表示します。
- Azure ボリュームを追加
- Azure ボリュームの詳細を変更する。
- Azure ボリュームを削除する

Azure ボリュームのリストを表示します

Azure Volumes のリストには、指定したサブテナントおよび場所に対応する Azure ボリュームプールのリストが表示されます。リストを表示するには、メニューから * file services > Azure Volumes * を選択します。

このリストには、各 Azure ボリュームに関する単純な情報が表示されます。各 Azure ボリュームの横にある操作アイコンを使用して、 Azure ボリュームを変更または削除できます。

Azure ボリュームを追加

このセクションでは、 Azure ボリュームを追加する方法について説明します。

次のものが必要です。

- Azure ボリュームが属するサブテナント
- ANF アカウント
- Azure Virtual Network （ VNet ； Azure 仮想ネットワーク）とサブネット
- ボリュームを格納する容量プール
- ボリュームの名前
- ファイルパス
- ボリュームのクォータ（サイズ）

手順

1. メニューから * file services > Azure Volumes * を選択します。
2. [作成（ Create ）] をクリックします。
3. Create Azure Volume ダイアログボックスで、サブテナント、 ANF アカウント、 VNet 、サブネットを指定します。 容量プール、ボリュームの名前、ファイルパス、およびクォータ。ボリュームを正常に作成するには、一意のファイルパスを入力してください。
4. 必要に応じて、ボリュームにタグを追加します。

5. [作成（ Create ）] をクリックします。Azure ボリュームが作成されると、ボリュームの状態が「 Succeeded 」に変わります（ Azure Volumes リストに表示可能）。

Azure ボリュームの詳細を変更する

Azure ボリュームの詳細を変更するには、この方法を使用します。ファイルのパスとクォータを変更したり、タグを追加または削除したりできます。

手順

1. メニューから * file services > Azure Volumes * を選択します。
2. リストから Azure ボリュームを探し、編集アイコンをクリックします。
3. Azure ボリュームの管理ダイアログボックスで、必要な変更を行います。ファイルパスまたはクォータを変更する場合は、ファイルパスが一意であること、およびクォータがプール内の使用可能クォータを超えないことを確認してください。
4. [更新（ Update ）] をクリックします。

Azure ボリュームを削除する

Azure ボリュームを削除するには、このメソッドを使用します。

手順

1. メニューから * file services > Azure Volumes * を選択します。
2. リストから Azure ボリュームを探して、削除アイコンをクリックします。
3. 削除の確認ダイアログボックスで、削除する Azure ボリュームの名前を入力します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

Cloud Volumes Service for GCP を管理する

Cloud Volumes Service for Google Cloud Platform （ GCP ）へのサブスクリプションは、テナントの特定のサブテナントに関連付けられます。サブテナントは、 1 つの Google Cloud サービスに登録されています。テナントやサブテナント用にクラウドサービス（ Google Cloud インスタンス）を作成して管理したり、テナントの使用期間に基づいて Google Cloud でストレージをプロビジョニングしたりできます。NetApp Service Engine を使用して Google Cloud インスタンスを管理するには、テナントとサブテナントの Cloud Volumes Service アカウントを事前に設定しておく必要があります。GCP 上の Cloud Volumes Service の詳細については、を参照してください "Cloud Volumes Service for Google Cloud の詳細をご覧ください"。

> テナントとサブテナントの Cloud Volumes Service アカウントが GCP 用に設定されている必要があります。サービスアカウントの詳細については、サポートにお問い合わせください。Google Cloud Volume を管理するには、顧客管理者アクセス権が必要です。

GCP でのクラウドサービスの管理

左のナビゲーションペインの * クラウドサービス * メニューから、 Google Cloud でクラウドサービスを管理

できます。クラウドサービスページには、選択したテナントのすべてのサブテナントに対するすべてのクラウドサービスが表示されます。このページでクラウドサービスを表示、変更、および削除できます。次の手順に従って、新しいサービスを追加することもできます。

次の点を確認する必要があります。

- サブテナントが Google Cloud サービスに登録されている。
- 加入者のサービスアカウントの JSON ファイルが必要です。 Google Cloud インスタンスに関連付けられている GCP プロジェクト番号を確認しておきます。
- Cloud Volumes Service for GCP がすでに Cloud Manager でサポートチームによって設定されていることを確認します。詳細については、を参照してください "Cloud Volumes Service for Google Cloud をセットアップします"。

手順

1. メニューから * クラウドサービス * を選択します。
2. [* 作成] をクリックし、 [* Google Cloud *] をクリックします。
3. Google Cloud のクラウドサービスの作成ページで、サービスを作成するサブテナントを選択し、名前と GCP プロジェクト番号を追加します。
4. Google Cloud Credentials セクションで、サービスアカウントのクレデンシャルを指定して JSON ファイルをアップロードします。
5. 必要に応じて、サービスにタグを追加します。
6. [作成（ Create ）] をクリックします。作成されると、クラウドサービスページのサービス状態が「成功」に変わります。

GCP でのボリュームの管理

GCP で Cloud Volume を管理する前に、テナントの Cloud Volumes Service アカウントを作成し、そのアカウントを Cloud Volume に登録する必要があります。これらの手順が完了したことを確認するには、サポートにお問い合わせください。

GCP のサブテナントのボリュームは、左側のナビゲーションペインで、 * file services > GCP Volumes * から管理できます。[GCP Volumes] ページには、選択したサブテナントおよび対応するリージョン用に GCP で作成された既存の Cloud Volume が一覧表示されます。このページで既存のボリュームを表示、変更、および削除できます。新しいクラウドボリュームをプロビジョニングする手順は次のとおりです。

手順

1. メニューから * file services > GCP Volumes * を選択します。
2. [作成（ Create ）] をクリックします。[Create GCP Volume] ページが表示されます。
3. ボリュームを作成するサブテナントを選択します。
4. リージョンとネットワークを選択します。このリストは、 GCP のサブテナントの Cloud Volumes Service アカウントに基づいてフィルタリングされます。
5. ボリュームの名前を追加します。
6. 適切なサービスレベルを選択します。
7. 作成トークンとしてボリュームのファイルパスを入力します。
8. ボリュームクォータをバイト単位で割り当てます。

9. 必要に応じて、ボリュームのタグを追加します。
10. [作成（ Create ）] をクリックします。作成されると、 GCP Volumes （ GCP ボリューム）ページのボリュームの状態が「 ucceeded 」に変わります。

次のビデオでは、 Cloud Volumes Service と NetApp Service Engine を使用して GCP でボリュームを作成する方法を説明しています。



Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.