클라우드 서비스 관리

Keystone

NetApp
June 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone/sewebiug_managing_subscribed_services_overview.html on June 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

클라우드 서비스 관리 1
클라우드 서비스 관리 1
Azure NetApp Files 관리 3
Cloud Volumes Service for GCP 관리 7

클라우드 서비스 관리

클라우드 서비스 관리

개요

NetApp 서비스 엔진에 등록되면 NetApp 서비스 엔진 웹 포털을 통해 CVS(Cloud Volumes Services)를 관리할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- Azure NetApp Files(ANF)
- (향후) AWS(Amazon Web Services)
- (향후) Google Cloud Platform(GCP)

  기존 CVS 구독은 NetApp 서비스 엔진에서만 등록할 수 있습니다. 새 구독을 만들려면 일반적인 방법으로 CVS 구독을 생성한 다음 구독 자격 증명을 사용하여 NetApp 서비스 엔진에 등록하십시오.

  이 섹션에서는 클라우드 서비스를 관리하는 방법에 대해 설명합니다

> 클라우드 서비스를 관리하려면 고객 관리자 액세스 권한이 필요합니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

- 클라우드 서비스 목록 보기
- 클라우드 서비스 추가
- 클라우드 서비스 세부 정보를 수정합니다
- 클라우드 서비스를 삭제합니다

클라우드 서비스 목록 보기

클라우드 서비스 목록에는 선택한 테넌시의 모든 클라우드 서비스 목록이 표시됩니다.

목록을 보려면 메뉴에서 * 클라우드 서비스 * > * 클라우드 서비스 * 를 선택합니다.

목록에는 각 클라우드 서비스에 대한 간단한 정보가 표시됩니다.

각 클라우드 서비스 옆에 있는 작업 아이콘을 사용하여 클라우드 서비스를 수정 또는 삭제할 수 있습니다.

클라우드 서비스 추가

이 섹션에서는 클라우드 서비스를 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

NetApp 서비스 엔진은 Azure NetApp Files를 지원합니다.

서비스에 연결하려면 자격 증명을 비롯하여 클라우드 서비스에 대한 정보가 필요합니다. 정보는 클라우드 서비스 유형에 따라 다릅니다.

단계

1. 메뉴에서 * 클라우드 서비스 * 를 선택합니다.
2. Create * 를 클릭합니다.
3. 클라우드 서비스 생성 페이지에서 클라우드 서비스 유형을 선택하고 해당 서비스 유형에 대한 관련 정보를 입력합니다.
   - Azure: *
     a. 서브테넌트를 선택합니다.
     b. 서비스에 대해 생성될 OCCM 작업 환경의 이름을 입력합니다.
     c. Azure Directory(테넌트) ID, Azure Client ID, Azure Client Secret 및 클라우드 서비스의 이름을 입력합니다.
4. 필요한 경우 서비스에 대한 태그를 지정합니다.
5. Create * 를 클릭합니다.

클라우드 서비스 세부 정보를 수정합니다

이 방법을 사용하여 클라우드 서비스의 세부 정보를 수정할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 아래 표에 나와 있는 대로 각 서비스의 세부 정보를 수정합니다.
- 서비스에 대한 태그를 추가하거나 제거합니다.

클라우드 플랫폼	수정 가능 항목:
Azure를 지원합니다	Azure Client ID, Azure Client Secret 및 name
Azure 미국 정부	TBA
GCP	TBA
설치하고	TBA

단계

1. 메뉴에서 * 클라우드 서비스 * > * 클라우드 서비스 * 를 선택합니다.
2. 목록에서 클라우드 서비스를 찾고 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. 클라우드 서비스 업데이트 대화 상자에서 필요에 따라 변경합니다.
4. Update * 를 클릭합니다.

클라우드 서비스를 삭제합니다

이 방법을 사용하여 NetApp 서비스 엔진 웹 포털에서 CVS 구독을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * 클라우드 서비스 * > * 클라우드 서비스 * 를 선택합니다.
2. 목록에서 클라우드 서비스를 찾고 삭제 아이콘을 클릭합니다.

3. 삭제 확인 대화 상자에서 삭제할 클라우드 서비스의 이름을 입력합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

Azure NetApp Files 관리

Azure NetApp 계정 관리

이 섹션에서는 Azure NetApp 계정을 관리하는 방법을 설명합니다.

> Azure NetApp 계정을 관리하려면 고객 관리자 액세스 권한이 필요합니다.

이 섹션의 내용:

- Azure NetApp 계정 목록을 봅니다
- Azure NetApp 계정을 추가합니다
- Azure NetApp 계정 세부 정보를 수정합니다
- Azure NetApp 계정을 삭제합니다

Azure NetApp 계정 목록을 봅니다

Azure NetApp 계정 목록에는 로그인한 사용자가 액세스할 수 있는 모든 Azure NetApp 계정의 목록이 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 * administration > Azure NetApp Accounts * 를 선택합니다.

목록에는 각 Azure NetApp 계정에 대한 간단한 정보가 표시됩니다. 각 Azure NetApp 계정 옆의 작업 아이콘을 사용하여 Azure NetApp 계정을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

Azure NetApp 계정을 추가합니다

이 섹션에서는 Azure NetApp 계정을 추가하는 방법을 설명합니다.

필요한 사항:

- Azure NetApp 계정이 속하는 하위 테넌트입니다
- ANF 인스턴스
- Azure 위치(지역)
- Azure 리소스 그룹
- 계정 이름입니다

단계

1. 메뉴에서 * 관리 > Azure NetApp Accounts * 를 선택합니다.
2. Create * 를 클릭합니다.
3. Azure NetApp 계정 생성 대화 상자에서 하위 테넌트, Azure 위치(지역), Azure 리소스 그룹 및 Azure NetApp 계정의 이름을 지정합니다.
4. 필요한 경우 계정에 태그를 추가합니다.

5. Create * 를 클릭합니다. 성공적으로 생성되었으면 계정 상태가 성공합니다(Azure NetApp 계정 목록에서 볼 수 있음).

Azure NetApp 계정 태그를 수정합니다

이 방법을 사용하여 Azure NetApp 계정과 연결된 태그를 수정할 수 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * 관리 > Azure NetApp Accounts * 를 선택합니다.
2. 목록에서 Azure NetApp 계정을 찾고 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. Azure NetApp 계정 관리 대화 상자에서 필요에 따라 태그를 추가, 제거 또는 편집합니다.
4. Update * 를 클릭합니다.

Azure NetApp 계정을 삭제합니다

이 방법을 사용하여 Azure NetApp 계정을 삭제합니다.

단계

1. 메뉴에서 * 관리 > Azure NetApp Accounts * 를 선택합니다.
2. 목록에서 Azure NetApp 계정을 찾고 삭제 아이콘을 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 삭제할 Azure NetApp 계정의 이름을 입력합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

Azure 용량 풀 관리

이 섹션에서는 Azure 용량 풀을 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

Azure 용량 풀을 관리하려면 고객 관리자 액세스가 필요합니다.

이 섹션에서는 다음 작업을 수행하는 방법을 설명합니다.

- Azure 용량 풀 목록을 봅니다
- Azure 용량 풀을 추가합니다
- Azure 용량 풀 세부 정보를 수정합니다
- Azure 용량 풀을 삭제합니다

Azure 용량 풀 목록을 봅니다

Azure 용량 풀 목록에는 지정된 서브테넌트 및 위치에 대한 용량 풀 목록이 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Capacity Pools * 를 선택합니다.

목록에는 각 Azure 용량 풀에 대한 간단한 정보가 표시됩니다. 각 Azure 용량 풀 옆에 있는 작업 아이콘을 사용하여 Azure 용량 풀을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

Azure 용량 풀을 추가합니다

이 섹션에서는 Azure 용량 풀을 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

필요한 사항:

- 용량이 속한 서브테넌트입니다
- ANF 계정입니다
- 서비스 레벨
- 용량 풀의 이름입니다
- 풀의 크기입니다

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Capacity Pools * 를 선택합니다.
2. Create * 를 클릭합니다.
3. Azure 용량 풀 생성 대화 상자에서 서브테넌트, ANF 계정, 서비스 레벨, 이름 및 크기를 지정합니다.
4. 필요한 경우 용량 풀에 태그를 추가합니다.
5. Create * 를 클릭합니다. 용량 풀이 생성되면 상태가 'ucceed'로 변경됩니다(Azure Capacity Pools 목록에서 확인 가능).

Azure 용량 풀 세부 정보를 수정합니다

이 방법을 사용하여 Azure 용량 풀의 세부 정보를 수정할 수 있습니다. 풀의 크기에 따라 서비스 수준을 수정할 수 있으며 태그를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Capacity Pools * 를 선택합니다.
2. 목록에서 Azure 용량 풀을 찾고 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. Azure 용량 풀 관리 대화 상자에서 필요에 따라 변경합니다.
4. Update * 를 클릭합니다.

Azure 용량 풀을 삭제합니다

이 방법을 사용하여 Azure 용량 풀을 삭제합니다.

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Capacity Pools * 를 선택합니다.
2. 목록에서 Azure 용량 풀을 찾고 삭제 아이콘을 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 삭제할 Azure 용량 풀의 이름을 입력합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

Azure 볼륨 관리

이 섹션에서는 Azure 볼륨을 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

> Azure 볼륨을 관리하려면 고객 관리자 액세스 권한이 필요합니다.

이 섹션에서는 다음 작업을 수행하는 방법을 설명합니다.

- Azure 볼륨 목록을 봅니다.
- Azure 볼륨을 추가합니다.
- Azure 볼륨 세부 정보를 수정합니다.
- Azure 볼륨을 삭제합니다.

Azure 볼륨 목록을 봅니다

Azure Volumes 목록에는 지정된 서브테넌트 및 위치에 대한 Azure 볼륨 풀 목록이 표시됩니다. 목록을 보려면 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Volumes * 를 선택합니다.

목록에는 각 Azure 볼륨에 대한 간단한 정보가 표시됩니다. 각 Azure 볼륨 옆의 작업 아이콘을 사용하여 Azure 볼륨을 수정 또는 삭제할 수 있습니다.

Azure 볼륨을 추가합니다

이 섹션에서는 Azure 볼륨을 추가하는 방법을 설명합니다.

필요한 사항:

- Azure 볼륨이 속한 하위 테넌트입니다
- ANF 계정
- Azure VNet(Virtual Network) 및 서브넷입니다
- 볼륨을 수용할 용량 풀입니다
- 볼륨의 이름입니다
- 파일 경로
- 볼륨의 할당량(크기)입니다

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Volumes * 를 선택합니다.
2. Create * 를 클릭합니다.
3. Azure 볼륨 생성 대화 상자에서 서브테넌트, ANF 계정, VNET, 서브넷을 지정합니다. 용량 풀, 볼륨의 이름, 파일 경로 및 할당량입니다. 성공적인 볼륨 생성을 위해 고유한 파일 경로를 입력해야 합니다.
4. 필요한 경우 볼륨에 태그를 추가합니다.
5. Create * 를 클릭합니다. Azure 볼륨이 생성되면 볼륨의 상태가 'ucceed(ucceed)'로 변경됩니다(Azure Volumes(Azure 볼륨) 목록에서 볼 수 있음).

Azure 볼륨 세부 정보를 수정합니다

이 방법을 사용하여 Azure 볼륨의 세부 정보를 수정할 수 있습니다. 파일 경로 및 할당량을 수정하고 태그를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Volumes * 를 선택합니다.
2. 목록에서 Azure 볼륨을 찾고 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. Azure 볼륨 관리 대화 상자에서 필요한 사항을 변경합니다. 파일 경로 또는 할당량을 수정하는 경우 파일 경로가 고유하고 할당량이 풀의 사용 가능한 할당량을 초과하지 않는지 확인합니다.
4. Update * 를 클릭합니다.

Azure 볼륨을 삭제합니다

이 방법을 사용하여 Azure 볼륨을 삭제합니다.

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > Azure Volumes * 를 선택합니다.
2. 목록에서 Azure 볼륨을 찾고 삭제 아이콘을 클릭합니다.
3. 삭제 확인 대화 상자에서 삭제할 Azure 볼륨의 이름을 입력합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.

Cloud Volumes Service for GCP 관리

GCP(Cloud Volumes Service for Google Cloud Platform)에 대한 구독은 테넌트의 특정 하위 테넌트와 연결됩니다. 서브테넌트가 단일 Google Cloud 서비스에 가입되어 있습니다. 테넌트 및 하위 테넌트를 위해 클라우드 서비스(Google Cloud 인스턴스)를 생성 및 관리하고, 테넌트에 따라 Google Cloud에 스토리지를 프로비저닝할 수 있습니다. NetApp 서비스 엔진을 통해 Google Cloud 인스턴스를 관리하려면 테넌트 및 하위 테넌트의 Cloud Volumes Service 계정을 설정해야 합니다. GCP의 Cloud Volumes Service에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Google Cloud용 Cloud Volumes Service에 대해 자세히 알아보십시오".

> 테넌트 및 하위 테넌트의 Cloud Volumes Service 계정은 이미 GCP에 대해 구성되어 있어야 합니다. 서비스 계정 세부 정보는 지원 부서에 문의하십시오. Google Cloud Volumes를 관리하려면 고객 관리자 액세스 권한이 필요합니다.

GCP에서 클라우드 서비스 관리

왼쪽 탐색 창의 * cloud services * 메뉴에서 Google Cloud에서 클라우드 서비스를 관리할 수 있습니다. 클라우드 서비스 페이지에는 선택한 테넌트의 모든 하위 테넌트에 대한 모든 클라우드 서비스가 표시됩니다. 이 페이지에서 클라우드 서비스를 확인, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 다음 단계에 따라 새 서비스를 추가할 수도 있습니다.

다음을 확인해야 합니다.

- 서브테넌트가 Google Cloud 서비스에 가입되어 있습니다.

- 가입자의 서비스 계정에 대한 JSON 파일이 있으며 Google Cloud 인스턴스와 연결된 GCP 프로젝트 번호를 알고 있습니다.
- Cloud Volumes Service for GCP가 지원 팀이 Cloud Manager에 이미 구성되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 설정합니다".

단계

1. 메뉴에서 * 클라우드 서비스 * 를 선택합니다.
2. 생성 * 을 클릭한 다음 * Google Cloud * 를 클릭합니다.
3. Google Cloud용 클라우드 서비스 생성 페이지에서 서비스를 생성할 서브테넌트를 선택하고 이름 및 GCP 프로젝트 번호를 추가합니다.
4. Google Cloud Credentials 섹션에서 서비스 계정의 자격 증명으로 JSON 파일을 업로드합니다.
5. 필요한 경우 서비스에 태그를 추가합니다.
6. Create * 를 클릭합니다. 서비스 상태가 생성되면 클라우드 서비스 페이지에서 '사용'으로 변경됩니다.

GCP에서 볼륨 관리

GCP에서 클라우드 볼륨을 관리하기 전에 테넌트의 Cloud Volumes Service 계정을 생성하고 계정이 클라우드 볼륨에 가입되어야 합니다. 이러한 단계가 완료되었는지 확인하려면 지원 부서에 문의하십시오.

왼쪽 탐색 창의 * 파일 서비스 > GCP 볼륨 * 에서 GCP에 있는 서브테넌트의 볼륨을 관리할 수 있습니다. GCP Volumes 페이지에는 선택한 서브테넌트 및 해당 지역에 대해 GCP에서 생성한 기존 클라우드 볼륨이 나열됩니다. 이 페이지에서 기존 볼륨을 보고, 수정하고, 삭제할 수 있습니다. 다음 단계를 수행하여 새 클라우드 볼륨을 프로비저닝할 수도 있습니다.

단계

1. 메뉴에서 * 파일 서비스 > GCP Volumes * 를 선택합니다.
2. Create * 를 클릭합니다. GCP 볼륨 생성 페이지가 표시됩니다.
3. 볼륨을 생성할 서브테넌트를 선택합니다.
4. 지역 및 네트워크를 선택합니다. 이 목록은 GCP에서 서브테넌트에 대한 Cloud Volumes Service 계정을 기반으로 필터링됩니다.
5. 볼륨의 이름을 추가합니다.
6. 적절한 서비스 수준을 선택합니다.
7. 생성 토큰으로 볼륨의 파일 경로를 입력합니다.
8. 볼륨 할당량을 바이트 단위로 할당합니다.
9. 필요한 경우 볼륨에 대한 태그를 추가합니다.
10. Create * 를 클릭합니다. 볼륨 상태가 생성되면 GCP Volumes 페이지에서 볼륨 상태가 'ucceed'로 변경됩니다.

다음 비디오에서 Cloud Volumes Service 및 NetApp 서비스 엔진을 통해 GCP에서 볼륨을 생성하는 방법을 알아보십시오.

Creating a Volume on the GCP Through CVS and NetApp Keystone User Interface

NetApp Keystone



NetApp

© 2021 NetApp, Inc. All rights reserved.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.