오브젝트 스토리지 사용

Keystone

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone/sewebiug_working_with_object_storage_overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

오브젝트 스토리지 사용 . . . 1
개요 . . . 1
버킷을 봅니다 . . . 1
오브젝트 스토리지 초기화 . . . 1
버킷을 생성합니다 . . . 2
오브젝트 스토리지 그룹 및 사용자를 확인합니다 . . . 3
오브젝트 스토리지 그룹을 생성합니다 . . . 3
오브젝트 스토리지 그룹을 수정합니다 . . . 4
오브젝트 스토리지 그룹을 삭제합니다 . . . 4
오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다 . . . 4
오브젝트 스토리지 사용자를 수정합니다 . . . 5
사용자의 S3 키를 생성합니다 . . . 5
사용자의 S3 키를 삭제합니다 . . . 6

오브젝트 스토리지 사용

개요

오브젝트 스토리지에는 오브젝트 스토리지 서비스에 가입해야 합니다. 구독의 일부로 오브젝트 스토리지 서비스를 사용할 수 있는 경우, 스토리지를 초기화해야 사용할 수 있습니다.

오브젝트 스토리지를 사용하면 오브젝트를 S3 버킷에 저장할 수 있습니다. S3 버킷에 대한 액세스는 오브젝트 스토리지 그룹에 설정된 권한을 통해 관리됩니다. 객체 스토리지 사용자는 하나 이상의 객체 스토리지 그룹에 대한 구성원 자격이 부여되며, 그룹 멤버쉽에서 권한을 상속합니다.

각 오브젝트 스토리지 사용자는 오브젝트 스토리지에 액세스할 수 있는 S3 키를 가집니다.

> 오브젝트 스토리지에 대한 액세스는 S3 호환 브라우저를 통해 이루어집니다.

이 섹션에서는 다음과 같은 방법으로 오브젝트 스토리지를 관리하는 방법을 설명합니다.

- 오브젝트 스토리지 초기화
- S3 버킷을 생성합니다.

  NetApp 서비스 엔진 웹 포털을 통해 S3 버킷을 삭제할 수 없습니다. S3 호환 브라우저를 사용하여 이러한 버킷을 삭제할 수 있습니다.

- 오브젝트 스토리지 그룹을 생성하고 관리합니다.
- S3 키 생성을 포함하여 오브젝트 스토리지 사용자를 생성하고 관리합니다.

버킷을 봅니다

Bucket 목록에는 선택한 서브테넌트의 기존 버킷을 표시합니다.

1. 목록을 보려면 메뉴에서 오브젝트 스토리지 > 버킷 을 선택합니다.
2. 필요한 경우 서브테넌트 드롭다운 메뉴를 사용하여 다른 서브테넌트를 선택합니다.

   다음과 같은 간단한 정보가 각 버킷에 표시됩니다.

   - 이름
   - 만든 날짜
   - 사용

     목록의 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기".

오브젝트 스토리지 초기화

오브젝트 스토리지를 사용하려면 먼저 초기화해야 합니다.

아직 초기화되지 않은 오브젝트 스토리지에 스토리지 버킷을 생성하려고 하면 스토리지를 초기화하라는 메시지가 표시됩니다. 다음 섹션에서는 프로세스에 대해 설명합니다.

단계

1. 를 봅니다 "버킷 목록" 버킷을 생성할 서브테넌트를 선택합니다.
2. 이 서브테넌트에 대해 오브젝트 스토리지가 초기화되지 않은 경우 다음 메시지가 표시됩니다.



3. 오브젝트 스토리지 초기화 * 를 클릭합니다.
4. 오브젝트 스토리지 초기화 대화 상자에서 오브젝트 스토리지에 대한 할당량을 선택하고 * 생성 * 을 클릭합니다.



5. 작업 목록을 확인하여 오브젝트 스토리지가 성공적으로 초기화되었는지 확인합니다.

버킷을 생성합니다

버킷은 서브테넌트 아래에 생성됩니다.

단계

1. 를 봅니다 "버킷 목록" 버킷을 생성할 서브테넌트를 선택합니다.
2. Create Bucket * 을 클릭합니다.
3. 버킷 생성 대화 상자에서 새 버킷의 이름을 입력하고 * 생성 * 을 클릭합니다. 그러면 버킷을 생성하는 작업이 생성됩니다.

Create Bucket은 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다.
- 작업이 완료된 후 Bucket 목록에서 서버의 상태를 확인합니다.

오브젝트 스토리지 그룹 및 사용자를 확인합니다

사용자 관리 목록에는 지정된 서브테넌트에 대한 객체 스토리지 사용자 및 그룹이 표시됩니다.

단계

1. 메뉴에서 오브젝트 스토리지 > 사용자를 선택합니다.
2. 필요한 경우 서브테넌트 드롭다운 메뉴를 사용하여 다른 서브테넌트를 선택합니다.
3. 사용자 및 그룹 링크를 사용하여 사용자와 그룹 간에 표시를 전환할 수 있습니다.
   - 사용자 목록에는 선택한 서브테넌트에 대해 정의된 객체 스토리지 사용자가 표시됩니다. 각 사용자에 대해 해당 이름과 해당 이름이 속한 오브젝트 스토리지 그룹이 표시됩니다.
   - Groups 목록에는 선택한 서브테넌트에 대해 정의된 객체 스토리지 그룹이 표시됩니다. 각 그룹에 대해 그룹 이름과 S3 정책이 표시됩니다.

     목록의 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기".

오브젝트 스토리지 그룹을 생성합니다

이 방법을 사용하여 새 오브젝트 스토리지 그룹을 생성합니다.

단계

1. 를 봅니다 "사용자 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 그룹(사용자 아님)이 표시되는지 확인합니다.
3. Create Group * 을 클릭합니다.
4. 그룹 만들기 대화 상자에서 그룹 이름을 입력합니다.
5. 목록에서 S3 정책을 선택합니다.
6. Create * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 지정된 설정으로 그룹을 생성하는 작업이 생성됩니다.

객체 스토리지 그룹 생성은 비동기식 작업으로 실행됩니다. 작업 목록에서 작업의 상태를 확인할 수 있습니다. 작업 추적에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

오브젝트 스토리지 그룹을 수정합니다

이 방법을 사용하여 그룹 이름 및 S3 정책과 같은 오브젝트 스토리지 그룹의 세부 정보를 수정할 수 있습니다.

단계

1. 를 봅니다 "그룹 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 그룹(사용자 아님)이 표시되는지 확인합니다.
3. 목록에서 그룹을 찾고 해당 그룹의 편집 아이콘을 클릭합니다.

   목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".

4. 그룹 편집 대화 상자에서 사용자 이름을 입력합니다.
5. 수정된 그룹에 적용되는 S3 정책을 선택합니다.
6. Create * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 지정된 설정으로 그룹을 수정하는 작업이 생성됩니다.

오브젝트 스토리지 그룹을 삭제합니다

오브젝트 스토리지 그룹을 삭제하려면 이 방법을 사용합니다.

단계

1. 보기 "그룹 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 그룹(사용자 아님)이 표시되는지 확인합니다.
3. 목록에서 그룹을 찾고 해당 그룹의 삭제 아이콘을 클릭합니다.
4. 삭제 작업을 확인하려면 * 확인 * 을 클릭합니다. 오브젝트 스토리지 그룹이 목록에서 제거됩니다.

오브젝트 스토리지 사용자를 생성합니다

오브젝트 스토리지 사용자는 오브젝트 스토리지 그룹에 속해 있으므로 사용자를 생성하기 전에 오브젝트 스토리지 그룹이 있어야 합니다.

단계

1. 를 봅니다 "사용자 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 사용자(그룹 아님)가 표시되는지 확인합니다.
3. 사용자 생성 * 을 클릭합니다.
4. 사용자 생성 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
   a. 사용자 이름을 입력합니다.
   b. 구성원이 속한 그룹을 선택합니다.
5. Create * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 지정된 설정으로 사용자를 생성하는 작업이 생성됩니다.

Create user가 비동기 작업으로 실행됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업 목록에서 작업의 상태를 확인합니다.
- 작업이 완료되면 사용자 목록에서 공유 상태를 확인합니다.

오브젝트 스토리지 사용자를 수정합니다

이 방법을 사용하여 사용자 이름 및 개체 스토리지 사용자가 할당된 그룹과 같은 개체 스토리지 사용자의 세부 정보를 수정할 수 있습니다.

단계

1. 를 봅니다 "사용자 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 사용자(그룹 아님)가 표시되는지 확인합니다.
3. 목록에서 사용자를 찾고 해당 그룹의 편집 아이콘을 클릭합니다.

   목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".

4. 사용자 편집 대화 상자에서:
   a. 사용자 이름을 입력합니다.
   b. 사용자가 속해 있는 객체 스토리지 그룹을 선택합니다.
5. Update * 를 클릭합니다. 이렇게 하면 지정된 설정으로 사용자를 생성하는 작업이 생성됩니다.

사용자의 **S3** 키를 생성합니다

이 방법을 사용하여 사용자에 대한 S3 키를 생성합니다.

키가 생성된 직후 키를 캡처해야 합니다. 키 세부 정보를 생성한 후에는 검색할 수 없습니다.

단계

1. 를 봅니다 "사용자 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 사용자(그룹 아님)가 표시되는지 확인합니다.
3. 목록에서 사용자를 찾고 해당 그룹의 키 아이콘을 클릭합니다.

   목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".

4. S3 키 관리 대화 상자에 사용자의 키 목록이 표시됩니다.
5. 사용자의 기존 키가 없는 경우 * S3 키 생성 * 을 클릭하여 키를 생성할 필드를 봅니다.
6. 키가 만료되도록 하려면 UTC에서 만료 날짜 및 만료 시간을 지정합니다. 그렇지 않으면 이러한 필드의 기본값을 그대로 둡니다.
7. 키를 만들려면 확인 표시를 클릭합니다. 액세스 키와 비밀 키를 보여주는 S3 키 세부 정보 대화 상자가 표시됩니다.
8. 사용자에게 세부 정보를 알려 줄 수 있도록 준비하면서 액세스 키와 비밀 키를 모두 복사합니다.

   S3 키 세부 정보 대화 상자를 닫기 전에 키 세부 정보를 캡처해야 합니다. 닫히면 키 세부 정보가 가려져 검색할 수 없게 됩니다.

9. 닫기 * 를 클릭합니다.
10. 닫기 * 를 다시 클릭하여 S3 키 관리 대화 상자를 닫습니다.

사용자의 **S3** 키를 삭제합니다

이 방법을 사용하여 사용자의 S3 키를 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 를 봅니다 "사용자 목록".
2. 올바른 서브테넌트가 선택되어 있고 디스플레이에 사용자(그룹 아님)가 표시되는지 확인합니다.
3. 목록에서 사용자를 찾고 해당 그룹의 키 아이콘을 클릭합니다.

   목록의 항목 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".

4. S3 키 관리 대화 상자에 사용자의 키 목록이 표시됩니다.
5. 키 목록에서 삭제할 키를 찾아 삭제 아이콘을 클릭합니다.
6. 삭제 작업을 확인하려면 * 확인 * 을 클릭합니다. 사용자 키 목록에서 키가 제거됩니다.
7. 닫기 * 를 클릭하여 S3 키 관리 대화 상자를 닫습니다.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.