クラウドプロバイダのアカウントと権限

Cloud Manager 3.6

Ben Cammett
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm36/concept_accounts_and_permissions.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

クラウドプロバイダのアカウントと権限 1
AWS アカウントと権限 1
Azure アカウントと権限 2

クラウドプロバイダのアカウントと権限

Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP システムを導入するクラウドプロバイダアカウントを選択できます。アカウントを Cloud Manager に追加する前に、権限要件を理解しておく必要があります。

AWS アカウントと権限

すべての Cloud Volumes ONTAP システムを初期の AWS アカウントに導入することも、追加のアカウントを設定することもできます。

初期の AWS アカウント

NetApp Cloud Central から Cloud Manager を導入する場合は、 Cloud Manager インスタンスを起動する権限を持つ AWS アカウントを使用する必要があります。必要な権限は、に表示されます "AWS 向けの NetApp Cloud Central ポリシー"。

Cloud Central は、 AWS で Cloud Manager インスタンスを起動すると、 IAM ロールとインスタンスのインスタンスプロファイルを作成します。また、 Cloud Manager に、その AWS アカウントで Cloud Volumes ONTAP を導入および管理する権限を与えるポリシーも付加します。 "Cloud Manager での権限の使用方法を確認します。"。



Cloud Manager は、新しい作業環境を作成するときに、デフォルトでこのクラウドプロバイダアカウントを選択します。



追加の AWS アカウント

別々の AWS アカウントで Cloud Volumes ONTAP を起動する場合は、どちらかを実行します "IAM ユーザまたは ARN に AWS キーを指定します 信頼できるアカウントのロール"。次の図は、 2 つの追加アカウントを示しています。 1 つは、信頼されたアカウントの IAM ロールを介してアクセス許可を提供し、もう 1 つは IAM ユーザの AWS キーを使用してアクセス許可を提供します。



そのあとで "Cloud Manager にクラウドプロバイダアカウントを追加します" IAM ロールの Amazon リソース名（ ARN ）、または IAM ユーザの AWS キーを指定します。

別のアカウントを追加したら、新しい作業環境を作成するときにそのアカウントに切り替えることができます。



ページで [アカウントの切り替え] をクリックした後に、クラウドプロバイダアカウントを選択する方法を示すスクリーンショット。"]

Azure アカウントと権限

すべての Cloud Volumes ONTAP システムを最初の Azure アカウントに導入することも、追加のアカウントを設定することもできます。

最初の Azure アカウント

NetApp Cloud Central から Cloud Manager を導入する場合は、 Cloud Manager 仮想マシンを導入する権限を持つ Azure アカウントを使用する必要があります。必要な権限は、に表示されます "Azure 向けの NetApp Cloud Central ポリシー"。

Cloud Central が Azure に Cloud Manager 仮想マシンを導入すると、が有効になります "システムによって割り当てられた管理 ID" Cloud Manager 仮想マシンで、カスタムロールを作成して仮想マシンに割り当てます。

この役割は、 Cloud Manager に、その Azure サブスクリプションで Cloud Volumes ONTAP を導入および管理する権限を付与します。 "Cloud Manager での権限の使用方法を確認します。"。

Cloud Manager は、新しい作業環境を作成するときに、デフォルトでこのクラウドプロバイダアカウントを選択します。



初期アカウント用の追加の **Azure** サブスクリプション

管理対象 ID は、 Cloud Manager を起動したサブスクリプションに関連付けられます。別の Azure サブスクリプションを選択する場合は、が必要です "管理対象 ID をこれらのサブスクリプションに関連付けます"。

追加の **Azure** アカウント

Cloud Volumes ONTAP を別々の Azure アカウントに導入する場合は、で必要な権限を付与する必要があります "Azure Active でサービスプリンシパルを作成およびセットアップする ディレクトリ" を Azure アカウントごとに用意します。次の図は、 2 つの追加アカウントを示しています。各アカウントには、権限を提供するサービスプリンシパルとカスタムロールが設定されています。



そのあとで "Cloud Manager にクラウドプロバイダアカウントを追加します" AD サービスプリンシパルの詳細を指定します。

別のアカウントを追加したら、新しい作業環境を作成するときにそのアカウントに切り替えることができます。



ページで [アカウントの切り替え] をクリックした後に、クラウドプロバイダアカウントを選択する方法を示すスクリーンショット。"]

市場への導入とオンプレミスの導入についてはどうでしょうか。

上記のセクションでは、 NetApp Cloud Central で推奨される導入方法について説明します。から Cloud Manager を導入することもできます "AWS Marketplace"、 を使用できます 。

どちらかのマーケットプレイスを使用する場合、アクセス権は同じ方法で提供されます。必要なのは、手動で IAM ロールまたは Cloud Manager の管理対象 ID を作成して設定し、追加のアカウントに権限を付与することだけです。

オンプレミス環境では、 Cloud Manager システム用の IAM ロールや管理 ID を設定することはできませんが、追加のアカウントの場合と同様に権限を付与することはできます。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.