管理云管理器

Cloud Manager 3.6

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm36/task_updating_cloud_manager.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

管理云管理器 1
更新 Cloud Manager 1
□□和□原 Cloud Manager 2
□除 Cloud Volumes ONTAP 工作□境 3
□□用□□□ 3
配置 Cloud Manager 以使用代理服□器 4
□□ Cloud Manager HTTPS □□ 4
卸□ Cloud Manager 5

管理云管理器

更新 Cloud Manager

□可以将 Cloud Manager 更新□最新版本或使用 NetApp 人□与□共享的□丁程序。

□用自□更新

Cloud Manager 可以在新版本可用□自□更新自身。□□可以□保□□行的是最新版本。

如果没有□行任何操作，□ Cloud Manager 会在午夜 12 点自□更新。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，□□任□下拉列表，然后□□ * □置 * 。
2. □中自□ Cloud Manager 更新下的□□框，然后□□ * 保存 * 。

将 Cloud Manager 更新□最新版本

□□□□用□ Cloud Manager 的自□更新，但□始□可以直接从 Web 控制台□行手□更新。Cloud Manager 从 AWS 中 NetApp □有的 S3 存□区□取□件更新。

□□已□看 "此版本中的新□功能" □定新要求和支持□更。

□件更新需要几分□□□。在更新期□， Cloud Manager 不可用。

□□

1. 通□□看控制台的右下角来□□是否有新版本可用：



2. 如果有新版本，□□□ * □□□ * 以□定是否正在□行任何任□。

   如果正在□行任何任□，□等待任□完成后再□□□行下一□。

3. 在控制台的右下角，□□ * 新版本可用 * 。
4. 在 Cloud Manager □件更新□面上，□□所需版本旁□的 * 更新 * 。
5. 完成□□□□框，然后□□ * □定 * ：
   a. 保留下□□□的□□，因□□可以根据需要使用它来□原□的 Cloud Manager 配置。
   b. □□条款和条件，然后□中 * 我□□并批准条款和条件（ EULA ） * □□框。
6. 出□提示□，□保存 Cloud Manager □□。

Cloud Manager 将□□更新□程。□可以在几分□后登□控制台。

使用修□程序更新 Cloud Manager

如果 NetApp 与□共享修□程序、□可以直接从 Cloud Manager Web 控制台使用提供的修□程序更新 Cloud Manager 。

修□程序更新通常需要几分□□□。在更新期□， Cloud Manager 不可用。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，□□任□下拉列表，然后□□ * 更新 * 。
2. □□□接以使用提供的修□程序更新 Cloud Manager 。

3. 完成□□□□框，然后□□ * □定 * ：
   a. 如果需要，□可以使用此□□□原□的 Cloud Manager 配置、因此可以□用下□□□的□□。
   b. □□条款和条件，然后□中 * 我□□并批准条款和条件（ EULA ） * □□框。
4. □□提供的修□程序。
5. 出□提示□，□保存 Cloud Manager □□。

Cloud Manager 将□用此修□程序。□可以在几分□后登□控制台。

□□和□原 Cloud Manager

利用 Cloud Manager ， □可以□□和□原其数据□、以保□□的配置并解决□□。

□□ Cloud Manager

定期□□云管理器数据□是一个好的做法。如果遇到□□、□可以从以前的□□□原 Cloud Manager 。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，□□任□下拉列表，然后□□ * 工具 * 。
2. □□ * □□ * 。



3. 出□提示□，□将□□文件保存到安全位置，以便在需要□□索。

从□□□原 Cloud Manager

从□□□原 Cloud Manager 将用□□中的数据替□□有数据。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，□□任□下拉列表，然后□□ * 工具 * 。
2. □□ * □原 * 。
3. □□ * □定 * □行□□。
4. □□□□。

Cloud Manager 可从□□文件恢□数据□。

□除 Cloud Volumes ONTAP 工作□境

Cloud Manager 管理□可以□除 Cloud Volumes ONTAP 工作□境、将其□移到□一个系□或解决□□□□。

□除 Cloud Volumes ONTAP 工作□境会将其从 Cloud Manager 中□除。它不会□除 Cloud Volumes ONTAP 系□。□可以在以后重新□□工作□境。

通□从云管理器中□除工作□境，□可以□行以下操作：

- 在□一个租□中重新□□它
- 从□一个 Cloud Manager 系□重新□□它
- 如果在初始□□期□遇到□□，□重新□□□□□

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，□□任□下拉列表，然后□□ * 工具 * 。
2. 在工具□面中，□□ * □□ * 。
3. □□要□除的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境。
4. 在 Review and Approve □面上，□□ * □行 * 。

Cloud Manager 可消除工作□境。用□可以随□从 " 工作□境 " □重新□□此工作□境。

□□用□□□

□可以通□□用和禁用通知□告在 Cloud Manager 中修改用□□□。

必□在中更改密□和用□信息 "NetApp Cloud Central"。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□用□□□，然后□□ * □看用□ * 。
2. □□行末尾的菜□□□，然后□□ * □□用□ * 。



3. 在 " 用□□置 " □中，修改用□□□。

配置 Cloud Manager 以使用代理服□器

首次部署 Cloud Manager □，如果系□无法□□ Internet 、□会提示□□入代理服□器。□也可以通□ Cloud Manager 的□置手□□入和修改代理。

如果□的公司策略要求□使用代理服□器□行与 Internet 的所有 HTTP 通信、□必□配置 Cloud Manager 以使用□代理服□器。代理服□器可以位于云中或网□中。

当□将 Cloud Manager 配置□使用代理服□器□、 Cloud Manager 、 Cloud Volumes ONTAP 和 HA □解器都使用代理服□器。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，□□任□下拉列表，然后□□ * □置 * 。
2. 在 HTTP 代理下，使用□法□入服□器 http://*address:port*[]下，如果服□器需要基本身□□□，□指定用□名和密□，然后□□ * 保存 * 。

   Cloud Manager 不支持包含 @ 字符的密□。

指定代理服□器后、新的 Cloud Volumes ONTAP 系□会自□配置□在□送 AutoSupport 消息□使用代理服□器。如果在用□□建 Cloud Volumes ONTAP 系□之前未指定代理服□器、□用□必□使用 System Manager 在□个系□的 AutoSupport □□中手□□置代理服□器。

□□ Cloud Manager HTTPS □□

□□□在云管理器 HTTPS □□□期之前□□□□□，以□保□云管理器 Web 控制台的安全□□。如果在□□□期前未□□□□、□当用□使用 HTTPS □□ Web 控制台□会□示警告。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，□□任□下拉列表，然后□□ * HTTPS □置 * 。

   此□将□示有□ Cloud Manager □□的□□信息、包括到期日期。

2. □□ * □□ HTTPS □□ * ，然后按照以下□□生成 CSR 或安装□自己的 CA □名□□。

Cloud Manager 使用新的 CA □名□□提供安全 HTTPS □□。

卸□ Cloud Manager

Cloud Manager 包含一个卸□脚本、□可以使用□脚本卸□□件以排除□□或从主机中永久□除□件。

□□

1. 如果要重新安装 Cloud Manager 、□在卸□□件之前□□数据□：
   a. 在 Cloud Manager 控制台右上角，□□任□下拉列表，然后□□ * 工具 * 。
   b. □□ * □□ * 并将□□文件保存到本地□算机。
2. 在 Linux 主机上□行卸□脚本：
   - /opt/application/netapp/cloudmanager/bin/uninstall.sh [silent]*

   silent □行此脚本，而不提示□□行□□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.