从卷视图配置 NFS 卷

Cloud Manager 3.6

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm36/task_changing_volume_view.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

从卷视图配置 NFS 卷 1
更改为卷视图 1
创建和装入 NFS 卷 1
管理 NFS 卷 3

从卷视图配置 NFS 卷

更改为卷视图

Cloud Manager 提供了两种管理视图：用于跨混合云管理存储系统的存储系统视图和用于在 AWS 中创建卷的卷视图，而无需管理存储系统。您可以在这些视图之间切换，但这些实例很少发生，因为单个视图应能满足您的需求。

有关卷视图的详细信息，请参见 "使用卷视图简化存储管理"。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，单击菜单，然后单击 * 查看选择 * 。
2. 在视图选择页面上，选择 * 存储系统视图 * ，然后单击 * 切换 * 。

Cloud Manager 将切换到卷视图。

创建和装入 NFS 卷

您可以使用 Cloud Manager 创建 NFS 卷、在 AWS 存储之上提供企业级功能。

创建 NFS 卷

您可以创建连接到单个 AWS 实例或镜像到另一个实例的实例的卷以提供高可用性。

步骤

1. 在卷选项卡中，单击 * 创建新卷 * 。
2. 在 "Create New Volume" 页面上，选择卷类型：

选项	Description
创建卷	创建连接到单个 AWS 实例的卷。
创建 HA 卷	创建一个连接到单个 AWS 实例的卷并镜像到另一个实例以在发生故障时提供高可用性。单击信息图标可查看有关 HA 卷所需实例的其他详细信息。

3. 如果选择了创建卷，请指定第一个卷的详细信息，然后单击 * 创建 * 。

   下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
Size	卷的最大大小取决于现有存储系统中的可用容量。自动在卷上启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。在写入数据时，不会预先分配存储空间、而是为每个卷分配空间。

字段	Description
AWS 磁盘类型	您应该选择满足性能和成本要求的磁盘。 • 通用 SSD 磁盘可平衡各种工作负载的成本和性能。性能是根据 IOPS 来定义的。 • 吞吐量优化的 HDD 磁盘适用于需要以较低的价格快速一致的吞吐量的频繁访问工作负载。 • 冷 HDD 磁盘用于备份或不经常访问的数据，因为性能非常低。与吞吐量优化的 HDD 磁盘一样、性能也是根据吞吐量来定义的。 有关详细信息，请参见 "AWS 文档： EBS 卷类型"。

下图显示了 " 创建卷 " 页面已填充：



4. 如果选择了创建 HA 卷，请指定此卷的详细信息，然后单击 * 创建 * 。

   下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
Size	卷的最大大小取决于现有存储系统中的可用容量。自动在卷上启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。在写入数据时，不会预先分配存储空间、而是为每个卷分配空间。
AWS 磁盘类型	您应该选择满足性能和成本要求的磁盘。 • 通用 SSD 磁盘可平衡各种工作负载的成本和性能。性能是根据 IOPS 来定义的。 • 吞吐量优化的 HDD 磁盘适用于需要快速一致的吞吐量的频繁访问的工作负载。 有关详细信息，请参见 "AWS 文档： EBS 卷类型"。
位置	您应该选择一个 vPC 、它在三个独立的可用性区域中包含三个子网。
节点和调解器	如果可能、 Cloud Manager 会为每个实例选择单独的可用性区域、因为它是受支持的最佳配置。
浮动 IP	该区域中所有 VPC 的 IP 地址必须位于 CIDR 块之外。
路由表	如果有多个路由表、则选择正确的路由表非常重要。否则，某些客户端可能无法访问 HA 对。有关详细信息，请参见 "AWS 文档：路由表"。

下图显示了节点和调解器页面。每个实例都位于单独的可用性区域中。



Cloud Manager 可在现有系统或新系统上创建卷。如果需要新系统、则创建卷大约需要 25 分钟。

将卷装入 **Linux** 主机

创建卷后、应将其装入主机以访问卷。

步骤

1. 在卷选项卡中，将鼠标光标置于卷上方，选择菜单图标，然后单击 * 挂载 * 。
2. 单击 * 复制 * 。
3. 在 Linux 主机上、通过更改目标目录修改复制的文本、然后输入命令以装入卷。

管理 **NFS** 卷

您可以通过克隆 NFS 卷、管理数据访问、更改底层磁盘类型等来管理 NFS 卷。

克隆卷

如果需要瞬时备份数据而不使用大量磁盘空间、则可以创建现有卷的克隆。

克隆卷是一个可写的时间点副本、具有空间效率、因为它将少量空间用于元数据、然后仅在更改或添加数据时占用额外空间。

步骤

1. 在卷选项卡中，将鼠标光标置于卷上方，选择菜单图标，然后单击 * 克隆 * 。
2. 根据需要修改克隆卷的名称，然后单击 * 克隆 * 。

Cloud Manager 将创建一个新卷、该卷是现有卷的克隆卷。

管理对卷的数据访问

创建卷时、 Cloud Manager 会使卷可用于创建卷的 VPC 中的所有 EC2 实例。如果需要限制对卷的数据访问，则可以修改此默认值。

步骤

1. 在卷选项卡中，将鼠标光标置于卷上方，选择菜单图标，然后单击 * 管理访问 * 。
2. 修改卷访问列表，然后单击 * 保存 * 。

更改卷的基础 AWS 磁盘

您可以更改卷用于提供存储的底层 AWS 磁盘。例如，如果需要更高的性能、您可以从吞吐量优化的 HDD 更改为通用 SSD 。

步骤

1. 在卷选项卡中，将鼠标光标置于卷上方，选择菜单图标，然后单击 * 更改磁盘 * 。
2. 选择 AWS 磁盘类型，然后单击 * 更改 * 。

Cloud Manager 会将卷移动到使用选定磁盘类型的现有聚合中、或者为卷创建新聚合。

查看和修改 AWS 资源

创建新卷时、 Cloud Manager 会为该卷分配所需的 AWS 实例和 EBS 存储。如果需要，您可以查看有关 AWS 实例和 EBS 存储的详细信息、更改实例类型以及关闭和打开实例。

步骤

1. 单击 * AWS 资源 * 。

   将显示 AWS 实例列表。您可以查看实例类型、 AWS 位置以及连接到实例的卷等详细信息。

2. 如果需要，请选择“状态”列旁边的菜单图标，然后选择一个可用操作：



删除卷

您可以删除不再需要的卷。

步骤

1. 在卷选项卡中，将鼠标光标置于卷上方，选择菜单图标，然后单击 * 删除 * 。
2. 单击 * 删除 * 确认要删除此卷。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.