Accounts von Cloud-Providern

Cloud Manager 3.7

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/occm37/concept_accounts_aws.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Accounts von Cloud-Providern . . . 1
AWS Konten und Berechtigungen . . . 1
Azure-Konten und Berechtigungen . . . 3
Google Cloud Projekte, Berechtigungen und Konten . . . 5

Accounts von Cloud-Providern

AWS Konten und Berechtigungen

Mit Cloud Manager können Sie das AWS Konto auswählen, in dem Sie ein Cloud Volumes ONTAP System implementieren möchten. Sie können alle Ihre Cloud Volumes ONTAP Systeme über das erste AWS Konto oder weitere Konten einrichten.

Über das erste AWS Konto

Wenn Sie Cloud Manager über NetApp Cloud Central implementieren, müssen Sie ein AWS Konto mit Berechtigungen zum Starten der Cloud Manager Instanz verwenden. Die erforderlichen Berechtigungen werden im aufgeführt "NetApp Cloud Central-Richtlinie für AWS".

Wenn Cloud Central die Cloud Manager Instanz in AWS startet, wird eine IAM-Rolle und ein Instanzprofil für die Instanz erstellt. Zudem wird eine Richtlinie angehängt, die Cloud Manager Berechtigungen für die Implementierung und das Management von Cloud Volumes ONTAP in diesem AWS-Konto bereitstellt. "Überprüfen Sie, wie Cloud Manager die Berechtigungen verwendet".



Cloud Manager wählt bei der Erstellung einer neuen Arbeitsumgebung standardmäßig dieses Cloud-Provider-Konto aus:

Weitere AWS Konten

Wenn Sie Cloud Volumes ONTAP in verschiedenen AWS Accounts starten möchten, haben Sie eine der Möglichkeiten "AWS Schlüssel für einen IAM-Benutzer oder den ARN einer Rolle in einem vertrauenswürdigen Konto bereitstellen". Die folgende Abbildung zeigt zwei zusätzliche Konten: Eines mit Berechtigungen über eine IAM-Rolle in einem vertrauenswürdigen Konto und ein weiteres über die AWS Schlüssel eines IAM-Benutzers:



Das würden Sie dann tun "Fügen Sie die Cloud-Provider-Konten zu Cloud Manager hinzu" Indem Sie den Amazon Resource Name (ARN) der IAM-Rolle oder die AWS-Schlüssel für den IAM-Benutzer angeben.

Nachdem Sie ein weiteres Konto hinzugefügt haben, können Sie zu diesem wechseln, wenn Sie eine neue Arbeitsumgebung erstellen:



Wie sieht es mit Marketplace-Implementierungen und On-Premises-Implementierungen aus?

In den obigen Abschnitten wird die empfohlene Implementierungsmethode von NetApp Cloud Central beschrieben. Sie können Cloud Manager auch in AWS über die implementieren "AWS Marketplace" Und das können Sie auch "Installation von Cloud Manager vor Ort".

Wenn Sie den Marktplatz nutzen, werden Berechtigungen auf die gleiche Weise bereitgestellt. Sie müssen lediglich die IAM-Rolle manuell erstellen und einrichten und dann Berechtigungen für weitere Konten bereitstellen.

Bei On-Premises-Implementierungen können nicht eine IAM-Rolle für das Cloud Manager-System eingerichtet werden, Sie können aber Berechtigungen wie bei zusätzlichen AWS-Konten bereitstellen.

Azure-Konten und Berechtigungen

Mit Cloud Manager können Sie das Azure Konto auswählen, in dem Sie ein Cloud Volumes ONTAP System implementieren möchten. Sie können alle Ihre Cloud Volumes ONTAP Systeme über das erste Azure Konto oder weitere Konten einrichten.

Zunächst das Azure-Konto

Wenn Sie Cloud Manager über NetApp Cloud Central implementieren, müssen Sie ein Azure Konto verwenden, das über Berechtigungen zum Bereitstellen der Virtual Machine von Cloud Manager verfügt. Die erforderlichen Berechtigungen werden im aufgeführt "NetApp Cloud Central-Richtlinie für Azure".

Wenn Cloud Central die Virtual Machine Cloud Manager in Azure implementiert, wird damit eine aktiviert "Vom System zugewiesene verwaltete Identität" Erstellt auf der Cloud Manager Virtual Machine eine benutzerdefinierte Rolle und weist sie der Virtual Machine zu. Die Rolle bietet Cloud Manager Berechtigungen für die Implementierung und das Management von Cloud Volumes ONTAP in diesem Azure Abonnement. "Überprüfen Sie, wie Cloud Manager die Berechtigungen verwendet".

Cloud Manager wählt bei der Erstellung einer neuen Arbeitsumgebung standardmäßig dieses Cloud-Provider-Konto aus:

Zusätzliche Azure-Abonnements für das Erstkonto

Die verwaltete Identität ist mit dem Abonnement verknüpft, in dem Sie Cloud Manager gestartet haben. Wenn Sie ein anderes Azure Abonnement auswählen möchten, müssen Sie es ausführen "Verknüpfen Sie die verwaltete Identität mit diesen Abonnements".

Zusätzliche Azure-Konten

Wenn Sie Cloud Volumes ONTAP in verschiedenen Azure Accounts implementieren möchten, müssen Sie die erforderlichen Berechtigungen von erteilen "Erstellen und Einrichten eines Service Principal in Azure Active Directory" Für jedes Azure Konto. Das folgende Bild zeigt zwei zusätzliche Konten, die jeweils mit einer Dienstprinzipal- und einer benutzerdefinierten Rolle eingerichtet sind, die Berechtigungen bereitstellt:



Das würden Sie dann tun "Fügen Sie die Cloud-Provider-Konten zu Cloud Manager hinzu" Durch Angabe von Details zum AD-Dienstprinzipal.

Nachdem Sie ein weiteres Konto hinzugefügt haben, können Sie zu diesem wechseln, wenn Sie eine neue Arbeitsumgebung erstellen:



Wie sieht es mit Marketplace-Implementierungen und On-Premises-Implementierungen aus?

In den obigen Abschnitten wird die empfohlene Implementierungsmethode von NetApp Cloud Central beschrieben. Sie können Cloud Manager auch in Azure über die implementieren "Azure Marketplace", Und Sie können "Installation von Cloud Manager vor Ort".

Wenn Sie den Marktplatz nutzen, werden Berechtigungen auf die gleiche Weise bereitgestellt. Sie müssen lediglich die verwaltete Identität für Cloud Manager manuell erstellen und einrichten und dann Berechtigungen für weitere Konten bereitstellen.

Bei On-Premises-Implementierungen können Sie keine verwaltete Identität für das Cloud Manager-System einrichten, Sie können jedoch Berechtigungen wie bei zusätzlichen Konten bereitstellen.

Google Cloud Projekte, Berechtigungen und Konten

Ein Service-Konto bietet Cloud Manager Berechtigungen für die Implementierung und das Management von Cloud Volumes ONTAP Systemen in demselben Projekt wie Cloud Manager oder in verschiedenen Projekten. Google Cloud-Konten, die Sie Cloud Manager hinzufügen, werden für das Daten-Tiering genutzt.

Projekt und Berechtigungen für Cloud Manager

Bevor Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud bereitgestellt werden kann, muss Cloud Manager zunächst in einem Google Cloud-Projekt implementiert werden. Cloud Manager kann nicht vor Ort oder bei einem anderen Cloud-Provider ausgeführt werden.

Es müssen zwei Gruppen von Berechtigungen vorhanden sein, bevor Sie Cloud Manager von implementieren "NetApp Cloud Central":

1. Sie müssen Cloud Manager mit einem Google-Konto implementieren, das über Berechtigungen verfügt, um die Cloud Manager VM-Instanz von Cloud Central zu starten.
2. Bei der Bereitstellung von Cloud Manager werden Sie aufgefordert, einen auszuwählen "Servicekonto" Für die VM-Instanz. Cloud Manager erhält Berechtigungen vom Service-Konto, um Cloud Volumes ONTAP Systeme in Ihrem Auftrag zu erstellen und zu managen. Berechtigungen werden durch Hinzufügen einer benutzerdefinierten Rolle an das Servicekonto bereitgestellt.

Wir haben zwei YAML-Dateien eingerichtet, die die erforderlichen Berechtigungen für den Benutzer und das Dienstkonto enthalten. "Erfahren Sie, wie Sie mit den YAML-Dateien Berechtigungen einrichten".

Das folgende Bild zeigt die in den Nummern 1 und 2 oben beschriebenen Berechtigungsanforderungen:



Projekt für Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP kann im selben Projekt wie Cloud Manager oder in einem anderen Projekt ausgeführt werden. Um Cloud Volumes ONTAP in einem anderen Projekt bereitzustellen, müssen Sie zunächst das Cloud Manager Service-Konto und die Rolle zu diesem Projekt hinzufügen.

- "Informationen zur Einrichtung des Cloud Manager Service-Kontos (siehe Schritt 4)".
- "Erfahren Sie, wie Cloud Volumes ONTAP in GCP implementiert und ein Projekt ausgewählt wird".

Konto für Daten-Tiering

Um Daten-Tiering auf einem Cloud Volumes ONTAP System zu ermöglichen, muss Cloud Manager ein Google Cloud Konto hinzufügen. Daten-Tiering verlagert selten genutzte Daten automatisch auf kostengünstigen Objekt-Storage, sodass Sie Speicherplatz auf dem primären Storage freigeben und den sekundären Storage reduzieren können.

Wenn Sie das Konto hinzufügen, müssen Sie Cloud Manager mit einem Speicherzugriffsschlüssel für ein Servicekonto bereitstellen, das Storage Admin-Berechtigungen hat. Cloud Manager verwendet die Zugriffssteuerung zum Einrichten und Managen eines Cloud Storage-Buckets für Daten-Tiering.

Nachdem Sie ein Google Cloud Konto hinzugefügt haben, können Sie auf einzelnen Volumes das Daten-Tiering aktivieren, wenn Sie sie erstellen, ändern oder replizieren.

- "Erfahren Sie, wie Sie GCP-Konten in Cloud Manager einrichten und hinzufügen".
- "Verschieben Sie inaktive Daten auf kostengünstigen Objekt-Storage".

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.