Azure NetApp Files のボリュームの管理

Cloud Manager 3.7

Ben Cammett
August 07, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm37/task_manage_anf.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Azure NetApp Files のボリュームの管理 . . . 1
構成をセットアップする . . . 1
ボリュームの作成 . . . 2
ボリュームのマウントパスを取得しています . . . 3
ボリュームの削除 . . . 4
サポートを受ける . . . 4
制限 . . . 5
関連リンク . . . 5

Azure NetApp Files のボリュームの管理

の NFS ボリュームを表示および作成します "Azure NetApp Files の特長" Cloud Manager から直接削除できます。

構成をセットアップする

Azure NetApp Files 用のボリュームを Cloud Manager から管理するには、いくつかの要件を満たす必要があります。

1. Azure NetApp Files をセットアップするには、 Azure ポータルで次の手順を実行する必要があります。
   - "Azure NetApp Files に登録します"
   - "ネットアップアカウントを作成します"
   - "容量プールをセットアップする"
   - "サブネットを Azure NetApp Files に委譲します"
2. Cloud Manager は次のように設定する必要があります。
   - Azure NetApp Files をセットアップしたアカウントで、 Cloud Manager が Azure で実行されている必要があります。
   - Cloud Manager 仮想マシンは、を通じて権限を受け取る必要があります "管理された ID"。

     Cloud Central から Cloud Manager を導入した場合は、すべての設定が完了します。Cloud Central は、システムによって割り当てられた管理対象 ID を Cloud Manager 仮想マシンで自動的に有効にします。

   Azure Marketplace から Cloud Manager を導入した場合は、これに準拠する必要があります "管理 ID を有効にする手順"。

   - Cloud Manager 仮想マシンに割り当てられる Azure ロールに、最新のに記載されている権限が含まれている必要があります "Azure 向け Cloud Manager ポリシー"：

     ```
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete"
     ```

構成のセットアップが完了すると、 Cloud Manager の作業環境のページに Azure NetApp Files が自動的に表示されます。

ボリュームの作成

Cloud Manager では、 Azure NetApp Files 用の NFSv3 ボリュームを作成できます。

手順

1. 作業環境を開きます。
2. [新しいボリュームの追加] をクリックします。
3. 「 * アカウント情報 * 」ページで、ボリュームに関する基本的な詳細を入力します。
   a. Azure サブスクリプションと Azure NetApp Files アカウントを選択します。
   b. ボリュームの名前を入力します。
   c. 容量プールを選択し、ボリュームに割り当てられている論理ストレージの量であるクォータを指定します。



4. [場所とエクスポートポリシー *] ページに次の情報を入力します。
   a. VNet とサブネットを選択します。
   b. ボリュームへのアクセスを制御するエクスポートポリシーを設定します。



ページのスクリーンショット"]

5. [Go*] をクリックします。

ボリュームのマウントパスを取得しています

Linux マシンにボリュームをマウントできるように、ボリュームのマウントパスをコピーします。

手順

1. 作業環境を開きます。
2. ボリュームにカーソルを合わせて、メニューをクリックします。



3. マウントコマンド * をクリックします。



4. マウントパスをコピーし、コピーしたテキストを使用してボリュームを Linux マシンにマウントします。

ボリュームの削除

不要になったボリュームを削除します。

手順

1. 作業環境を開きます。
2. ボリュームにカーソルを合わせて、メニューをクリックします。



3. [削除（ Delete ）] をクリックします。
4. ボリュームを削除することを確定します。

サポートを受ける

サービスに関する一般的な質問については、 Cloud Manager のチャットを使用してください。

Azure NetApp Files に関連したテクニカルサポートの問題については、 Azure ポータルを使用して Microsoft にサポートリクエストを記録してください。関連する Microsoft サブスクリプションを選択し、「ストレージ」の下の「 Azure NetApp Files * 」サービス名を選択します。マイクロソフトサポートリクエストの作成に必要な残りの情報を入力します。

Cloud Manager では、 AutoSupport のローカルダウンロードをサポートダッシュボード * メニューオプションで実行できます。この 7z ファイルには、 Azure NetApp Files アカウントへのインバウンドおよびアウトバウンド通信を表示する Azure デバッグファイルが含まれます。

制限

- Cloud Manager では SMB ボリュームはサポートされません。
- Cloud Manager では、容量プールやボリューム Snapshot を管理することはできません。
- ボリュームは、初期サイズと単一のエクスポートポリシーで作成できます。ボリュームの編集は、 Azure ポータルの Azure NetApp Files インターフェイスから実行する必要があります。
- Cloud Manager は、 Azure NetApp Files との間のデータレプリケーションをサポートしていません。

関連リンク

- "NetApp Cloud Central ： Azure NetApp Files"
- "Azure NetApp Files のドキュメント"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.