為檔案服務配置磁碟區

Cloud Manager 3.7

NetApp
June 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm37/task_manage_anf.html on June 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

為檔案服務配置磁碟區 1
管理Volume以供Azure NetApp Files 使用 1
管理 Cloud Volumes Service AWS 的功能 5

為檔案服務配置磁碟區

管理Volume以供Azure NetApp Files 使用

檢視及建立的NFS Volume "Azure NetApp Files" 直接從Cloud Manager取得。

設定組態

您的組態需要滿足幾項需求、才能Azure NetApp Files 從Cloud Manager管理for NetApp的Volume。

1. 必須從Azure入口網站完成下列項目、才能設定此項目：Azure NetApp Files
   - "註冊Azure NetApp Files 以供使用"
   - "建立NetApp帳戶"
   - "設定容量資源池"
   - "將子網路委派Azure NetApp Files 給"
2. Cloud Manager必須設定如下：
   - Cloud Manager必須在Azure NetApp Files Azure上執行、並在設定了此功能的帳戶中執行。
   - Cloud Manager虛擬機器必須透過接收權限 "託管身分識別"。

     如果您是從Cloud Central部署Cloud Manager、就能輕鬆完成所有設定。Cloud Central會自動在Cloud Manager虛擬機器上啟用系統指派的託管身分識別。

   如果您是從Azure Marketplace部署Cloud Manager、您就應該遵循此程序 "啟用託管身分識別的指示"。

   - 指派給Cloud Manager虛擬機器的Azure角色必須包含最新所列的權限 "Azure 的 Cloud Manager 原則"：

     ```
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete"
     ```

設定組態後、Cloud Manager會自動在Azure NetApp Files 「工作環境」頁面上顯示「功能」：

建立磁碟區

Cloud Manager可讓您建立NFSv3 Volume Azure NetApp Files 以供使用。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 按一下「 * 新增 Volume * 」。
3. 在*帳戶資訊*頁面中輸入有關磁碟區的基本詳細資料：
   a. 選擇Azure訂閱和Azure NetApp Files 不含此功能的帳戶。
   b. 輸入磁碟區名稱。
   c. 選取容量資源池並指定配額、即分配給磁碟區的邏輯儲存容量。



4. 填寫*位置與匯出政策*頁面：
   a. 選取Vnet和子網路。
   b. 設定匯出原則以控制對磁碟區的存取。



5. 按一下「 * 執行 * 」。

取得磁碟區的掛載路徑

複製磁碟區的掛載路徑、以便將磁碟區掛載至Linux機器。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在Volume上、然後按一下功能表。



3. 按一下*掛載Command*。



4. 複製掛載路徑、然後使用複製的文字將磁碟區掛載到Linux機器。

正在刪除磁碟區

刪除不再需要的磁碟區。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在Volume上、然後按一下功能表。



3. 按一下*刪除*。
4. 確認您要刪除該磁碟區。

取得協助

使用 Cloud Manager 聊天室來回答一般服務問題。

如需 Azure NetApp Files 有關支援方面的技術支援問題、請使用 Azure 入口網站將支援要求記錄給 Microsoft 。選取您的相關Microsoft訂閱、然後在Azure NetApp Files 「* Storage（儲存設備）」下選取*《*》*服務名稱。*提供建立Microsoft支援要求所需的其餘資訊。

Cloud Manager提供AutoSupport *支援儀表板*功能表選項下的本機下載功能。此7z檔案包含Azure偵錯檔案、可顯示傳入和傳出通訊至Azure NetApp Files 您的整套帳戶。

限制

- Cloud Manager不支援SMB Volume。
- Cloud Manager無法讓您管理容量資源池或Volume快照。
- 您可以使用初始大小和單一匯出原則來建立磁碟區。您必須從Azure NetApp Files Azure入口網站的整個功能區介面編輯Volume。
- Cloud Manager不支援資料複寫至Azure NetApp Files 或從無法複寫。

相關連結

- "NetApp Cloud Central Azure NetApp Files"
- "本文檔 Azure NetApp Files"

管理 Cloud Volumes Service AWS 的功能

Cloud Manager可讓您探索中的NFS雲端磁碟區 "AWS 適用的 Cloud Volumes Service" 訂購：探索之後、您可以直接從Cloud Manager新增其他NFS雲端磁碟區。

> Cloud Manager不支援使用Cloud Volumes Service 適用於AWS的解決方案的SMB或雙傳輸協定磁碟區。

開始之前

- Cloud Manager可探索_existing _ Cloud Volumes Service 的AWS訂閱功能。請參閱 "NetApp Cloud Volumes Service 《 AWS 帳戶設定指南》" 如果您尚未設定訂閱、

  在Cloud Volumes Service Cloud Manager中探索區域之前、您必須遵循每個區域的此設定程序、並從下列項目配置第一個Volume。

- 您需要取得 Cloud Volumes API 金鑰和秘密金鑰、才能將其提供給 Cloud Manager 。 "如需相關指示、請參閱 Cloud Volumes Service 《關於 AWS 文件》"。

探索Cloud Volumes Service AWS訂閱的功能

若要開始使用、您需要探索AWS區域的雲端磁碟區。您可以稍後再探索其他地區。

步驟

1. 在「工作環境」頁面上、按一下*「激發需求」*。
2. 選取* Cloud Volumes Service 《*適用於AWS *》 。



3. 提供 Cloud Volumes Service 有關您的不訂閱資訊：
   a. 選取雲端磁碟區所在的AWS區域。
   b. 輸入Cloud Volumes API金鑰和秘密金鑰。 "如需相關指示、請參閱 Cloud Volumes Service 《關於 AWS 文件》"。

c. 按一下「 * 執行 * 」。



Cloud Manager現在應會在Cloud Volumes Service 「工作環境」頁面上顯示您的for AWS組態。

探索其他地區

如果您在其他地區有雲端磁碟區、則需要探索各個地區。

步驟

1. 在「工作環境」頁面上、選取工作環境（但不要按兩下以開啟）。
2. 在右窗格中、按一下*「探索Cloud Volumes Service 其他地區的樣片」*。

3. 提供 Cloud Volumes Service 有關您的不訂閱資訊：
   a. 選取雲端磁碟區所在的AWS區域。
   b. 輸入Cloud Volumes API金鑰和秘密金鑰。 "如需相關指示、請參閱 Cloud Volumes Service 《關於 AWS 文件》"。
   c. 按一下「 * 執行 * 」。

Cloud Manager會探索所選區域的雲端磁碟區相關資訊。

建立雲端磁碟區

Cloud Manager可讓您建立NFSv3雲端磁碟區。您只能使用初始大小和單一匯出原則來建立雲端磁碟區。必須從Cloud Volume Service使用者介面編輯Volume。

1. 開啟工作環境。

2. 按一下「 * 新增 Volume * 」。
3. 輸入有關Volume的詳細資料：
   a. 輸入磁碟區名稱。
   b. 指定介於 100 GiB 到 9 、 000 GiB （相當於 88 Tibs ）之間的大小。

      Cloud Manager以GiB顯示磁碟區、Cloud Volumes Service 而功能表則以GB顯示磁碟區。

   c. 指定服務層級： Standard 、 Premium 或 Extreme 。

      "深入瞭解這些服務層級"。

   d. 選擇地區。您可以在Cloud Manager探索到的區域中建立磁碟區。
   e. 指定IP位址或無類別網域間路由（CIDR）來限制用戶端存取。



4. 按一下「 * 執行 * 」。

刪除雲端磁碟區

刪除不再需要的雲端磁碟區。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在Volume上、然後按一下功能表。按一下*刪除*。



3. 確認您要刪除該磁碟區。

取得協助

使用 Cloud Manager 聊天室來回答一般服務問題。

如需雲端磁碟區的相關技術支援問題、請使用 Cloud Volumes Service 位在支援選項卡上的 20 位數「 930 」序號（英文）。開啟網路票證或致電尋求支援時、請使用此支援 ID 。請務必啟動 Cloud Volumes Service 您的不支援序號 Cloud Volumes Service 、以便從支援中心使用者介面獲得支援。 "以下將說明這些步驟"。

限制

- Cloud Manager不支援SMB或雙傳輸協定磁碟區。
- 您只能使用初始大小和單一匯出原則來建立雲端磁碟區。必須從Cloud Volume Service使用者介面編輯Volume。
- Cloud Manager不支援將資料複寫至Cloud Volumes Service 或從支援AWS訂閱的功能中複寫。
- 不支援從 Cloud Volumes Service Cloud Manager 移除您的 AWS 訂購功能。從Cloud Manager探索某個區域不需付費。

相關連結

- "NetApp Cloud Central ： Cloud Volumes Service AWS 適用的解決方案"
- "NetApp Cloud Volumes Service for AWS 文件"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。