雲端供應商帳戶

Cloud Manager 3.7

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm37/concept_accounts_aws.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

雲端供應商帳戶 1
AWS帳戶和權限 1
Azure帳戶與權限 2
Google Cloud 專案、權限和帳戶 4

雲端供應商帳戶

AWS帳戶和權限

Cloud Manager可讓您選擇想要部署Cloud Volumes ONTAP 的AWS帳戶。您可以在Cloud Volumes ONTAP 初始AWS帳戶中部署所有的整套系統、也可以設定其他帳戶。

初始AWS帳戶

從NetApp Cloud Central部署Cloud Manager時、您需要使用具有啟動Cloud Manager執行個體權限的AWS帳戶。所需權限列於 "適用於AWS的NetApp Cloud Central原則"。

Cloud Central在AWS中啟動Cloud Manager執行個體時、會為執行個體建立IAM角色和執行個體設定檔。它也附加原則、讓Cloud Manager有權限在Cloud Volumes ONTAP 該AWS帳戶中部署及管理功能。 "檢閱 Cloud Manager 如何使用權限"。



Cloud Manager會在您建立新的工作環境時、依預設選取此雲端供應商帳戶：

其他AWS帳戶

如果您想要在 Cloud Volumes ONTAP 不同的 AWS 帳戶中啟動功能、您也可以選擇 "為 IAM 使用者或信任帳戶中角色的 ARN 提供 AWS 金鑰"。下圖顯示兩個額外的帳戶、一個透過信任帳戶中的 IAM 角色提供權限、另一個則透過 IAM 使用者的 AWS 金鑰提供權限：



您可以 "將雲端供應商帳戶新增至Cloud Manager" 指定 IAM 角色的 Amazon 資源名稱（ARN）或 IAM 使用者的 AWS 金鑰。

新增其他帳戶之後、您可以在建立新的工作環境時切換至該帳戶：



Marketplace 部署和內部部署呢？

以上各節說明NetApp Cloud Central建議的部署方法。您也可以從部署Cloud Manager至AWS "AWS Marketplace" 您也可以 "在內部部署中安裝Cloud Manager"。

如果您使用 Marketplace 、則會以相同方式提供權限。您只需要手動建立和設定 IAM 角色、然後為任何其他帳戶提供權限。

對於內部部署、您無法為 Cloud Manager 系統設定 IAM 角色、但您可以像提供額外 AWS 帳戶一樣提供權限。

Azure帳戶與權限

Cloud Manager可讓您選擇要部署Cloud Volumes ONTAP 的Azure帳戶。您可以在Cloud Volumes ONTAP 初始Azure帳戶中部署所有的整套系統、也可以設定其他帳戶。

初始Azure帳戶

從NetApp Cloud Central部署Cloud Manager時、您需要使用具備部署Cloud Manager虛擬機器權限的Azure帳戶。所需權限列於 "適用於Azure的NetApp Cloud Central原則"。

當Cloud Central在Azure中部署Cloud Manager虛擬機器時 "系統指派的託管身分識別" 在Cloud Manager虛擬機

器上、建立自訂角色、並將其指派給虛擬機器。此角色可讓Cloud Manager在Cloud Volumes ONTAP 該Azure訂閱中部署及管理功能。 "檢閱 Cloud Manager 如何使用權限"。

Cloud Manager會在您建立新的工作環境時、依預設選取此雲端供應商帳戶：



初始帳戶的額外Azure訂閱

託管身分識別與您啟動Cloud Manager的訂閱相關。如果您想要選擇不同的 Azure 訂閱、則需要 "將託管身分識別與這些訂閱建立關聯"。

其他Azure帳戶

如果您想要在Cloud Volumes ONTAP 不同的Azure帳戶中部署功能、則必須授予所需的權限 "在 Azure Active Directory 中建立及設定服務主體" 針對每個 Azure 帳戶。下圖顯示兩個額外的帳戶、每個帳戶都設有提供權限的服務主體和自訂角色：



您可以 "將雲端供應商帳戶新增至Cloud Manager" 提供 AD 服務主體的詳細資料。

新增其他帳戶之後、您可以在建立新的工作環境時切換至該帳戶：



Marketplace 部署和內部部署呢？

以上各節說明NetApp Cloud Central建議的部署方法。您也可以從部署Cloud Manager至Azure "Azure Marketplace"您也可以 "在內部部署中安裝Cloud Manager"。

如果您使用 Marketplace 、則會以相同方式提供權限。您只需要手動建立及設定Cloud Manager的託管身分識別、然後為任何其他帳戶提供權限。

對於內部部署、您無法為Cloud Manager系統設定託管身分識別、但您可以像提供其他帳戶一樣提供權限。

Google Cloud 專案、權限和帳戶

服務帳戶可讓 Cloud Manager 在 Cloud Volumes ONTAP Cloud Manager 的同一個專案中、或在不同專案中、擁有部署和管理這些系統的權限。您新增至 Cloud Manager 的 Google Cloud 帳戶可用於進行資料分層。

Cloud Manager 的專案與權限

在Cloud Volumes ONTAP Google Cloud中部署時、您必須先在Google Cloud專案中部署Cloud Manager。Cloud Manager無法在您的內部部署環境或其他雲端供應商中執行。

部署Cloud Manager之前、必須先設定兩組權限 "NetApp Cloud Central"：

1. 您需要使用具有從Cloud Central啟動Cloud Manager VM執行個體權限的Google帳戶來部署Cloud Manager。
2. 部署Cloud Manager時、系統會提示您選取 "服務帳戶" 適用於 VM 執行個體。Cloud Manager 可從服務帳戶取得權限 Cloud Volumes ONTAP 、代表您建立及管理各種系統。將自訂角色附加至服務帳戶、即可提供權限。

我們已設定兩個 Y反 洗錢檔案、其中包含使用者和服務帳戶所需的權限。 "瞭解如何使用 Yaml 檔案來設定權限"。

下圖說明上述第 1 和第 2 項所述的權限要求：



適用於此產品的專案 Cloud Volumes ONTAP

可與Cloud Manager位於同一個專案中、或是位於不同的專案中。Cloud Volumes ONTAP若要在Cloud Volumes ONTAP 不同的專案中部署功能、您必須先將Cloud Manager服務帳戶和角色新增至該專案。

- "瞭解如何設定Cloud Manager服務帳戶（請參閱步驟4）"。
- "瞭解如何在 Cloud Volumes ONTAP GCP 中部署功能、並選擇專案"。

負責資料分層

需要在Cloud Manager中新增Google Cloud帳戶、才能在Cloud Volumes ONTAP 支援資料的系統上分層處理資料。資料分層會自動將冷資料分層至低成本的物件儲存設備、讓您回收主儲存設備的空間、並縮減二線儲存設備。

新增帳戶時、您必須為具有 Storage Admin 權限的服務帳戶、提供 Cloud Manager 儲存設備存取金鑰。Cloud Manager 使用存取金鑰來設定及管理雲端儲存庫、以利資料分層。

新增 Google Cloud 帳戶之後、您就可以在建立、修改或複寫個別磁碟區時、在這些磁碟區上啟用資料分層功能。

- "瞭解如何設定 GCP 帳戶、並將其新增至 Cloud Manager"。
- "瞭解如何將非作用中資料分層至低成本物件儲存設備"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.