# パフォーマンスを監視

## Cloud Manager 3.8

NetApp
June 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_monitoring.html on June 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

パフォーマンスを監視 . . . . . 1
監視サービスについて説明します . . . . . 1
AWS で Cloud Volumes ONTAP を監視しています . . . . . 3

# パフォーマンスを監視

## 監視サービスについて説明します

を活用する "NetApp Cloud Insights サービス"Cloud Manager を使用すると、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスの健常性とパフォーマンスを把握し、クラウドストレージ環境のパフォーマンスのトラブルシューティングと最適化に役立てることができます。

### の機能

- すべてのボリュームを自動的に監視します
- ボリュームのパフォーマンスデータを IOPS 、スループット、レイテンシの観点から表示します
- パフォーマンスの問題を特定して、ユーザおよびへの影響を最小限に抑えます アプリケーション

### サポートされているクラウドプロバイダ

監視サービスは Cloud Volumes ONTAP for AWS でサポートされます。

### コスト

現在、監視はプレビューとして利用できます。アクティブ化は無料ですが、 Cloud Manager は VPC で仮想マシンを起動して監視を容易にします。この VM を使用すると、クラウドプロバイダから料金が発生します。

### **Cloud Insights** と **Cloud Manager** の相互運用性

Cloud Insights と Cloud Manager の統合の概要は次のようになります。

1. Cloud Volumes ONTAP で監視サービスを有効にした場合。
2. Cloud Manager によって環境が設定されます。次の処理を行います。
   a. Cloud Insights テナント（ *environment* ）を作成し、 Cloud Central アカウントのすべてのユーザをテナントに関連付けます。
   b. Cloud Insights の 30 日間無償トライアルをご利用いただけます。
   c. Acquisition Unit と呼ばれる VPC に仮想マシンを導入して、ボリュームを監視します（上記の「 Cost 」セクションに記載された VM ）。
   d. Acquisition Unit を Cloud Volumes ONTAP および Cloud Insights テナントに接続します。
3. Cloud Manager では、監視をクリックし、パフォーマンスデータを使用してパフォーマンスのトラブルシューティングと最適化を行います。

次の図は、これらのコンポーネント間の関係を示しています。




**Acquisition Unit** の略

監視を有効にすると、 Cloud Manager によって Acquisition Unit がコネクタと同じサブネットに導入されます。

An Acquisition Unit _ は、 Cloud Volumes ONTAP からパフォーマンスデータを収集し、 Cloud Insights テナントに送信します。Cloud Manager は、そのデータを照会してユーザに提供します。

Acquisition Unit インスタンスについては、次の点に注意してください。

- Acquisition Unit は、 100GB の gp2 ボリュームである t3.xlarge インスタンスで実行されます。
- インスタンスの名前は *AcquisitionUnit* で、生成されたハッシュ（ UUID ）が連結されます。例： *AcquisitionUnit - FANFqeH*
- 1 つのコネクタに展開される Acquisition Unit は 1 つだけです。
- 監視タブでパフォーマンス情報にアクセスするには、インスタンスが実行されている必要があります。

**Cloud Insights** テナント

監視を有効にすると、 Cloud Manager によって *tenant* がセットアップされます。Cloud Insights テナントを使用して、 Acquisition Unit で収集されたパフォーマンスデータにアクセスできます。テナントは、 NetApp Cloud Insights サービス内のセキュアなデータパーティションです。

**Cloud Insights Web** インターフェイス

Cloud Manager の Monitoring （監視）タブには、ボリュームの基本的なパフォーマンスデータが表示されます。ブラウザから Cloud Insights Web インターフェイスにアクセスして、より詳細な監視を実行したり、 Cloud Volumes ONTAP システムのアラートを設定したりできます。

無料トライアルとサブスクリプション

Cloud Manager を使用すると、 Cloud Insights の 30 日間無償トライアルで、 Cloud Manager 内にパフォーマンスデータを提供したり、 Cloud Insights Standard Edition が提供する機能を確認したりできます。

無償トライアルの終了時に登録する必要があります。登録しないと、 Cloud Insights テナントが最終的に削除されます。Basic 、 Standard 、または Premium のいずれかのエディションに登録すると、 Cloud Manager の監視機能を引き続き使用できます。

"Cloud Insights に登録する方法について説明します"。

# AWS で Cloud Volumes ONTAP を監視しています

Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンスの監視を開始するには、いくつかの手順を実行します。

## クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

#### 構成がサポートされていることを確認します

AWS に Cloud Manager 3.8.4 以降を新規インストールしている必要があります。 AWS に Cloud Volumes ONTAP がインストールされている必要があります。また、 Cloud Insights の新規のお客様である必要があります。

#### 新規または既存のシステムで監視を有効にします

- 新しい作業環境：作業環境を作成するときは、必ず監視を有効にしてください（デフォルトで有効になっています）。
- 既存の作業環境：作業環境を選択し、 * 監視の開始 * をクリックします。

#### パフォーマンスデータを表示します

「 * Monitoring 」をクリックし、ボリュームのパフォーマンスデータを表示します。

#### **Cloud Insights** に登録します

30 日間の無償トライアルの終了前にサブスクライブすると、 Cloud Manager と Cloud Insights で引き続きパフォーマンスデータを確認できます。 "登録方法については、こちらをご覧ください"。

## 要件

以下の要件を読み、サポートされている構成になっていることを確認してください。

サポートされる **Cloud Manager** のバージョン

Cloud Manager 3.8.4 以降の新規インストールが必要です。Monitoring サービスを有効にするには新しいインフラストラクチャが必要なため、新規インストールが必要です。このインフラは、 Cloud Manager 3.3.8 の新規インストールから利用できます。 4

サポートされる **Cloud Volumes ONTAP** のバージョン

AWS 内の任意のバージョンの Cloud Volumes ONTAP 。

**Cloud Insights** の要件

Cloud Insights の新規のお客様である必要があります。Cloud Insights テナントがすでにある場合は、監視はサポートされません。

**Cloud Central** の **E** メールアドレス

Cloud Central ユーザアカウントの E メールアドレスは、業務用 E メールアドレスである必要があります。Cloud Insights テナントの作成時には、 Gmail や Hotmail などの無料のメールドメインはサポートされていません。

**Acquisition Unit** のネットワーク

Acquisition Unit は、 Cloud Insights サーバへの接続に双方向認証を使用します。認証するには、クライアント証明書を Cloud Insights サーバに渡す必要があります。これを実現するには、データを復号化せずに HTTP 要求を Cloud Insights サーバに転送するようにプロキシを設定する必要があります。

Acquisition Unit は、 Cloud Insights との通信に次の 2 つのエンドポイントを使用します。Acquisition Unit サーバと Cloud Insights の間にファイアウォールがある場合は、ファイアウォールルールを設定する際に次のエンドポイントが必要です。

```
https://aulogin.<Cloud Insights Domain>
https://<your-tenant-ID>.<Cloud Insights Domain>
```

例：

```
https://aulogin.c01.cloudinsights.netapp.com
https://cg0c586a-ee05-45rb-a5ac-
333b5ae7718d7.c01.cloudinsights.netapp.com
```

Cloud Insights ドメインとテナント ID の特定についてサポートが必要な場合は、製品内チャットでお問い合わせください。

コネクタのネットワーク

Acquisition Unit と同様に、コネクタは Cloud Insights テナントにアウトバウンド接続する必要があります。しかし、コネクタが接触するエンドポイントはわずかに異なります。テナントの短縮 ID を使用してテナントホストの URL にアクセスします。

```
 https://<your-short-tenant-ID>.<Cloud Insights Domain>
例：
```

```
 https://abcd12345.c01.cloudinsights.netapp.com
テナントホストの URL
の特定についてサポートが必要な場合は、製品内のチャットでお問い合わせください。
```

## 新しいシステムで監視を有効にします

監視サービスは、作業環境ウィザードではデフォルトで有効になっています。このオプションは必ず有効にしておいてください。

手順

1. [ Cloud Volumes ONTAP の作成 *] をクリックします。
2. クラウドプロバイダとして Amazon Web Services を選択し、シングルノードまたは HA システムを選択します。
3. [ 詳細と資格情報 ] ページに入力します。
4. [ サービス ] ページで、サービスを有効のままにして、 [* 続行 ] をクリックします。




## 既存のシステムで監視を有効にする

作業環境からいつでも監視を有効にできます。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * 作業環境 * をクリックします。
2. 作業環境を選択します。
3. 右側のペインで、 * モニタリングの開始 * をクリックします。



タブで使用できる [ 監視を有効にする ] アイコンを示すスクリーンショット。"]

## ボリュームを監視する

各ボリュームの IOPS 、スループット、レイテンシを表示してパフォーマンスを監視します。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Monitoring * をクリックします。
2. ダッシュボードの内容をフィルタして必要な情報を取得します。
    - 特定の作業環境を選択します。
    - 別の期間を選択してください。
    - 特定の SVM を選択します。
    - 特定のボリュームを検索します。

    次の図は、これらの各オプションを示しています。




3. 表内のボリュームをクリックして行を展開し、 IOPS 、スループット、レイテンシのタイムラインを確認します。




4. データを使用してパフォーマンスの問題を特定し、ユーザやアプリケーションへの影響を最小限に抑えます。

## Cloud Insights から詳細情報を入手する

Cloud Manager の Monitoring （監視）タブには、ボリュームの基本的なパフォーマンスデータが表示されます。ブラウザから Cloud Insights Web インターフェイスにアクセスして、より詳細な監視を実行したり、Cloud Volumes ONTAP システムのアラートを設定したりできます。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Monitoring * をクリックします。
2. [*Cloud Insights *] リンクをクリックします。




Cloud Insights がブラウザの新しいタブで開きます。サポートが必要な場合は、を参照してください "Cloud Insights のドキュメント"。

## 監視を無効にします

Cloud Volumes ONTAP の監視が不要になった場合は、いつでも無効にすることができます。

> それぞれの作業環境で監視を無効にした場合は、 EC2 インスタンスを手動で削除する必要があります。インスタンスの名前は *AcquisitionUnit* で、生成されたハッシュ（ UUID ）が連結されます。例： *AcquisitionUnit - FANFqeH*

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * 作業環境 * をクリックします。
2. 作業環境を選択します。
3. 右側のペインで、をクリックします ⋮ アイコンをクリックし、 * スキャンを非アクティブ化 * を選択します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。