監控效能

Cloud Manager 3.8

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/concept_monitoring.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

監控效能 1
瞭解監控服務 1
監控 Cloud Volumes ONTAP AWS 的功能 3

監控效能

瞭解監控服務

利用 "NetApp Cloud Insights 技術服務"Cloud Manager 可讓您深入瞭解 Cloud Volumes ONTAP VMware 執行個體的健全狀況與效能、並協助您疑難排解及最佳化雲端儲存環境的效能。

功能

- 自動監控所有 Volume
- 檢視 IOPS 、處理量和延遲等方面的 Volume 效能資料
- 找出效能問題、將對使用者和應用程式的影響降至最低

支援的雲端供應商

支援適用於 AWS 的 Monitoring 服務 Cloud Volumes ONTAP 。

成本

監控功能目前可做為預覽。啟動是免費的、但 Cloud Manager 會在 VPC 中啟動虛擬機器、以利監控。此 VM 會向您的雲端供應商收取費用。

如何搭配 **Cloud Manager** 運作 **Cloud Insights**

在與 Cloud Insights Cloud Manager 的高度整合中、整合了下列功能：

1. 您可以在 Cloud Volumes ONTAP 支援的情況下啟用監控服務。
2. Cloud Manager 可設定您的環境。它會執行下列動作：
   a. 建立 Cloud Insights 一個名為 *environment* 的不完整租戶、並將 Cloud Central 帳戶中的所有使用者與租戶建立關聯。
   b. 提供 Cloud Insights 30 天免費試用版的不二功能。
   c. 在 VPC 中部署稱為「擷取單元」的虛擬機器、以協助監控磁碟區（這是上述「成本」一節中所提及的 VM ）。
   d. 將擷取裝置連接 Cloud Volumes ONTAP 至不實和 Cloud Insights 不實的用戶端。
3. 在 Cloud Manager 中、您可以按一下「監控」、然後使用效能資料來疑難排解及最佳化效能。

下圖顯示這些元件之間的關係：



擷取單位

啟用監控時、 Cloud Manager 會在連接器所在的同一子網路中部署擷取單元。

_Acquisition 採棉頭 _ 會從 Cloud Volumes ONTAP VMware 收集效能資料、並將其傳送給 Cloud Insights 該客戶。然後 Cloud Manager 會查詢資料、並將其呈現給您。

請注意下列關於擷取單位執行個體的資訊：

- 擷取單元執行於 T3.xLarge 執行個體、具有 100 GB GP2 Volume 。
- 執行個體名稱為 *AcquisitionUnity* 、其產生的雜湊（ UUID ）會串連在其中。例如： *AcquitionUnit-FAN7FqeH*
- 每個連接器只部署一個擷取單元。
- 執行個體必須執行才能存取「監控」索引標籤中的效能資訊。

用戶 **Cloud Insights**

啟用監控功能時、 Cloud Manager 會為您設定 _租 戶 _ 。利用此功能、您可以存取擷取單位所收集的效能資料。 Cloud Insights租戶是 NetApp Cloud Insights 解決方案服務中的安全資料分割區。

網路介面 **Cloud Insights**

Cloud Manager 中的 Monitoring （監控）索引標籤可為您的磁碟區提供基本效能資料。您可以 Cloud Insights 從瀏覽器進入「靜態」網頁介面、以執行更深入的監控、並為 Cloud Volumes ONTAP 您的「靜態」系統設定警示。

免費試用與訂閱

Cloud Manager 提供 30 天免費的 Cloud Insights VMware 試用版、可在 Cloud Manager 中提供效能資料、讓您探索 Cloud Insights VMware 標準版的各項功能。

您必須在免費試用結束前訂閱、否則 Cloud Insights 您的 VMware 將最終刪除。您可以訂閱基本版、標準版或

優質版、以繼續使用 Cloud Manager 中的監控功能。

"瞭解如何訂閱 Cloud Insights 此功能"。

監控 Cloud Volumes ONTAP AWS 的功能

請完成幾個步驟、開始監控 Cloud Volumes ONTAP 效能。

快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

1 確認您的組態支援

您需要在 Cloud Volumes ONTAP AWS 上的 AWS 上安裝 Cloud Manager 3.8.4 或更新版本、而且您必須是新 Cloud Insights 的支援客戶。

2 在新的或現有的系統上啟用監控

- 新的工作環境：建立工作環境時（預設為啟用監控）、請務必保持啟用監控。
- 現有工作環境：選取工作環境、然後按一下 * 開始監控 * 。

3 檢視效能資料

按一下 * 監控 * 、檢視磁碟區的效能資料。

4 訂閱 **Cloud Insights** 此功能

請在 30 天免費試用結束前訂閱、以繼續在 Cloud Manager 和 Cloud Insights VMware 中看到效能資料。 "瞭解如何訂閱"。

需求

請閱讀下列要求、確認您擁有支援的組態。

支援的 **Cloud Manager** 版本

您需要全新安裝 Cloud Manager 3.8.4 或更新版本。由於需要新的基礎架構才能啟用監控服務、因此需要新的安裝。此基礎架構可從 Cloud Manager 3.8.4 的新安裝開始使用。

支援 **Cloud Volumes ONTAP** 的支援版本

AWS 的 Cloud Volumes ONTAP 任何版本的不一樣。

需求 **Cloud Insights**

您必須是新 Cloud Insights 的客戶。如果您已經 Cloud Insights 擁有一個不支援的用戶、則不支援監控。

Cloud Central 的電子郵件地址

Cloud Central 使用者帳戶的電子郵件地址應為您的企業電子郵件地址。建立 Cloud Insights 一個不支援免費的電子郵件網域、例如 Gmail 和 Hotmai 。

併購單位的網路

擷取單元使用雙向 / 相互驗證來連線 Cloud Insights 至該伺服器。用戶端憑證必須傳遞至 Cloud Insights 驗證伺服器。為達成此目的、必須設定 Proxy 、將 http 要求轉送到 Cloud Insights 該伺服器、而不需解密資料。

擷取單元使用下列兩個端點與 Cloud Insights 下列項目進行通訊。如果您在擷取裝置伺服器和 Cloud Insights 功能間有防火牆、則在設定防火牆規則時需要這些端點：

```
https://aulogin.<Cloud Insights Domain>
https://<your-tenant-ID>.<Cloud Insights Domain>
```

例如：

```
https://aulogin.c01.cloudinsights.netapp.com
https://cg0c586a-ee05-45rb-a5ac-
333b5ae7718d7.c01.cloudinsights.netapp.com
```

如果您需要協助辨識 Cloud Insights 您的域名和租戶 ID 、請透過產品內對談與我們聯絡。

連接器的網路功能

與擷取單元類似、連接器必須具備連往 Cloud Insights 該插座的輸出連線能力。但連接器所接觸的端點則略有不同。它會使用簡短的租戶 ID 來聯絡租戶主機 URL ：

```
 https://<your-short-tenant-ID>.<Cloud Insights Domain>
例如：
```

```
 https://abcd12345.c01.cloudinsights.netapp.com
如果您需要識別租戶主機 URL 的協助、也可以透過產品內對談與我們聯絡。
```

在新系統上啟用監控

監控服務預設會在工作環境精靈中啟用。請務必保持啟用選項。

步驟

1. 按一下「 * 建立 Cloud Volumes ONTAP 參考 * 」。
2. 選取 Amazon Web Services 做為雲端供應商、然後選擇單一節點或 HA 系統。

3. 填寫「詳細資料與認證」頁面。
4. 在「服務」頁面上、讓服務保持啟用狀態、然後按一下 * 繼續 * 。



在現有系統上啟用監控

可隨時從工作環境進行監控。

步驟

1. 在Cloud Manager頂端、按一下*工作環境*。
2. 選取工作環境。
3. 在右側窗格中、按一下 * 開始監控 * 。



監控磁碟區

檢視每個磁碟區的 IOPS 、處理量和延遲、以監控效能。

步驟

1. 在 Cloud Manager 頂端、按一下 * 監控 * 。
2. 篩選儀表板的內容、以取得所需的資訊。
    - 選取特定的工作環境。
    - 選取不同的時間範圍。
    - 選取特定 SVM 。
    - 搜尋特定 Volume 。

    下圖強調顯示每個選項：



3. 按一下表格中的磁碟區以展開該列、並檢視 IOPS 、處理量和延遲的時間表。



4. 使用資料找出效能問題、將對使用者和應用程式的影響降至最低。

取得 **Cloud Insights** 更多資訊

Cloud Manager 中的 Monitoring （監控）索引標籤可為您的磁碟區提供基本效能資料。您可以 Cloud Insights 從瀏覽器進入「靜態」網頁介面、以執行更深入的監控、並為 Cloud Volumes ONTAP 您的「靜態」系統設定警示。

步驟

1. 在 Cloud Manager 頂端、按一下 * 監控 * 。

2. 按一下 * Cloud Insights 《 * 》連結。



結果

可在新的瀏覽器索引標籤中開啟。 Cloud Insights如果您需要協助、請參閱 "本文檔 Cloud Insights"。

停用監控

如果您不想再監控 Cloud Volumes ONTAP 不穩定、可以隨時停用服務。

> 如果您停用每個工作環境的監控功能、則必須自行刪除 EC2 執行個體。執行個體名稱為 *AcquisitionUnity* 、其產生的雜湊（UUID）會串連在其中。例如： *AcquitionUnit-FAN7FqeH*

步驟

1. 在Cloud Manager頂端、按一下*工作環境*。
2. 選取工作環境。
3. 在右側窗格中、按一下 ⋮ 圖示並選取 * 停用掃描 * 。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。