管理 ONTAP 叢集

Cloud Manager 3.8

NetApp
June 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/task_discovering_ontap.html on June 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理 ONTAP 叢集 1
探索 ONTAP 叢集 1
管理 ONTAP 適用於叢集的儲存設備 2

管理 ONTAP 叢集

探索 ONTAP 叢集

Cloud Manager 可在 ONTAP 內部部署環境、 NetApp 私有儲存組態和 IBM Cloud 中探索這些功能集區。探索ONTAP 一個支援功能的叢集、可讓您從內部叢集配置儲存設備、複寫資料、備份資料、以及將冷資料分層至雲端。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 安裝在雲端供應商或內部部署環境中的 Connector 。

  如果您想要將冷資料分層至雲端、則應根據您計畫將冷資料分層的位置來審查 Connector 的需求。

  - "深入瞭解連接器"
  - "在連接器之間切換"
  - "深入瞭解雲端分層"

- 將叢集新增至 Cloud Manager 的叢集管理 IP 位址和管理使用者帳戶密碼。

  Cloud Manager 使用 ONTAP HTTPS 探索各個叢集。如果使用自訂防火牆原則、則必須符合下列需求：

  - 連接器主機必須允許透過連接埠 443 進行傳出 HTTPS 存取。

    如果 Connector 位於雲端、則預先定義的安全性群組會允許所有傳出通訊。

  - 這個支援叢集必須允許透過連接埠 443 進行傳入 HTTPS 存取。 ONTAP

    預設的「管理」防火牆原則允許從所有 IP 位址進行傳入 HTTPS 存取。如果您修改此預設原則、或是建立自己的防火牆原則、則必須將 HTTPS 傳輸協定與該原則建立關聯、並啟用從 Connector 主機存取。

步驟

1. 在「工作環境」頁面上、按一下「新增工作環境」、然後選取「*內部部署ONTAP 的更新環境」。
2. 如果出現提示、請建立連接器。

   如需詳細資料、請參閱上述連結。

3. 在* ONTAP 《叢集詳細資料》*頁面上、輸入叢集管理IP位址、管理使用者帳戶的密碼、以及叢集的位置。



4. 在「詳細資料」頁面上、輸入工作環境的名稱和說明、然後按一下「 * 執行 * 」。

Cloud Manager會探索叢集。您現在可以建立磁碟區、在叢集之間複寫資料、設定資料分層至雲端、將磁碟區備份至雲端、以及啟動 System Manager 來執行進階工作。

管理 ONTAP 適用於叢集的儲存設備

從 ONTAP Cloud Manager 探索完您的叢集後、您可以開啟工作環境來配置及管理儲存設備。

為 ONTAP 叢集建立 Volume

Cloud Manager 可讓您在 ONTAP 各個叢集上配置 NFS 、 CIFS 和 iSCSI 磁碟區。

必須使用 System Manager 或 CLI 在叢集上設定資料傳輸協定。

您可以在現有的集合體上建立磁碟區。您無法從 Cloud Manager 建立新的 Aggregate 。

步驟

1. 在「工作環境」頁面上、按兩下ONTAP 您要在其中配置磁碟區的叢集名稱。
2. 按一下「 * 新增 Volume * 」。

3. 在「 Create New Volume 」（建立新磁碟區）頁面上、輸入磁碟區的詳細資料、然後按一下「 * Create* 」。

   本頁中的部分欄位是不知自明的。下表說明您可能需要指導的欄位：

欄位	說明
尺寸	您可以輸入的最大大小、主要取決於您是否啟用精簡配置、這可讓您建立比目前可用實體儲存容量更大的磁碟區。
Snapshot 原則	Snapshot 複製原則會指定自動建立的 NetApp Snapshot 複本的頻率和數量。NetApp Snapshot 複本是一種不影響效能的時間點檔案系統映像、需要最少的儲存容量。您可以選擇預設原則或無。您可以針對暫時性資料選擇「無」：例如、 Microsoft SQL Server 的 Tempdb 。
存取控制（僅適用於 NFS ）	匯出原則會定義子網路中可存取磁碟區的用戶端。根據預設、 Cloud Manager 會輸入一個值、讓您存取子網路中的所有執行個體。
權限與使用者 / 群組（僅限 CIFS ）	這些欄位可讓您控制使用者和群組（也稱為存取控制清單或 ACL ）的共用存取層級。您可以指定本機或網域 Windows 使用者或群組、或 UNIX 使用者或群組。如果您指定網域 Windows 使用者名稱、則必須使用網域 \ 使用者名稱格式來包含使用者的網域。
啟動器群組和 IQN （僅適用於 iSCSI ）	iSCSI 儲存目標稱為 LUN （邏輯單元）、以標準區塊裝置的形式呈現給主機。啟動器群組是 iSCSI 主機節點名稱的表格、可控制哪些啟動器可存取哪些 LUN 。iSCSI 目標可透過標準乙太網路介面卡（ NIC ）、 TCP 卸載引擎（ TOE ）卡（含軟體啟動器）、整合式網路介面卡（ CNA ）或專用主機匯流排介面卡（ HBA ）連線至網路、並由 iSCSI 合格名稱（ IQN ）識別。建立 iSCSI Volume 時、 Cloud Manager 會自動為您建立 LUN 。我們只要在每個磁碟區建立一個 LUN 、就能輕鬆完成工作、因此不需要管理。建立磁碟區之後、選取該磁碟區、按一下「 Target IQN 」、然後使用 IQN 從主機連線至 LUN 。
使用設定檔	使用率設定檔定義了已啟用 Volume 的 NetApp 儲存效率功能。

複寫資料

您 Cloud Volumes ONTAP 可以選擇一次性資料複寫、 ONTAP 以協助您在雲端之間來回移動資料、或是循環排程、藉此協助災難恢復或長期保留資料、藉此複寫資料。

"請按一下此處以取得更多詳細資料"。

備份資料

您 ONTAP 可以使用 Cloud Manager Backup to Cloud 服務、將內部部署的資料還原至雲端中的低成本物件儲存設備。這項服務提供備份與還原功能、可保護雲端資料並長期歸檔。

"請按一下此處以取得更多詳細資料"。

將資料分層至雲端

自動將非作用中的資料從 ONTAP 叢集分層至物件式儲存設備、將資料中心延伸至雲端。

"請按一下此處以取得更多詳細資料"。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。