管理此插件

ONTAP Select

NetApp
May 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-select/concept_vpi_manage_before.html on May 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理此插件 1
开始之前 1
安装 Deploy vCenter 插件 2
通过 vSphere 访问 vCenter 插件 3
验证并删除 Deploy vCenter 插件 3

管理此插件

开始之前

在安装和管理 Deploy vCenter 插件之前，您需要执行以下几项操作。

确定是使用 **Deploy Web** 用户界面还是使用命令行界面

在大多数情况下，在管理 vCenter 插件时， Deploy Web 用户界面是最方便的选项，本指南中介绍了此选项。但是，您也可以使用 Deploy 命令行界面管理此插件。有关详细信息，请在 Deploy 命令行界面提示符处键入以下命令：

- `d部署插件？` （子命令包括： install ， remove ， show 和 update ）
- `deDeploy plugin-packages show ...`

所有管理任务通用的准备工作

无论执行何种管理任务，您都必须执行几个步骤。常见准备工作包括：

- 阅读 " 开始熟悉 Deploy vCenter 插件 " 一节。
- 确保 ONTAP Select Deploy 管理实用程序已安装并正在运行。有关详细信息，请参见《 VMware 安装和集群部署指南》。
- 获取帐户凭据：
  - 部署管理员帐户
  - vCenter Server 帐户
- 确保 Deploy 实用程序可以通过网络访问 vCenter 服务器上的端口 443 。

根据管理任务的不同，可能需要进行其他准备。

准备 **vCenter Server** 帐户

在安装和使用 Deploy 插件之前，您必须使用所需权限创建 vCenter 帐户。您可以创建一个具有所有必要权限的帐户，也可以创建多个具有一个权限的帐户。为简单起见，以下示例将 vCenter 特权分布在三个不同的角色中，然后可以将这些角色分配给三个相应的帐户。

验证最终用户对插件的访问权限

您需要一个帐户来验证通过 vSphere 对插件的访问权限。此帐户必须具有以下 vCenter 权限：sessions.validate.session 。在 vCenter 中创建帐户后，您必须将其定义到 Deploy 管理实用程序中。在 Deploy Web 用户界面中，单击 Administration 选项卡，然后单击 Credentials 以提供 vCenter Server 位置和凭据。

此帐户的使用方式如下：

- 命名的 vCenter Server 将在插件注册对话框窗口中用作安装目标。
- 安装此插件后， Deploy 会使用此帐户来验证 vSphere 用户访问此插件的请求。

管理插件

在 Deploy Web 用户界面中，您可以安装此插件，然后升级或删除它。每次执行其中一项管理操作时，系统都会在弹出窗口中提示您输入 vCenter 帐户。每个管理操作都通过一个单独的 vCenter 权限进行控制。

要安装，升级和删除此插件，您必须分配以下权限：

- 扩展
  - 注册扩展
  - 更新扩展
  - 取消注册扩展

您可以创建一个具有全部三个特权的角色和帐户，也可以根据需要在多个帐户之间划分这些特权。

访问此插件

最终用户可以通过 vSphere 访问此插件。您必须为要使用此插件的帐户分配以下权限：

- NetApp
  - ONTAP Select 部署
    - 管理员

安装 Deploy vCenter 插件

Deploy vCenter 插件与 ONTAP Select Deploy 管理实用程序捆绑在一起。您可以使用 ONTAP Select Deploy Web 用户界面在 vCenter 服务器上安装和注册此插件。

开始之前

- 请查看 "开始之前"。
- 定义要使用以下权限部署的 vCenter 帐户： sessions.validate.session 。
- 拥有具有以下权限的 vCenter 帐户的凭据：
  - 扩展
    - 注册扩展

假定已将 vCenter 管理服务器添加到 Deploy 中。如果尚未添加 vCenter Server ，请参见 "添加管理服务器帐户" 有关详细信息 …

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序 Web 用户界面。
2. 单击页面顶部的 * 管理 * 选项卡，然后单击左侧窗格中的 * 管理服务器 * 。
3. 选择目标管理服务器，然后单击 ⋮ 然后单击 * 注册为插件 * 。
4. 提供 vCenter 凭据并选择插件版本。
5. 单击 * 注册 * 。

通过 vSphere 访问 vCenter 插件

您可以通过 vSphere Web Client 访问 Deploy vCenter 插件。

必须安装 vCenter 插件。此外，您在登录到 vSphere 时使用的 vCenter 帐户必须具有以下权限：

- NetApp
  - ONTAP Select 部署
    - 管理员

步骤

1. 如果您已登录，请注销 vSphere Web Client 。
2. 使用 vSphere Web Client 登录到 vCenter ，选择 HTML5 并接受 SSL 证书。

   注销然后重新登录将刷新 vCenter 配置信息。

3. 单击 * 全局清单列表 * 。

左侧窗格中提供了 * ONTAP Select Clusters* 和 * ONTAP Select Deploy * 选项。如果未显示它们，您应先注销，然后重新登录。

验证并删除 Deploy vCenter 插件

您可以使用 ONTAP Select Deploy Web 用户界面从 vCenter 服务器升级或删除 Deploy 插件。您还可以验证是否仍安装此插件。

开始之前

- 请查看 "开始之前"。
- 应安装并注册 VMware vCenter 插件。
- vCenter 管理员帐户必须具有以下 vCenter 权限：
  - 扩展
    - 更新扩展
    - 取消注册扩展

步骤

1. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序。
2. 单击页面顶部的 * 管理 * 选项卡，然后单击左侧窗格中的 * 管理服务器 * 。
3. 选择目标管理服务器，然后单击 ⋮ 也可以选择的选项：
   a. * 验证插件 *
   b. * 注销插件 *
4. 如果出现提示，请提供 vCenter 凭据。

如果删除此插件，则必须执行以下任务之一才能从 vCenter Server 中完成此插件的删除：

- 重新启动 vCenter Server
- 手动从 vCenter 服务器中删除此插件

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.