ローカルユーザアカウントを管理します
ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/modify-local-user-accounts-reference.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ローカルユーザアカウントを管理します 1
ローカルユーザアカウントを変更します 1
ローカルユーザアカウントを有効または無効にします 1
ローカルユーザのアカウントパスワードを変更する 2
ローカルユーザに関する情報を表示します 2
ローカルユーザのグループメンバーシップに関する情報を表示します 3
ローカルユーザアカウントを削除します 4

ローカルユーザアカウントを管理します

ローカルユーザアカウントを変更します

既存のユーザのフルネームや概要を変更したり、ユーザアカウントを有効または無効にしたりする場合は、ローカルユーザアカウントを変更します。また、ユーザ名が侵害を受けたり、管理上の目的で名前の変更が必要になった場合にも、ローカルユーザアカウントの名前を変更できます。

状況	入力するコマンド
ローカルユーザのフルネームの変更	「 vserver cifs users-and-groups local-user modify -vserver *vserver_name* _ user-name_user_name _-full-name text 」フルネームにスペースが含まれている場合は、二重引用符で囲む必要があります。
ローカルユーザの概要を変更します	「 vserver cifs users-and-groups local-user modify -vserver *vserver_name* _ user-name_user_name _-概要 text 」概要にスペースが含まれている場合は、二重引用符で囲む必要があります。
ローカルユーザアカウントを有効または無効にします	vserver cifs users-and-groups local-user modify -vserver *vserver_name* _ user-name_user_name -is -account-disabled ｛ true
false ｝	ローカルユーザアカウントの名前を変更します

次の例は、 Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ） vs1 上のローカルユーザ「 CIFS_SERVER\sue 」の名前を「 CIFS_SERVER\sue_new 」に変更します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user rename -user-name
CIFS_SERVER\sue -new-user-name CIFS_SERVER\sue_new -vserver vs1
```

ローカルユーザアカウントを有効または無効にします

ユーザが Storage Virtual Machine （ SVM ）に格納されたデータに SMB 接続経由でアクセスできるようにするには、ローカルユーザアカウントを有効にします。また、そのユーザが SVM のデータに SMB 経由でアクセスできないようにするには、ローカルユーザアカウントを無効にします。

ユーザアカウントを変更してローカルユーザを有効にします。

ステップ

1. 適切な操作を実行します。

状況	入力するコマンド
ユーザアカウントを有効にします	「 vserver cifs users-and-groups local-user modify -vserver_vserver_name __ user-name_user_name -is-account-disabled false 」という形式で指定します
ユーザアカウントを無効にします	vserver cifs users-and-groups local-user modify -vserver_vserver_name __ user-name_user_name -is-account-disabled true

ローカルユーザのアカウントパスワードを変更する

ローカルユーザのアカウントパスワードを変更できます。これは、ユーザのパスワードが侵害された場合やユーザがパスワードを忘れた場合に役立ちます。

ステップ

1. 適切な操作を実行してパスワードを変更します：「 vserver cifs users-and-groups local-user set-password -vserver vserver_name -user-name_user_name _`

次の例は、 Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ） vs1 に関連付けられたローカルユーザ「 CIFS_SERVER\sue 」のパスワードを設定します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user set-password -user
-name CIFS_SERVER\sue -vserver vs1

Enter the new password:
Confirm the new password:
```

ローカル SMB ユーザに対するパスワードの複雑さの要件の有効化と無効化

CIFS サーバのセキュリティ設定に関する情報を表示する

ローカルユーザに関する情報を表示します

すべてのローカルユーザのリストを要約形式で表示できます。特定のユーザに対して設定されているアカウント設定を確認するには、そのユーザの詳細なアカウント情報、および複数のユーザのアカウント情報を表示します。この情報は、ユーザの設定を変更する必要があるかどうかを判断する場合に加えて、認証やファイルアクセスに関する問題のトラブルシューティングを行う場合にも役立ちます。

ユーザのパスワードに関する情報は表示されません。

ステップ

1. 次のいずれかを実行します。

状況	入力するコマンド
Storage Virtual Machine （ SVM ）のすべてのユーザに関する情報を表示する	vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver _vserver_name _
特定のユーザの詳細なアカウント情報を表示する	vserver cifs users-and-groups local-user show -instance -vserver vserver_name __ user-name _user_name

コマンドの実行時に選択できるオプションのパラメータがほかにもあります。詳細については、のマニュアルページを参照してください。

次の例は、 SVM vs1 のすべてのローカルユーザに関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vs1
Vserver  User Name                    Full Name     Description
-------- ---------------------------- ------------- -------------
vs1      CIFS_SERVER\Administrator    James Smith   Built-in administrator
account
vs1      CIFS_SERVER\sue              Sue   Jones
```

ローカルユーザのグループメンバーシップに関する情報を表示します

ローカルユーザが属しているローカルグループに関する情報を表示できます。この情報を使用して、ユーザに付与する必要があるファイルやフォルダへのアクセスを確認できます。この情報は、ユーザに付与する必要があるファイルやフォルダへのアクセス権や、ファイルアクセスに関する問題のトラブルシューティングを行うタイミングを判断するのに役立ちます。

コマンドをカスタマイズして、必要な情報のみを表示することができます。

ステップ

1. 次のいずれかを実行します。

状況	入力するコマンド
指定したローカルユーザのローカルユーザメンバーシップに関する情報を表示します	vserver cifs users-and-groups local-user show-membership -user-name _user_name _`
このローカルユーザが属しているローカルグループのローカルユーザメンバーシップに関する情報を表示します	vserver cifs users-and-groups local-user show-membership -group_name _`

状況	入力するコマンド
指定した Storage Virtual Machine （ SVM ）に関連付けられているローカルユーザのユーザメンバーシップに関する情報を表示する	vserver cifs users-and-groups local-user show-membership -vserver _vserver_name _`
指定した SVM 上のすべてのローカルユーザに関する詳細情報を表示する	「 vserver cifs users-and-groups local-user show-membership -instance -vserver _vserver_name _ 」の形式で指定します

次の例は、 SVM vs1 上のすべてのローカルユーザのメンバーシップ情報を表示します。ユーザ「 CIFS_SERVER\Administrator 」は「 BUILTIN\Administrators 」グループのメンバーで、「 CIFS_SERVER\sue 」は「 CIFS_SERVER\g1 」グループのメンバーです。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show-membership
-vserver vs1
Vserver    User Name                     Membership
---------- ----------------------------- ------------------------
vs1        CIFS_SERVER\Administrator     BUILTIN\Administrators
           CIFS_SERVER\sue               CIFS_SERVER\g1
```

ローカルユーザアカウントを削除します

CIFS サーバに対するローカル SMB 認証や、 SVM に格納されたデータへのアクセス権の定義に使用するローカルユーザアカウントが不要になった場合は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）から削除することができます。

ローカルユーザを削除する場合は、次の点に注意してください。

- ファイルシステムは変更されません。

  このユーザを参照するファイルやディレクトリに対する Windows セキュリティ記述子は調整されません。

- ローカルユーザへのすべての参照がメンバーシップおよび権限のデータベースから削除されます。
- Administrator などの標準的な既知のユーザは削除できません。

手順

1. 削除するローカルユーザアカウントの名前を確認します。 vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vserver_name _ `
2. ローカルユーザ「 vserver cifs users-and-groups local-user delete -vserver *vserver_name _- user-name _username_name*` 」を削除します
3. ユーザアカウントが削除されたことを確認します。 vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver *vserver_name*`

次の例は、 SVM vs1 に関連付けられたローカルユーザ「 `CIFS_SERVER\su` 」を削除します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vs1
Vserver  User Name                   Full Name      Description
-------- ---------------------------- -------------- -------------
vs1      CIFS_SERVER\Administrator   James Smith    Built-in administrator
account
vs1      CIFS_SERVER\sue             Sue   Jones


cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user delete -vserver vs1
-user-name CIFS_SERVER\sue

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vs1
Vserver      User Name                   Full Name      Description
-------- ---------------------------- -------------- -------------
vs1      CIFS_SERVER\Administrator   James Smith    Built-in administrator
account
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.