# 透過SMB組態規劃Hyper-V或SQL Server

ONTAP 9

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-hyper-v-sql/volume-config-worksheet-reference.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

透過SMB組態規劃Hyper-V或SQL Server . . . . . 1
完成Volume組態工作表 . . . . . 1
完成SMB共用組態工作表 . . . . . 2

# 透過SMB組態規劃Hyper-V或SQL Server

## 完成Volume組態工作表

### 這份工作表提供一種簡單的方法、可記錄在建立SQL Server磁碟區和SMB上Hyper-V組態時所需的值。

對於每個Volume、您必須指定下列資訊：

- 儲存虛擬機器（SVM）名稱

  所有磁碟區的SVM名稱都相同。

- Volume名稱
- Aggregate名稱

  您可以在叢集中任何節點上的集合體上建立磁碟區。

- 尺寸
- 交會路徑

建立用於儲存應用程式伺服器資料的磁碟區時、請謹記下列事項：

- 如果根磁碟區沒有NTFS安全樣式、則在建立磁碟區時、必須將安全樣式指定為NTFS。

  根據預設、磁碟區會繼承SVM根磁碟區的安全樣式。

- 磁碟區應設定預設磁碟區空間保證。
- 您可以選擇性地設定自動調整空間大小的管理設定。
- 您應該將確定Snapshot複本空間保留的選項設為「0」。
- 必須停用套用至磁碟區的Snapshot原則。

  如果停用SVM Snapshot原則、則不需要為磁碟區指定Snapshot原則。這些磁碟區會繼承SVM的Snapshot原則。如果SVM的Snapshot原則未停用、且設定為建立Snapshot複本、則您必須在磁碟區層級指定Snapshot原則、而且必須停用該原則。啟用陰影複製服務的備份與SQL Server備份、可管理Snapshot複本的建立與刪除作業。

- 您無法為磁碟區設定負載共用鏡像。

您應選擇要在其中建立應用程式伺服器所使用之共用區的交會路徑、以便共用入口點下方不會有結定的磁碟區。

例如、如果您想要將虛擬機器檔案儲存在四個名為「vol1」、「vol2」、「vol3」和「vol4」的磁碟區、您可以建立範例中所示的命名空間。然後您可以在下列路徑建立應用程式伺服器的共用：「/data1/vol1」、「/data1/vol2」、「/data2/vol3」和「/data2/vol4」。

```
                      Junction                        Junction
Vserver Volume       Active   Junction Path          Path Source
------- ------------ -------- -------------------    -----------
vs1     data1         true     /data1                RW_volume
vs1     vol1          true     /data1/vol1           RW_volume
vs1     vol2          true     /data1/vol2           RW_volume
vs1     data2         true     /data2                RW_volume
vs1     vol3          true     /data2/vol3           RW_volume
vs1     vol4          true     /data2/vol4           RW_volume
```

| 資訊類型 | 價值 |
| --- | --- |
| *Volume 1*：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑 | |
| *Volume 2*：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑 | |
| *Volume 3*：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑 | |
| *Volume 4*：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑 | |
| *Volume 5*：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑 | |
| *Volume 6*：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑 | |
| 其他磁碟區：磁碟區名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑 | |

# 完成SMB共用組態工作表

使用這份工作表單來記錄在建立SQL Server和Hyper-V over SMB組態的持續可用SMB共用時所需的值。

## SMB的相關資訊會共用內容和組態設定

對於每個共用區、您必須指定下列資訊：

- 儲存虛擬機器（SVM）名稱

  SVM名稱與所有共用相同

- 共用名稱
- 路徑
- 共用內容

  您必須設定下列兩個共用內容：

  - 《oplocks》
  - 「持續可用」

不得設定下列共用內容：

- 「HomeDirectory屬性」
- 《BranchCache》
- 「存取型列舉」

> 停用變更通知時、Windows 2012 Server不會重新整理檔案總管視窗、導致目錄內容檢視不一致。

  - 必須停用symlink（symlink屬性參數的值必須為null ["]）。

## 共享路徑的相關資訊

如果您使用遠端VSS來備份Hyper-V檔案、則在從Hyper-V伺服器建立SMB連線至儲存虛擬機器檔案的儲存位置時、選擇要使用的共用路徑非常重要。雖然可以在命名空間的任何點建立共用、但Hyper-V伺服器使用的共用路徑不應包含輔助磁碟區。陰影複製作業無法在包含交會點的共用路徑上執行。

建立資料庫目錄結構時、SQL Server無法跨交會。您不應該為包含交會點的SQL Server建立共用路徑。

例如、如果您想要將虛擬機器檔案或資料庫檔案儲存在磁碟區「vol1」、「vol2」、「vol3」和「vol4」、則應在下列路徑建立應用程式伺服器的共用：「/data1/vol1」、「/data1/2」、「/data2/vol2」、「/data2」、「/vol2」。

```
                      Junction                        Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path          Path Source
------- ------------ -------- -------------------    -----------
vs1     data1         true     /data1                 RW_volume
vs1     vol1          true     /data1/vol1            RW_volume
vs1     vol2          true     /data1/vol2            RW_volume
vs1     data2         true     /data2                 RW_volume
vs1     vol3          true     /data2/vol3            RW_volume
vs1     vol4          true     /data2/vol4            RW_volume
```

> 雖然您可以在「/data1」和「/data2」路徑上建立共用區以進行管理、但您不得將應用程式伺服器設定為使用這些共用區來儲存資料。

## 規劃工作表

| 資訊類型 | 價值 |
| --- | --- |
| *Volume 1*：*SMB*共用名稱和路徑 | |
| *Volume 2*：*SMB*共用名稱和路徑 | |
| _Volume 3：SMB共用名稱和路徑 | |
| *Volume 4*：*SMB*共用名稱與路徑 | |
| *Volume 5*：*SMB*共用名稱和路徑 | |
| _Volume 6：SMB共用名稱和路徑 | |
| *Volume 7*：*SMB*共用名稱與路徑 | |
| 其他磁碟區：*SMB*共用名稱和路徑 | |

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。