# 監控FlexVol
# 磁帶備份與還原功能、以利執行各項功能
ONTAP 9

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/tape-backup/event-logging-concept.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

監控FlexVol 磁帶備份與還原功能、以利執行各項功能 . . . . . 1
監控磁帶備份與還原作業FlexVol 、以利執行不中斷的作業 . . . . . 1
存取事件記錄檔 . . . . . 1
傾印與還原事件記錄訊息格式為何 . . . . . 1
啟用或停用事件記錄 . . . . . 4

# 監控FlexVol 磁帶備份與還原功能、以利執行各項功能

## 監控磁帶備份與還原作業FlexVol 、以利執行不中斷的作業

您可以檢視事件記錄檔、以監控磁帶備份與還原作業。系統會自動將重要的備份與還原事件記錄在控制器的「/etc/log/」目錄中的「備份」記錄檔中、以及這些事件發生的時間。ONTAP預設情況下、事件記錄會設為「On（開啟）」。

您可能會因為下列原因而想要檢視事件記錄檔：

- 檢查夜間備份是否成功
- 收集備份作業的統計資料
- 使用過去事件記錄檔中的資訊來協助診斷備份與還原作業的問題

每週會旋轉一次事件記錄檔。「/etc/log/Backup」檔案會重新命名為「/etc/log/backup.0」、「/etc/log/backup.0」檔案會重新命名為「/etc/log/backup.1」、依此類推。系統最多可將記錄檔儲存六週、因此您最多可儲存七個訊息檔案（如「/etc/log/backup」（檔案）、「0-5」（檔案）和目前的「/etc/log/Backup」（檔案）。

## 存取事件記錄檔

您可以使用nnodesdrodfile命令存取記錄檔、以便在「/etc/log/」目錄中進行磁帶備份與還原作業。您可以檢視這些事件記錄檔、以監控磁帶備份與還原作業。

此外、您也可以使用網頁瀏覽器來存取這些記錄檔、例如存取控制角色、存取「pi」網路服務或使用「http」存取方法設定的使用者帳戶。

步驟

1. 若要存取nodesdro解除、請輸入下列命令：

   ‘節點執行**-node_node_name_**

   「node_name」是節點的名稱。

2. 若要存取磁帶備份與還原作業的事件記錄檔、請輸入下列命令：

   ‘* rdfile /etc/log/backup*’

"系統管理"

"概念ONTAP"

## 傾印與還原事件記錄訊息格式為何

## 傾印與還原事件記錄訊息格式總覽

## 針對每個傾印與還原事件、會有一則訊息寫入備份記錄檔。

傾印與還原事件記錄訊息的格式如下：

「類型時間戳記識別碼事件（EVAT_info）_」

下列清單說明事件記錄訊息格式的欄位：

- 每則記錄訊息都會以下表所述的其中一種類型指標開頭：

| 類型 | 說明 |
|---|---|
| 記錄 | 記錄事件 |
| DMP | 傾印事件 |
| RST | 還原事件 |

- 時間戳記顯示事件的日期和時間。
- dump事件的「identifier」欄位包含傾印路徑和傾印的唯一ID。還原事件的「識別碼」欄位僅使用還原目的地路徑名稱做為唯一識別碼。與記錄相關的事件訊息不包含「識別碼」欄位。

## 什麼是記錄事件

## 以記錄開頭的訊息事件欄位會指定記錄的開頭或記錄的結尾。

其中包含下表所示的其中一個事件：

| 活動 | 說明 |
|---|---|
| start_記錄 | 表示記錄的開始、或記錄功能在停用後重新開啟。 |
| 停止記錄 | 表示記錄功能已關閉。 |

## 什麼是傾印事件

## 傾印事件的事件欄位包含事件類型、並在括弧內加上事件特定資訊。

下表說明可能記錄的傾印作業事件、其說明及相關事件資訊：

| 活動 | 說明 | 活動資訊 |
|---|---|---|
| 開始 | NDMP傾印已啟動 | 傾印層級和傾印類型 |

| 活動 | 說明 | 活動資訊 |
| --- | --- | --- |
| 結束 | 成功完成傾印 | 處理的資料量 |
| 中止 | 作業隨即取消 | 處理的資料量 |
| 選項 | 會列出指定的選項 | 所有選項及其相關值、包括NDMP選項 |
| 磁帶開啟 | 磁帶已開啟以供讀取/寫入 | 新的磁帶設備名稱 |
| 磁帶_關閉 | 磁帶會關閉以供讀取/寫入 | 磁帶設備名稱 |
| 階段變更 | 傾印正在進入新的處理階段 | 新階段名稱 |
| 錯誤 | 傾印發生非預期的事件 | 錯誤訊息 |
| Snapshot | 建立或找到Snapshot複本 | Snapshot複本的名稱和時間 |
| base傾印 | 已在內部中繼檔中找到基礎傾印項目 | 基礎傾印的層級和時間（僅適用於遞增傾印） |

## 什麼是還原事件

## 還原事件的事件欄位包含事件類型、後面加上事件特定資訊、並以括弧括住。

下表提供事件的相關資訊、其說明、以及可記錄用於還原作業的相關事件資訊：

| 活動 | 說明 | 活動資訊 |
| --- | --- | --- |
| 開始 | NDMP還原已啟動 | 還原層級和還原類型 |
| 結束 | 還原成功完成 | 檔案數量和處理的資料量 |
| 中止 | 作業隨即取消 | 檔案數量和處理的資料量 |
| 選項 | 會列出指定的選項 | 所有選項及其相關值、包括NDMP選項 |
| 磁帶開啟 | 磁帶已開啟以供讀取/寫入 | 新的磁帶設備名稱 |
| 磁帶_關閉 | 磁帶會關閉以供讀取/寫入 | 磁帶設備名稱 |
| 階段變更 | 還原正在進入新的處理階段 | 新階段名稱 |

| 活動 | 說明 | 活動資訊 |
| --- | --- | --- |
| 錯誤 | 還原遇到非預期的事件 | 錯誤訊息 |

# 啟用或停用事件記錄

## 您可以開啟或關閉事件記錄。

步驟

1. 若要啟用或停用事件記錄、請在clusterShell輸入下列命令：

   hy*選項選項_名稱_備份.*log.enable* 選項值_ ｛開啟|關閉｝ *

   「開啟」會開啟事件記錄。

   「關」會關閉事件記錄功能。

   > 預設會開啟事件記錄。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。