UNIX for來賓作業系統的組態資訊SnapDrive

Snapdrive for Unix

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/solaris/task_configuring_virtual_storage_console_in_snapdrive_for_unix.html on July 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

UNIX for來賓作業系統的組態資訊SnapDrive 1
設定適用於SnapDrive UNIX的虛擬儲存主控台 1
指定虛擬儲存主控台的登入資訊 1
驗證虛擬儲存主控台的登入資訊 2
刪除虛擬儲存主控台的使用者登入 3

UNIX for來賓作業系統的組態資訊SnapDrive

您必須在客體作業系統中設定儲存系統和虛擬儲存主控台、以配置RDM LUN。

需要登入資訊才能與虛擬儲存主控台進行通訊、以配置RDM LUN。一旦組態完成、SnapDrive 適用於UNIX的整套功能可讓您在客體作業系統中建立RDM LUN。

設定適用於SnapDrive UNIX的虛擬儲存主控台

您必須設定虛擬儲存主控台以存取儲存系統、並使用指派給儲存系統的登入名稱和密碼。

確保Virtual Storage Console安裝在VMware vCenter所在的Windows系統中。

步驟

1. 在* vCenter主頁*視圖中的*解決方案和應用程序*下，單擊* NetApp Virtual Console （NetApp虛擬控制檯*）屏幕中的* NetApp*。
2. 按一下*備份與恢復*、然後按一下*設定*以檢視儲存系統項目。
3. 如果沒有儲存系統項目、請按一下「新增」、在虛擬儲存主控台中新增所需的儲存系統。

   「新增儲存系統」對話方塊隨即出現。

4. 在「新增儲存系統」視窗中、輸入儲存系統的IP位址、使用者名稱和密碼。然後單擊*確定*。

   儲存系統現在已準備好與虛擬儲存主控台通訊。

相關資訊

驗證虛擬儲存主控台的登入資訊

刪除虛擬儲存主控台的使用者登入

VMware VMotion支援SnapDrive UNIX版

組態選項及其預設值

配置RDM LUN的考量

受由功能不完善管理的RDM LUN限制SnapDrive

客用作業系統準備好安裝SnapDrive 適用於UNIX的功能

指定虛擬儲存主控台的登入資訊

虛擬儲存主控台必須設定SnapDrive 為適用於UNIX、以便在客體作業系統中配置RDM LUN。不過、SnapDrive 有一個使用者名稱和密碼可讓UNIX版的支援者存取虛擬儲存主控台。虛擬儲存主控台不會驗證這些登入認證資料。

確認已使用vCenter設定虛擬儲存主控台。

步驟

1. 輸入下列命令：

   `* SnapDrive 《》組態集**-viadmin <user><viadmin_name>**》

   「*user*」是虛擬介面系統的使用者名稱。

   "*viadmin_name*"是虛擬介面系統的名稱或IP位址。

2. 出現提示時、輸入密碼（如果有）。

   > 如果您尚未設定任何密碼、請按
   >
   > 「輸入」
   >
   > （null值）。

   此範例會針對虛擬介面設定名為「shdadmin」的使用者：

   ```
   guest# snapdrive config set -viadmin sdadmin ruffleskin
   Password for sdadmin:
   Retype Password:
   ```

   UNIX版現在已準備好在客體作業系統中配置RDM LUN。SnapDrive

   > 如果您想要設定新的虛擬介面、現有的虛擬介面詳細資料將會被覆寫、SnapDrive 因為適用於UNIX的版本僅能將一個虛擬介面設定為客體作業系統。

驗證虛擬儲存主控台的登入資訊

您可以使用SnapDrive 「SnapDrive 效能分析清單」命令、驗證虛擬介面是否設定在適用於UNIX的功能中。

步驟

1. 輸入下列命令：「SnapDrive flexconfig list」

   此命令會顯示SnapDrive 在適用於UNIX的使用者名稱或虛擬介面。這不會顯示虛擬介面系統的密碼。

   下列範例顯示與名為ruffleskin的虛擬介面相對應的使用者。

```
# snapdrive config list
user name    appliance name   appliance type
-----------------------------------------------
root       rumplestiltskins   StorageSystem
sdadmin    ruffleskin        VirtualInterface
```

刪除虛擬儲存主控台的使用者登入

您可以執行「SnapDrive show config DELETE」命令、刪除使用者登入虛擬介面。

請確定您已在vCenter中設定虛擬儲存主控台。

步驟

1. 輸入下列命令：

   hy* SnapDrive 《》、刪除**_applie_name_**》

   「*apple_name*」是虛擬介面系統的名稱或IP位址。

   適用於UNIX的解決方法會移除您所指定虛擬介面的使用者名稱或密碼登入資訊。SnapDrive

   > 若要讓SnapDrive UNIX版的支援功能存取虛擬介面、您必須指定新的使用者登入。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。