存取SnapManager 功能

SnapManager Oracle

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-oracle/windows/task_verifying_the_snapmanager_windows_host_server_status.html on July 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

存取SnapManager 功能 1
啟動SnapManager 支援服務器 1
使用SnapManager 指令 1
啟動SnapManager 功能圖形介面 2
使用Java Web Start下載及啟動圖形化使用者介面 2

存取SnapManager 功能

您可以SnapManager 使用命令列介面（CLI）或圖形使用者介面（GUI）來存取功能。

您可以SnapManager 透過下列方式執行不同的功能：

- 在與資料庫主機位於相同網路的主機上的CLI中輸入命令。

  如需所有命令的清單及其選項和引數的說明、請參閱命令參考一章。

  若要存取CLI、請按一下*開始*>*所有程式*>* NetApp **>** SnapManager 適用於Oracle*的*支援*>*啟動SMO命令列介面（CLI）*。

- 存取與資料庫主機位於同一個網路中的主機上的GUI。

  GUI提供簡單易用的精靈、可協助您執行不同的作業。

相關資訊

Oracle命令參考資料SnapManager

啟動SnapManager 支援服務器

您SnapManager 可以使用Windows服務來啟動此伺服器。

1. 按一下*開始*>*控制台*>*管理工具*>*服務*。
2. 在「服務」視窗中、選取適用於Oracle的NetAppSnapManager 3.3。
3. 您可以使用下列三種方式之一來啟動伺服器：
   - 在左側面板中、按一下* Start*。
   - 在NetApp SnapManager 3.3 for Oracle上按一下滑鼠右鍵、然後從下拉式功能表中選取* Start*。
   - 按兩下NetAppSnapManager 3.3 for Oracle、然後在「Properties（內容）」視窗中、按一下「* Start*（開始*）」。

驗SnapManager 證功能不完整的主機伺服器狀態

伺服器必須在執行中、才能執行命令或啟動SnapManager 執行功能。您必須先確認伺服器的狀態、才能執行任何作業。

1. 在Services（服務）視窗中、選取SnapManager 適用於Oracle的E333.3。
2. 在「Status（狀態）」欄中檢視狀態。

使用SnapManager 指令

啟動SnapManager 完整套主機伺服器之後、SnapManager 您可以在主機上的提示字元輸入命令來使用支援功能。

1. 若要執行作業：
    - 如果是Windows主機、請前往* Start*>* All Programs*>* NetApp*>* SnapManager 適用於Oracle*的***>** Start SMO Command Line Interface（CLI）*

啟動SnapManager 功能圖形介面

如果SnapManager 主機上安裝了支援功能、請SnapManager 從程式清單中選取程式、以啟動支援功能的圖形化使用者介面（GUI）。

- 確認SnapManager 已啟動伺服器。

您可以SnapManager 使用下列其中一種方法來啟動圖形使用者介面：

- 在這個主機中、按一下SnapManager 開始>*所有程式*>* NetApp **>** SnapManager 適用於Oracle*的*支援*>* 啟動SMO GUI *。
- 如果SnapManager 主機上未安裝支援功能、請使用Java Web Start來下載SnapManager 支援功能的元件並啟動GUI。

相關資訊

使用Java Web Start下載及啟動圖形化使用者介面

使用Java Web Start下載及啟動圖形化使用者介面

如果SnapManager 主機上未安裝支援功能、您可以使用Java Web Start。Java Web Start 會下載SnapManager 各種元件、並啟動圖形化使用者介面（GUI）。支援的JRE版本為1.5、1.6和1.7。

您必須確保符合下列條件：

- 執行中的是這個伺服器。SnapManager
- 網頁瀏覽器視窗隨即開啟。
    a. 在Microsoft Internet Explorer網頁瀏覽器視窗中、輸入 https://smo-server.domain.com:port。

    smo-server.domain.com是您安裝SnapManager 的完整主機名稱和網域、而連接埠則是SnapManager 適用於該伺服器的偵聽連接埠（預設為27214）。

    > 您必須在瀏覽器視窗中輸入https。

    出現對話方塊、顯示「站台的安全性憑證有問題…您要繼續嗎？」即會顯示。

    b. 按一下「是」或「繼續」。

    c. 按一下標有「Click here to downloaded and install jre 6.0 and the application.（按一下這裡下載並安裝jre 6.0和應用程式

    標有「Download Java Web Start（下載Java Web Start）」的連結、並顯示訊息「此網站可能需要下列的ActiveX控制項：Java Plug-in 1.6」… 「按一下這裡即可安裝。

d. 在「Install（安裝）」視窗中、執行下列步驟：

   i. 按一下標示為「Click here to install・・・（按一下此處安裝・

      畫面會顯示*安裝ActiveX控制項*功能表。

   ii. 選取*安裝ActiveX控制項…*。

      「Internet Explorer - Security Warning"（Internet Explorer -安全警告）訊息包含下列文字：「Do you want to install this software?（是否要安裝此軟體？）」名稱：顯示Java Plug-in 1.6。

   iii. 按一下「安裝」。

      此時會顯示適用於「J2SE執行時間環境1.6」安裝程式的「Java Plug-in 1.6」視窗。

   iv. 按一下「安裝」。

   畫面會顯示一個視窗、要求您安裝「J2SE執行時間環境1.6」。

e. 在「Install（安裝）」視窗中、執行下列步驟：

   i. 在「授權合約」頁面上、選取*我接受授權合約*中的條款、然後按一下*下一步*。

   ii. 在「安裝類型」頁面上、選取*典型*、然後按一下*下一步*。

   iii. 在Installation completed（安裝完成）窗口中，單擊* Finish（完成）*。

      開始下載。SnapManager

   出現「Do you want to Save this file?（您要儲存此檔案嗎？）」對話方塊此時會顯示application.jnlp。

f. 在檔案下載視窗中、執行下列步驟：

   i. 在Windows用戶端上安裝最新版本的JRE 1.6。

   ii. 執行下列命令確認是否已安裝Java：java -version

      輸出應指出Java 1.6.0_24版（Java 1.6版）或更新版本。

   iii. 將Windows組態設定變更為一律使用程式Java Web Start啟動器開啟副檔名為jnlp的檔案。

      變更Windows組態設定的步驟會因您使用的Windows版本而有所不同。

   iv. 輸入SnapManager 您在步驟1中指定的URL。

      從Windows用戶端開始下載此功能、隨即顯示「警告-安全性」對話方塊。SnapManager

g. 請執行下列步驟。

   訊息內容和按鈕標籤會因平台而異。

   i. 在「警告-安全性」對話方塊中、按一下「是」。

      隨即顯示對話方塊。

ii. 在主機名稱不相符對話方塊中、按一下*執行*。

「警告-安全性」對話方塊SnapManager 中會顯示一則訊息、說明該應用程式的簽名。

iii. 按一下「執行」。

標題為「Java安裝程式-安全性警告」和「警告安全性-應用程式的數位簽章有錯誤」的對話方塊。是否要執行應用程式、會顯示。

iv. 按一下「執行」。

瀏覽器會下載SnapManager 並啟動Oracle GUI的功能。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。